# مجدى محمد ابو العطا

# المرجع الأساسي لمستخدمي Adobe Photoshop CS4



المركز الرئيســـــى : ٤٩ ش الحجاز – أمام دار المناسبات – مصر الجديدة

ت/ف: ۲۲۳۹۱۲۹۰ – ۲۲٤۰۵۳۳۰

مصر الجديدة: ٧ ش السخاوي - منشية البكري ت: ٢٤٥١٣٠٠٤-٢٤٥١٣٠٠

: ٧ ش السخاوى (سوق الكمبيوتر ١) ت: ٢٤٥٠١٠٦٣

٤ ش الأسيوطي - روكسي (سوق الكمبيوتر ٢) ت:٢٢٥٨٠٧٧٣

E-mail:info@compuscience.com.eg www.compuscience.com.eg

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ، ولا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه أو تصويره أو اختزان مادته العلمية بأية صورة دون موافقة كتابية من المؤلف .

رقم الإيداع: ٢٠٠٨/٢١٣٢٠

977-389-053-8 : I.S.B.N

جميع المصطلحات الواردة بهذا الكتاب مثل أسماء الشركات والبرامج المعروفة كعلامات تجارية مثل Microsoft Office ,Excel, Word , ICDL هى ملك لأصحابها، ونحن نقر بهذه العلامات لأصحابها ونحترمها، وإن كنا لم نذكرها صراحة من باب الاختصار.

# المحتويات في لمحة

# البابم الأول: مغاميم أساسية

- Photoshop CS جولة داخل
  - ٢. إدارة الملفات
  - ٣. التحكم في جودة الصور
    - ٤. أنواع الصور.
  - ه. توفيق PhotoShop CS .
    - ٦. التحكم في الطباعة
    - ٧. التعامل مع الطبقات

## البابم الثاني : استنداء أحواتم Photoshop

- أدوات التحديد
- عدرج الألوان ومعالجة الصور.
  - ١٠. إصلاح عيوب الصور
- انتقاء الألوان وضبط ميل الصور.

# البابم الثالث : العمل مع أجزاء محتارة من الحورة

- . ١٢. استخدام الأقنعة Quick Masks.
  - 1. استخدام المسارات Paths.
  - 14. المزيد عن الطبقات Layers.
- ١٥. استخدام القنوات Channels.

# الوابد الرابع: استخداء الغلاتر والمؤثرات الخاصة

- ١٦. استخدام الإجراءات وعمليات المونتاج
  - ١٧. استخدام المرشحات.
  - ١٨. المزيد عن المرشحات.
    - ١٩. إدراج النصوص.
    - . ٢٠. معالجة النصوص.

# الواج الخامس : ورشق العمل "إحلاج وتحسين"

- ٢١. تصحيح الألوان.
  - ۲۲. تلوين الصور.
- ٢٣. استعادة الصور القديمة
- ٢٤. ضبط وإصلاح الصور.
  - ۲۵. مهارات فنية.

#### البابم السادس : مغاميم متقدمة

- ٢٦. تصميم صفحة ويب.
- ٢٧. التعامل مع الشرائح.
- Photoshop Extended ۱۰۲۸. استخدام ۲۸ لإضافة تأثير ات حركية
  - ۲۹. مشاریع تخرج



# المحتويات

لمحتويات في لمحة
ىتويات الكتاب
غدمة
ليابيم الأول
«اهيم أساسية
نصل الآول : جولت داخل Photoshop cs4
شغيل البرنامج
- ستخدام مربع الأدوات Toolbox٧
الم عات الصغيرة Palettes للوحات الصغيرة عادة المستقدمة المستقديمة المستقدمة المستقدم المستقدمة المستقدم المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدم المستد
ستخدام لوحة المعلومات
ستخدام القوائم الموضعية Context Menus٧
غصل الثاني : إدارة الملفات
شاء ملف جديد
ىح صور موجودة
ے بح صورة من خلال برنامج Bridge
يفظ الملفات
واع الملفات
- نفظ الصور لاستخدامها في صفحة ويب
ساحة العمل
ستخدام الأدوات اليدوية
نصل الثالث : التحكم في جودة الصور
لجودة مع PhotoShop
يير مساحة العمل Canvas
يير مساحة الصورة Image Size
لمسلة الألوان ( نطاق الألوان ) Color Gamut
غصل الرابع : إتواع الصور
نوع الأول Bitmap
•

1.0	النوع الثاني Grayscale Mode
١٠٧	النوع الثالث RGB Mode
١٠٨	النوع الرابع CMYK Mode
<b>11.</b>	النوع الخامس Lab Mode
117	النوع السادس Duotone Mode
117	النوع السابع Indexed Color Mode
) <b>y</b> •	خيارات جدول الألوان
177	النوع الثامن Multichannel Mode
170	الفصل الخامس: توفيق Photoshop cs4
177	الخيارات الافتراضية داخل Photoshop
179	تعيين خيارات الواجهة الرئيسية
18	تعيين خيارات الملفات
177	تعيين خيارات الأداء
177	خيارات المؤشرات
170	الشفافية ونطاق الألوان
177	إعدادات الوحدات والمساطر
147	المربعات الإرشادية
179	تعيين خيارات الخطوط
1£1	الفصل السادس :التحكم في الطباعث
١٤٢	خيارات الطباعة في برنامج Photoshop
١٤٤	ضبط الإعدادات المختلفة للطباعة
۱ ٤٧	إعدادات ألوان الخلفية والحدود
1 £ V	طباعة الصورة
1 £ 9	الفصل السابع : التعامل مع الطبقات
10	لوحة الطبقات Layers Palette
10"	تحديد الطبقات وحذف أجزاء منها
100	إعادة ترتيب الطبقات
١٥٦	خبط تركيز الألوان في الصورة
١٥٨	ربط الطبقات

177	إنشاء طبقة نصية
178	استخدام العناصر المميزة
170	إضافة مؤثرات خاصة للطبقة
١٦٨	تجميع الصورة وحفظها
	البابد الثاني
171	استخداء أحوات Photoshop
	الفصل الثامن : †دوات التحديد
	استخدام أدوات التحديد
	1 . أداة التحديد Marquee
	٢ . مجموعة التحديد اللونية
	٣. مجموعة التحديد الحر (اليدوي)
	استخدام أكثر من أداة للتحديد
	الفصل التاسع : تدرج الآلوان ومعالجة الصور
	أدوات التحكم في تدرج الألوان
	تطبيق تدرج الألوان على الصورة
	إنشاء تدرج ألوان خاص
	استخدام أدوات التحكم في إضاءة الصورة
	الفصل العاشر : إصلاح عيوب الصور
YYA	استخدام الختامة
YWY	استخدام خاتم العينة Pattern Stamp
770	استخدام الأداتين Healing Brush و Batch
779	استخدام فرشاة التاريخ History Brush
Y &	ضبط الصور في طبقة منفصلة
Y £ V	الفصل الحادي عش : انتقاء الألوان وضبط ميل الصور
۲٤۸	استخدام أدوات انتقاء الألوان Color Picker
Y0Y	استخدام قطارة العين Eyedropper Tool
Y0T	استخدام أداة عينات الأوان Color Sampler
Y00	استخدام أداة القياس Ruler Tool

# क्यीग्ना न्यांगा

<b>709</b>	العمل مع أجزاء معتارة من الصورة
771	الفصل الثاني عشر : استخدام الآمنعة Quick Masks
	ضبط إعداد Quick Mask
Y 7 7	استخدام نمط القناع السريع Quick Mask
	معالجة القناع
<b>*</b> V <b>*</b>	تحميل القناع كتحديد
۲۷۳	استخدام المرشحات Filters
	الفصل الثالث عشر : استخدام المسارات paths
	ً الحتبار أدوات الرسم
	تكوين مسار بسيط
۲۸۳	إنشاء المسارات المغلقة
YAY	إنشاء مسارات منحنية
797	إنشاء مسارات تجمع بين الخطوط المستقيمة والمنحنيات
	التحويل بين المنحنيات والخطوط المنكسرة
	الفصل الرابع عشر : المزيد عن الطبقات Layers
	, ۱۳۷۳ مكونات لوحة الطبقات
٣١٠	إنشاء المسارات
٣١١	إضافة قناع إلى الطبقة
	إنشاء مجموعة من الطبقات
	تجميع طبقات الصورة
mm1	 الفصل الخامس عشر: استخدام القنوات Channels
	معالجة الصور باستخدام القنوات
	توضيح الصور
	تلوين الصور الرماديةتلوين الصور الرمادية
	الوابم الرابع
۳£٩	·
<b>W</b> A 1	الخصاب السادس وشيداستوراه الأوارات وموايات المونتاه

تسجيل الإجراءات	
دمج الطبقات	
تغيير الألوان	
تجميع التحديد	
الفصل السابع عشر :استخدام المرشحات	
استخدام المرشحات	
مرشحات تحسين وجودة الصور	
مرشحات التأثيرات الفنية	
الفصل الثامن عشر : المزيد عن المرشحات	
مرشحات إضافة المؤثرات الفنية	
مجموعة "المرشحات" Artistic Filters	
مجموعة مرشحات Brush Stroke	
الفصل التاسع عشر : إدراج النصوص	
إضافة نص إلى الصورة	
تغيير نوع الخط	
استخدام لوحة الحروف Character Palette	
الفصل العشرون : معالجة النصوص	
إضفاء التأثيرات المختلفة علي النص	
التعامل مع النصوص الرسومية	
الواهيم الخاعس	
ورشة العمل "إحلاج وتحسين"	
الفصل الحادي والعشرون : تصحيح الآلوان	
الضبط باستخدام المستويات	
ضبط السطوع ودرجة التباين	
ضبط الصورة بموازنة الألوان Color Balance	
الفصل الثاني والعشرون : تلوين الصور	
و التشبع المظهر Hue والتشبع	
التصحيح والضبط باستخدام طبقات الضبط Adjustment Layers	
تعديل الألوان Replace Color Replace Color	

٤٩٤ S	elective Color استخدام
عادة الصور القديمة	الفصل الثالث والعشرون : است
£9A	استعادة صورة قديمة
٥٠٨	استبدال خلفية الصورة
ط وإصلاح الصور	الفصل الرابع والعشرون : ضب
٠٢٠.	شرح مستويات الألوان
٠٢٢	إصلاح ألوان الصورة
فحة	وضع عناصر جديدة في الصا
مهارات منية	الفصل الخامس والعشرون : د
أخرى	إضافة عناصر من صورة إلى
٥٣٧	إصلاح عيوب الصور
οξΛ	حذف بعض عناصر الصورة
	الواهم السادس
001	مغاميم متقحمة
تصميم صفحة ويب	الفصل السادس والعشرون : ت
ية	
لويبل	
حلمل مع الشرائح	
٥٨٨	
٥٨٨	إنشاء الشرائح
۶۹۳Photo	- تخصيص الشرائح في shop
خدام Photoshop Extended لإضافة تأثيرات حركية	الفصل الثامن والعشرون : است
٦٠٤	الحركة في Photoshop
T1 Photoshop CS	جولة داخل 4 Extended
اربح تخرج	الفصل التاسع والعشرون : مش
٦٢٤	عمل نص محترق
٦٢٨	
٦٣٢	وضع صورة داخل نص
٦٣٨	عمل بوستر

#### مقحمة

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونصلى ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين.

(سبحانك لا مُلمِ لذا إلا ما مُلمتنا، إنك أنهت العليمِ المحكيم)... وبعد هذا هو اللقاء الحادي والاربعون بعد المائة مع القارئ العزيز في سلسة تيسير الماسبب التي لاقت قبول واستحسان القارئ العربي والذي يشرح واحداً من أشهر البرامج التي تستخدم لمعالجة الرسوم (Graphics) وهو برنامج Photoshop CS4 أحدث إصدارات Photoshop الذي وصل إلينا.

وميزة الإصدار الأخير من برنامج Photoshop أنه يحتفظ بالمزايا التي كانت موجودة من قبل، ويشتمل على العديد من الأدوات الجديدة. لذلك سواء كنت مبتدئاً أو متمرساً بالإصدارات السابقة من برنامج Photoshop فستجد في هذا الكتاب الجديد الذي تعتمد عليه في إنشاء الرسوم والتعامل معها.

لقد قمنا بإعداد هذا الكتاب واضعين نصب أعيننا هدفاً محدداً ألا وهو إعدادك لتصبح قادراً على التعامل مع أى رسم يمكنك تخيله باستخدام الأدوات والإمكانات التي يوفرها .Photoshop

ولأن البرنامج الذى يشرحه الكتاب لا يهدف إلى تعليمك كيف تعد الرسوم من البداية، وإنما يركز على استخدام الأدوات التى تساعد فى إضفاء لمسات الجمال على الصور التى قمت بإعدادها بنفسك أو أدخلتها إلى الحاسب من الخارج وتشمل هذه اللمسات الفنية استخدام الألوان والظلال وتعديل الرسوم. وتحسينها واستخدام المؤثرات المختلفة.

ولأن هذا هو هدف البرنامج، فإن هذا الكتاب لا يستخدم طريقة اعتماد الفصول اللاحقة على الفصول السابقة التي نستخدمها غالباً في كتب سلسلة تيسير علوم الحاسب. ولذلك فليس مطلوباً منك أن تقرأ هذا الكتاب بتسلسل الفصول الواردة به، ولا أن تنتهى من

قراءته من الجلدة إلى الجلدة وإنما بدلاً من ذلك، يمكنك استخدامه كمرجع تلجأ إليه عندما تحتاج لمعلومة أو لتعلم إحدى مهارات Photoshop.

بالنسبة للمبتدئين ومن ليست لهم خبرة سابقة بالتعامل مع Photoshop لا يحتاج الكتاب خبرة سابقة بالبرنامج لكى يفهموه. وهؤلاء يمكنهم قراءة فصول الكتاب بالتسلسل الوارد هنا أو التركيز على الفصول التي سيستخدمو لها والرجوع فيما بعد للفصول التي تخطوها عندما يحتاجون لذلك.

أما أولئك المتمرسون بالإصدارات السابقة، فسوف يجدون العديد من الأدوات التي تساعدهم فى تنمية خبراهم وزيادة قدراهم فى التعامل مع البرامج وبالتالى إخراج رسوم أفضل.

# شكر وتقدير

وقبل أن أختم أشكر الله على أن وفقنى لإتمام هذا العمل وأخص بالشكر والتقدير أ/محمد حسن لمساعدته لي ومشاركته في إخراج هذا العمل كما اشكر م/ برلنتسي عبد الحميد على جهدها وأدائها المتميز ومساعدتما لى أثناء إعداد هذا الكتاب.

وبعد عزيزي القارئ نتركك الآن لتقليب صفحات الكتاب آملين أن تجد المتعة والفائدة التي تنشدها.

(وآخر حموانا أن المعد لله ربم العالمين)

مجدى محمد أبو العطا

# البابب الأول مغاهية

- ا . جولة داخل Photoshop CS4
  - ٢. إدارة الملفات
  - ٣. التحكم في جودة الصور
    - £. أنواع الصور
  - و. توفيق Photoshop CS4
    - 7. التحكم في الطباعة
  - ٧. أساسيات التعامل مع الطبقات





#### نقوم في هذا الفصل بجولة داخل برنامج Photoshop CS4

نتعرف فيها على نوافذ ومربعات حوار وأدوات البرنامج.

بانتهاء هذا الفصل سنتعرف على :

- Photoshop مقدمة : تاريخ برنامج
  - ♦ تشغيل البرنامج.
    - ♦ استخدام مربع الأدوات.
    - ♦ إعدادات لوحات الأدوات.
      - ♦ استخدام اللوحات.
  - ♦ استخدام برنامج Adobe Bridge
    - ♦ استخدام القوائم الموضعية.

طرحت شركة Adobe أول نسخة من برنامج Photoshop في فبراير ١٩٩٠ باسم المحت شركة Photoshop ثم توالت الإصدارات بعد ذلك مع إحداث تطويرات عليها حتى وصلت إلى الإصدار الذي يشرحه هذا الكتاب والمعروف باسم Photoshop CS4 ما هو برنامج PhotoShop ؟

في الحقيقة أن اسم البرنامج دال عليه فهو يعني محل صور أو معمل صور، الأمر الهام أن هذا ليس برنامجا لرسم الصور، بل هو (أستوديو) بالمفهوم الشائع، فالمصوراتي بعد أن يلتقط الصورة بالطريقة التقليدية يذهب بالفيلم إلى المعمل ثم يقوم بمعالجة الفيلم وبعد الطبع يمكن أن يعود للفيلم ويقوم بعدة معالجات أخرى، حتى أنني أتذكر أن بعض الزبائن يأخذون صورا قديمة ويذهبون إلى الأستوديو ويطلبون من الفني معالجة تلك الصور. أيضا يقوم بعض المصورين بإخراج الصورة في عدة أشكال ووسط باقة من الزهور وغير ذلك.

أما PhotoShop فيقوم بذلك كله وأكثر بمراحل وطبعا باستخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا فيما يقولون عنه State-of-the-Art وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه من خلال فصول هذا الكتاب.

# تشغيل البرنامج


لتشغيل البرنامج اتبع إحدى طريقتين:

أ. من سطح المكتب انقر زر Start وعندما تظهر قائمة Start وجه المؤشر إلى
 Adobe Photoshop CS4 ، اختر Programs
 من القائمة الأخيرة كما في الشكل ١-١.

Adobe Bridge CS4
Adobe Device Central CS4
Adobe Drive CS4
Adobe ExtendScript Toolkit CS4
Adobe Extension Manager CS4
Adobe Photoshop CS4

شكل ١-١ اختيار البرنامج من قائمة Start

٢. يمكنك تشغيل البرنامج بالنقر على رمزه من سطح المكتب.
 في الحالتين سيتم تحميل البرنامج وتشغيله حيث تظهر نافذة البرنامج كما في شكل
 ٢-١



شكل ١- ٢ نافذة برنامج Photoshop كما تظهر عند تشغيل البرنامج

# استخدام مربع الأحوات Toolbox

يشتمل مربع الأدوات على كل الأدوات اللازمة لمعالجة الصورة. ولكي تقوم بتنشيط أداة من تلك الأدوات، فقط انقر الأداة وسوف يتم تنشيطها. ضع المؤشر فوق مساحة العمل أو الشاسيه الذي سيتم رسم الصورة أو معالجتها فيه وسوف تجد أن المؤشر تحول إلى شكل الأداة النشطة، حرك المؤشر لبدء العمل. يشتمل الشكل ٢-٣ التالي علي مربع الأدوات وقد حاولت اختيار كلمة باللغة العربية أمام كل أداة تكون معبرة عن مهمة الأداة.

لا تقلق إذا لم تستوعب كل أو بعض هذه الأدوات الآن، فسوف تصبح ماهراً بعد فترة ومن خلال دراستك للبرنامج والكتاب. استخدم هذا الفصل كمرجع ترجع



## إليه من حين لآخر لمساعدتك أثناء التعامل مع البرنامج.





شكل ١-٣ مربع الأدوات Toolbox قم بتنشيط الأداة بالنقر فوقها

ويظهر شريط الأدوات في شكل عمود واحد ولإعادته إلى الشكل السابق في النسخ السابقة من البرنامج بأن تكون الأدوات في عمودين اضغط على زر المجال الموجودين أعلى الشريط.

هناك بعض الأدوات في هذا المربع، كل منها يتألف من عدة اختيارات أو أنماط لنفس الأداة. وهي التي علي يمين رمزها مثلث صغير ت يمكنك عرض الأدوات التابعة لإحدى الأدوات بإتباع أي من الطرق الآتية :

- انقر أداة المجموعة بزر الفأرة الأيمن
- انقر أداة المجموعة بزر الفأرة الأيسر مع الاستمرار لثواني معددة.
  - انقر السهم المجاور لأداة المجموعة بزر الفأرة الأيسر.
- اضغط مفتاح Alt من لوحة المفاتيح ثم انقر الأداة بزر الفأرة الأيسر عدة مرات حتى تحصل على الأداة المطلوبة داخل المجموعة.






شكل ١-٤ بالنقر المستمر على أداة الأقلام ظهرت مجموعة من الأقلام التي يمكن اختيار إحداها

# اللوحات الصغيرة Palettes

تذخر نافذة Photoshop بالعديد من اللوحات الصغيرة Palettes ، حيث تؤدي كل لوحة مهمة محددة وهي كما قلنا عبارة عن مربعات حوارية صغيرة (انظر شكل ١-٥). تظهر هذه اللوحات في أربع مجموعات رئيسية عند بدء تشغيل PhotoShop وسوف نتعرف على وظيفة كل لوحة من خلال هذا الفصل كما سوف نستخدمها من خلال فصول هذا الكتاب.



شكل ١-٥ اللوحات الصغيرة Palettes في نافذة المحال ١-٥

وكما قلنا فإن كل لوحة تؤدي مهمة محددة طبقا للأداة النشطة. يمكنك التحكم في هذه اللوحات بحيث تضمها في مجموعات أو تفصلها عن بعضها البعض كما يلي:

- يمكنك فصل اللوحات أو ضمها في مجموعاتها بطريقة السحب والإلقاء، انقر التبويب المطلوب واسحبه ، وسوف تجد اللوحة بكاملها تتحرك حتى تحرير المؤشر.
- اضغط علي شريط اللوحة فيتم تصغيرها ولتكبيرها مرة ثانية اضغط علي السهمين

#### 202

- يمكنك تحريك مجموعة اللوحات إلى موضع آخر بسحب شريط العنوان أعلى
   المجموعة بالمؤشر إلى الموضع الجديد.
- يمكنك تكبير أي لوحة بسحب أحد أضلاع اللوحة إلى الخارج أو التصغير بسحب
   هذا الضلع إلى الداخل.

# استخدام لوحة المعلومات Info Palette

لفتح لوحة المعلومات افتح قائمة Window من شريط القوائم ثم اضغط علي Info لفتح لوحة المعلومات عمل الملف المفتوح أو مساحة العمل،

وتعتمد هذه المعلومات على موقع المؤشر من مساحة العمل وحالة الأداة النشطة، كما تزودك هذه اللوحة بمعلومات عن التوليفة التي يتكون منها اللون (RGB) في النقطة التي يتوقف عندها المؤشر، بالنظر إلى شكل 1-0 تلاحظ عدد البكسل التي يتكون منها كل لون على حده بينما ما تراه على الشاشة هو اللون المكون من هذه التوليفة، كما تزودك هذه اللوحة بموقع الأداة. إذا لاحظت مساحة العمل، تجدها مقسمة إلى بكسل الصف الأفقى ويرمز له بالرمز X والآخر عمودي (رأسى) يرمز له بالرمز Y. تزودك هذه اللوحة أيضا بمعلومات عن الطول والعرض للمنطقة المحددة في الملف. (انظر شكل 1-1).

				(4   X	
	INFO			<b>*</b> ≣	
تقسيم الألوان إلى RGB	R: #.G: B:	255 255 255	C: #M: Y: K: 8-bit	0%	تقسيم الألوان إلى CMYK
موقع المؤشر	+, X: 2	4.28 3.19	□H:		الطول والعرض
	Click to cre	to create a new subpath.			


شكل ١-٦ لوحة المعلومات Info

يمكنك استخدام لوحة المعلومات لعرض عدة معاينات لأنظمة الألوان المتاحة. لأداء ذلك، قم أولاً باختيار القطارة من شريط الأدوات ثم انقرها باستمرار، تظهر أداة Color Sampler ... وهكذا (كما في الشكل ١-٧).




شكل ١-٧ اختيار أداة اختبار الألوان Color Sampler

■ عندما تنظر إلى لوحة المعلومات Info Palette، تجد قسمين لعرض الألوان، بالتالي يمكنك استعراض نسب الألوان بطريقتين في وقت واحد. انقر رمز الأداة في القسم الأيمن مثلا، تظهر قائمة موضعية يمكنك من خلالها تحديد نمط تقسيم الألوان (انظر شكل ١-٨).




شكل ١-٨ انقر رمز الأداة النشطة تظهر قائمة فصل الألوان

■ يمكنك تغيير القياسات الأفقية والعمودية والتي ستؤثر أيضا على قياسات طول وعرض الجزء المحدد من الملف ( H و W على الترتيب) وذلك من بكسل إلى سنتيمتر مثلا أو بوصة. لأداء ذلك، انقر رمز الأداة النشطة من قسم X Y من لوحة المعلومات Info Palette ثم اختر المقياس المطلوب (كما في الشكل 1-٩).




شكل ١-٩ سوف يتم استخدام نفس القياس في الطول والعرض (W و W)

• إذا قمت باستخدام أدوات التحويل أو الانحراف والاستدارة Transform من قائمة Edit فسوف تتضمن لوحة المعلومات Info Palette عدد من المعلومات في الجهة اليمنى توضح زاوية الانحراف وزاوية الالتفاف والنسبة المئوية للتكبير والتصغير (شكل ١٠-١).



شكل ١٠-١ تتضمن لوحة المعلومات Info Palette معلومات عن خصائص التحويلات Transform التي أجريت للصورة

عندما تقوم باستخدام أداة الحركة Move، يتغير المربع الأعلى جهة اليمين من لوحة المعلومات بحيث يشتمل على قيم وزاوية اتجاه الحركة (شكل ١-١١).



شكل 1-1 مع استخدام أداة الحركة Move تتغير القيم لتشمل المسافات وزاوية الحركة المستخدام لوحة الاستعراض أو الإبحار Navigator Palette

لوحة الاستعراض أو الإبحار هي تلك التي نعرضها باختيار Navigator من قائمة Window الموجودة في شريط قوائم برنامج PhotoShop (شكل ١-١٠).

جرب استخدام الأسهم الموجودة أسفل اللوحة، أو قم بتغيير القيمة الموجودة في الركن الأيسر السفلى من اللوحة وسوف تشاهد تأثير ذلك على الصورة الأصلية وعلى نسختها الموجودة داخل لوحة الإبحار .




شكل ١٦-١ لوحة الإبحار Navigator Palette

## استخدام لوحة الألوان Color Palette

تستخدم لوحة الألوان لتحديد لون خلفية الشكل، ولون الصور داخل الشكل. لكي تقوم بفتح لوحة الألوان، اختر Color من قائمة Window لتنشيط هذه اللوحة،

ولإخفائها اختر أمر Color مرة أخرى من هذه القائمة أو اضغط علي F6 لإظهارها أو إخفائها (شكل ١-١٣٣).




شكل ١٣-١ لوحة الألوان ، لاحظ شريط الألوان في أسفل اللوحة

تكوين الألوان باستخدام لوحة الألوان Color Palette

لتكوين الألوان باستخدام لوحة الألوان اتبع الخطوات التالية :

- انظر إلى لوحة الألوان، تجد أحد رموز الخلفية أوالمقدمة له إطار أسود، الإطار الأسود يعني أن هذه هى الأداة نشطة، انقر المربع الآخر لتنشيط لون الخلفية، يتحول الإطار إلى مربع لون الخلفية.
- ٢. انقر رأس السهم السفلي في الركن الأيمن العلوى من لوحة الألوان، تظهر قائمة موضعية بما خيارات الألوان. اختر النموذج الذي تريد أن تتعامل به RGB
   ٨. Sliders



شكل ١-٤١ قم باختيار نمط الألوان من القائمة المختصرة

٣. ضع المؤشر داخل شريط الألوان ثم حرك المؤشر مع الضغط داخل شريط الألوان لم للزج وخلط الألوان حتى تحصل على اللون المطلوب، لاحظ أن قيم RGB تتغير كما أن الألوان تتغير مع الحركة.

#### استخدام لوحة العينات Swatches Palette

تستخدم لوحة العينات لحفظ لون الخلفية أو المقدمة Background/Foreground كي تتمكن من استخدام هذه اللوحة فيما بعد. ومن هذا المنطلق يمكن أن تحتفظ لكل صورة أو شكل تخرجه بلوحة خاصة به، وبهذا يمكنك استعادة اللوحة المناسبة لاستخدامها في أشكال أخرى، كما يمكنك مزج وخلط وتكوين الألوان ثم حفظها للاستخدام (انظر شكل ١-٥٠).



شكل ١٥-١ لوحة العينات Swatches Palette

وكما تلاحظ من الشكل فهناك العديد من المربعات. وكل مربع يحتفظ بلون مميز بدرجة خاصة بينما يوجد في نهاية اللوحة عدد من المربعات الخالية التي يمكنك استخدامها لحفظ ألوان إضافية. الملاحظات أو الإرشادات التالية ربما تكون مفيدة للتعامل مع لوحة العينات هذه:


- ضع المؤشر فوق أي مربع من مربعات اللوحة، يتحول المؤشر إلى شكل قطارة ويظهر
   اسم اللون.
  - انقر أي مربع إذا أردت استخدامه في ألوان المقدمة Foreground.
- اضغط مفتاح Ctrl وانقر أي مربع. إذا أردت استخدامه لتغيير لون الخلفية ... Background

- لإضافة مربعات جديدة إلى اللوحة، اسحب ركن اللوحة الأيمن السفلى للخارج، يتم تكبير اللوحة ثم ضع المؤشر في المكان الخالي يتحول شكله إلى وعاء الدهان. انقر في هذا المكان تظهر شاشة بعنوان Color Swatch Name ، اكتب اسم اللون المختار ثم اضغط على OK، يتم إضافة مربع في كل مرة تنقر المكان الخالي، لاحظ أن المربعات الجديدة تأخذ لون المقدمة Foreground.
- خذف أحد المربعات الموجودة باللوحة، ضع المؤشر فوقه ثم اضغط مفتاح Alt
   يتحول شكل المؤشر إلى مقص انقر المربع وسيتم حذفه.
- للعودة إلى المربعات الافتراضية للوحة العينات Swatches Palette ، انقر رأس السهم أعلى يمين اللوحة، تظهر قائمة موضعية، اختر Reset Swatches. سوف يسألك PhotoShop ما إذا كنت تريد العودة للوحة العينات الافتراضية. انقر زر Ok إذا أردت العودة إلى اللوحة الافتراضية أما إذا كنت تريد إضافة اللوحة الافتراضية إلى نماية اللوحة الحالية، انقر زر Append، ولإلغاء الأمر انقر زر Cancel.
- خفظ اللوحة الاستخدامها فيما بعد، انقر رأس السهم بالركن الأيمن العلوى من اللوحة ثم اختر Save Swatches من القائمة الموضعية الناتجة. وعندما يظهر مربع الحوار Save قم بتحديد المجلد واكتب اسماً للوحة ثم انقر زر Save.
- لاستبدال اللوحة الحالية بأخرى محفوظة، انقر رأس السهم بالركن الأيمن العلوى من اللوحة ثم اختر Replace Swatches من القائمة الموضعية. يتم فتح مربع الحوار Replace اختر اللوحة المطلوبة ثم انقر زر Load . يتم فتح اللوحة المحفوظة وإحلالها محل اللوحة الحالية.
- لإضافة لوحة محفوظة إلى اللوحة الحالية، انقر رأس السهم بالركن الأيمن العلوى ثم اختر Load Swatches من القائمة الموضعية، يتم فتح مربع الحوار Load. اختر اللوحة المطلوبة ثم انقر زر Load، يتم إضافة اللوحة المحفوظة في نماية اللوحة الحالية.

• لإضافة لون من الصورة الحالية إلى لوحة العينات، اختر الأداة "قطارة" ثم قم بالتأشير على اللون في الصورة، يتم تغيير لون المقدمة إلى هذا اللون. انقر مكان خالي من اللوحة يتم إضافة اللون في مربع جديد من اللوحة الحالية.

#### استخدام لوحة فرش الرسم Brushes Palette

كل أدوات الرسم والتلوين تستخدم فرشا من لوحة الفرش ، هناك الفرشاة الدقيقة والسميكة وهناك المستديرة وغير ذلك وهناك فرشاة لها حواف سميكة وأخرى بدون حواف، وكل أنواع الفرش الموجودة في PhotoShop يمكن تشكيلها وتغيير خصائصها من خلالك عزيزي القارئ، كما يمكنك إضافة المزيد، بحيث تصبح عملية رسم أو تلوين الصور والأشكال سهلة وسلسة، إضافة إلى تمكينك من إضافة اللمسات الفنية التي تعتمد على حسك الفني، تظهر اللوحة الافتراضية لفرش الرسم Brushes Palette في الشكل 1-1.



شكل ١-٦ اختر الفرشاة المناسبة لعملك الفني

لاختيار فرشاة، افتح قائمة Window ثم اختر Brushes أو اضغط علي F5، تظهر لوحة فرش الرسم. انقر الفرشاة المطلوبة. يتم استخدام الفرشاة المطلوبة وفقا للأداة النشطة من

مربع الأدوات، قم بتنشيط الأداة التي ستستخدمها ثم اختر الفرشاة المناسبة حيث يقوم PhotoShop باختيار فرشاة افتراضية مناسبة لكل أداة من مربع الأدوات، تظهر الفرش بحجمها الطبيعي في لوحة فرش الرسم Brushes Palette.

#### استخدام لوحة الطبقات Layers Palette

المقصود بالطبقات Layers هي تركيب صورة فوق صورة أو جزء من صورة فوق جزء آخر من صورة أو عدة صور فوق بعضها البعض تماما أو مع وجود فارق بين الصورة والتي قبلها بحيث تظهر رؤوس الصور المتتالية . ولعلك تذكر ذلك الأسلوب السحري الذي كنا نستخدمه في تغيير وتبديل الأشكال والألوان حيث تكون لدينا عدد من الأوراق الشفافة أو البلاستيكية وكل واحدة مرسوم عليها نفس المنظر مع اختلاف معين سواء في الشكل أو اللون أو في جزئية معينة ، وعند وضع شفافة فوق الأخرى تبدو الصورة في شكل معين وبعد إضافة شفافة أخرى يتغير الشكل وهكذا طبقة فوق الأخرى بترتيب أو بدون ترتيب.

ويستخدم PhotoShop الطبقة السفلى في الخلفية، ولا يمكن لهذه الطبقة أن تأخذ مكانا آخر سواء بين الطبقات أو فوق إحداها، كما أن كل شكل أو رسم داخل برنامج PhotoShop لابد أن يكون له طبقة واحدة على الأقل هي طبقة الخلفية Background Layer.

ويمكن التعامل مع الطبقات Layers من خلال قائمة Layer أو من رأس السهم في لوحة الطبقات Layers ثم من القائمة الموضعية التي تظهر، ولكي تقوم بالتعامل مع اللوحة اسحبها من خلال التبويب الخاص أو افتح قائمة Window من شريط القوائم أو اضغط F7 ثم اختر Layer من القائمة المنسدلة (شكل 1 - 1).




شكل ١٧-١ لوحة الطبقات Layers

وفيما يلى بعض المهام التي يمكنك القيام بما مع اللوحة Layers :

- خذف طبقة Layer، قم بتنشيطها بالنقر فوقها في اللوحة ثم انقر رمز "حذف طبقة" 
  ☐ أو افتح قائمة Layer ثم اختر Delete Layer من القائمة المنسدلة أو انقر 
  رأس السهم الموجود بالركن الأيمن العلوى من اللوحة واختر Delete Layer من القائمة الموضعية.
- فيما عدا الطبقة الأساسية Background Layer يمكنك تحريك أي طبقة من موضعها إلى موضع آخر بطريقة السحب لأعلى أو لأسفل ، اضغط بالمؤشر فوق الطبقة المطلوبة ثم حرك مع الضغط وقم بتحرير زر الفأرة حينما تصل إلى المكان

الجديد.

- كما تعلم فان الصورة تتكون من عدة طبقات فوق بعضها البعض، وكل طبقة Layer في موضع على اللوحة عكنك معاينة الصورة بإظهار أو إخفاء طبقة من الطبقات أو كل الطبقات، وفي كل مرة سوف تشاهد الصورة بطبقة من الطبقات أو بدولها لكي تقرر فيما بعد مزج عدة طبقات لتكوين صورة أو شكل. لكي تقوم بإظهار أو إخفاء أي طبقة، انقر رمز "إظهار/إخفاء" الموجود في اللوحة على شكل "عين" (راجع شكل ١٨-١).
- لكي تربط طبقة في مجموعة واحدة مع الطبقة النشطة Active Layer، حدد الطبقة ثم اضغط علي مفتاح Shift باستمرار وحدد الطبقة المراد ربطها معها ثم اضغط علي رمز السلسلة أسفل اللوحة، فتظهر علي يمين كل طبقة سلسلة مما يدل علي ربطها ببعضها. ولفك الربط اضغط على رمز السلسلة مرة ثانية.
- سمى طريقة مزج طبقة بالطبقات الأخرى من الصورة Blending Mode ، وهى عبارة عن أسلوب تحكم في الطبقة النشطة، كيف تبدو وكيف تمتزج مع الطبقة التالية وكيف يتم تجميع ألوالها، ولكي نختار طريقة المزج Blending Mode، انقر رأس السهم في مربع السرد بالركن الأيسر العلوى من اللوحة الوضع الافتراضي لها Normal ، حيث تظهر قائمة منسدلة كي تختار اختر منها أسلوب المزج المناسب. يمكنك تجربة طريقة بعد الأخرى، وكل مرة تختار طريقة سوف تشاهد على الفور تأثيرها على الطبقة النشطة Active Layer (شكل ۱-۱۸).
- النفاذ أو درجة الوضوح Opacity ، من 1% إلى ١٠٠% ، قم بتغيير النسبة المئوية من خلال شريط التمرير الذي يظهر بمجرد فتح مربع السرد Opacity ولاحظ تأثير التغيير على الطبقة النشطة من الصورة.



شكل ١-٨١ اختر نوع المزج الذي تريده من القائمة

- لإضافة قناع Mask للطبقة انقر رمز "إضافة قناع" أن أسفل لوحة الطبقات Layer أو افتح قائمة Layer من شريط القوائم واختر Hide All أي (Opacity 100%) أو Hide All أي (Opacity 100%) وسوف يتم إضافة Mask وجعله نشطا.
- لمعرفة تأثير القناع ، اجعله نشطا ثم اضغط مفتاح Alt وانقر فوق علامة القناع من الطبقة النشطة وسوف ترى الشكل المرسوم للقناع بينما تختفي الصورة ، انقر مرة أخرى وسوف تظهر الصورة كما كانت ويختفي القناع.

#### استخدام لوحة القنوات Channels Palette

تستخدم القنوات في تحليل الألوان أو تحديدها في الشكل، والقناة الأولى عبارة عن تجميع للألوان أو تركيب الألوان بالتنسيق RGB بينما يتم تخصيص قناة لكل لون من الألوان الثلاثة، الأحمر Red والأخضر Green والأزرق Blue أما القناة الأخيرة فيتم تخصيصها لطبقة القناع Mask ويتم التعامل مع القنوات من خلال لوحة القنوات




# (انظر شکل ۱-۱۹). Channels Palette

شكل ١٩-١ لوحة القنوات Channels Palette

#### يمكنك حفظ وتحميل ومعالجة القنوات كما يلى:

- خفظ جزء محدد من الصورة، قم بتحدید الجزء المطلوب في الصورة ثم انقر زر "حفظ التحدید کقناة Save Selection As Channel في أسفل لوحة القنوات Channel Palette وسوف يتم فتح قناة جديدة تسمى Alpha 1 وحفظه اتبع نفس الطريقة حيث يتم إنشاء قناة تسمى Alpha 2.
- لتحميل تحديد سابق، اضغط مفتاح Ctrl وانقر فوق اسم قناة Alpha من لوحة القنوات، يتم تحديد الاختيار على الصورة.
- لتحرير قناة Alpha (تعديلها)، انقر فوق اسم القناة في لوحة القنوات، تظهر المنطقة المحددة في الصورة باللون الأبيض بينما تظهر باقي الصورة باللون الأسود كما يظهر في الشكل ٢٠٠١، للعودة إلى الصورة الأصلية بألوالها في باقي القنوات اضغط مفتاح Shift وانقر فوق قناة Alpha.



شكل ١ - ٢٠ تحديد قناة معينة في الصورة

التطبيق التحديد على صورة أو لنقل تطبيق قناة Alpha، قم بتحميل قناة Alpha قام التطبيق التحديد على صورة أو لنقل تطبيق قناة Load channel as a selection كاختيار وذلك بنقر رمز تحميل قناة الحين التحل الحين الشكل 1−1 الصورة كما هي وقد ظهر فيها الجزء المختار محدداً.



شكل ١-١٦ يظهر الجزء المختار محدداً


- لعاينة قناة القناع Layer Mask Channel انقر المربع الموجود على يسار قناة
   اسم الماسك والذي يأخذ شكل عين وسوف تشاهد الماسك. انقر مرة أخرى لكي
   تختفي العين ويختفي القناع.
- لتغيير لون القناع Mask Color، انقر قناة القناع Mask Channel نقراً مزدوجاً، يظهر المربع الحواري Channel Options. انقر خانة اللون، وسوف تظهر لوحة الألوان. قم بتحديد اللون المطلوب ثم انقر زر Ok.
- لإضافة نسخة جديدة من قناة موجودة (تكرار قناة) اضغط واسحب القناة إلى أن تصل إلى رمز"إنشاء قناة جديدة" Create new Channel القنوات وسوف يتم إضافة نسخة من تلك القناة، كما يمكنك اختيار Duplicate من القائمة الموضعية للوحة القنوات وسوف يتم إضافة نسخة من القناة النشطة.
- لحذف قناة اسحبها إلى سلة المحذوفات، أو اختر Delete Channel من القائمة الموضعية للوحة القنوات وسوف يتم حذف القناة النشطة Active Channel.

## استخدام لوحة المسارات Paths Palette

قد تكون ترجمة Paths فيها تجاوز كبير، ولكنني أخدت هذه الترجمة من تلك اللوحة التي تحتفظ بالخطوط المرسومة باستخدام الأقلام Pens وأدوالها، بما أن المسارات دائما تحددها خطوط، وبما أن الخطوط تحددها الأقلام، فلست أرى مانعا من ترجمة كلمة Path إلى مسار خاصةً وأن ترجمتها تعنى طريق.

ذكرنا فيما سبق أن هذه المسارات Paths تتناغم مع أداة القلم Pen Tool من مربع الأدوات Toolbox، ولكى تعرض لوحة المسارات Paths Palette، اختر

Paths من قائمة Window الموجودة في نافذة PhotoShop، وعادة تكون لوحة المسارات خالية، ولكنك عندما تشرع في رسم أي خطوط في الصورة باستخدام أداة القلم Pen Tool يتم إنشاء مسار جديد وترى فيه شكل مصغر لما تقوم برسمه من خطوط فوق الصورة (شكل 1-1).



شكل ١-٢٢ لوحة المسارات


للتمرين على استخدام لوحة المسارات تابع التدريبات التالية:

عندما تشرع في استخدام القلم Pen Tool لرسم خطوط على الصورة، يتم إنشاء مسار يسمى "مسار العمل" Work Path، إلا أن هذا المسار مؤقت ولن يتم حفظه مع الصورة أو الملف. عندما يتم إنشاء هذا المسار قم بالنقر فوقه نقرا مزدوجا لكي تتمكن من حفظه باسم من اختيارك داخل المربع الحوارى الذي سيظهر بعنوان (شكل ٢٣-١)




شكل ۱-۲۳ مربع Save Path

- انقر فوق أي مسار Path لتنشيطه، تجد خطوط المسار النشط فوق الصورة.
- انقر المساحة الخالية أسفل المسارات، يتم إلغاء اختيار المسارات ولن تظهر أي خطوط
   لأي مسار فوق الصورة.
- لإنشاء مسار جديد، انقر زر "إضافة مسار جديد" Create New Path وسوف يتم إنشاء مسار جديد New أسفل لوحة المسارات Paths Palette وسوف يتم إنشاء مسار جديد Path باسم Path باسم Path عندما تكون المسارات كلها غير نشطة، استخدم أداة القلم Pen Tool للرسم فوق الصورة وسوف يتم إنشاء مسار جديد، ونحفظ هذا المسار الجديد، قم بتنشيط المسار ثم انقر السهم الموجود بالركن الأيمن العلوى من اللوحة واختر Save Path من القائمة الموضعية، يظهر مربع حوار Save أكتب المسار ثم انقر زر Save.
- لتعبئة محتوى المسار أو المسار الفرعي اختر Fill path من القائمة الموضعية، يظهر
   مربع حوار يتم فيه تحديد الخلفية واللون (شكل ٢-٤٢).




شكل 1-٤ المربع الحواري Fill Path

للتحكم في سمك المسار Stroke Path قم بتنشيط المسار ثم اختر Stroke path من القائمة الموضعية، يظهر المربع الحواري Stroke path ومنه يمكنك اختيار الأداة التي سوف تستخدمها في العملية. بعض الأدوات سوف تستخدم الألوان كما هو الحال في Paint Brush أو فرشاة الرسم كما في شكل ٢٥-١، عندما تستخدم Stroke Path فسوف يكون المسار مضمنا في الصورة.



شكل ١-٥٧ قائمة منسدلة بالأدوات المستخدمة في سمك المسار

لتحويل مسار إلى تحديد، انقر رمز Load path as a selection من أسفل لوحة المسارات. يمكنك اختيار Make Selection من القائمة الموضعية وسوف يظهر مربع حوار Make Selection حيث يمكنك تحديد مسافة داخل المسار تقاس بالبكسل كما في شكل ٢٦-١ (على كل حال يجب أن يكون المسار نشطا بالنقر عليه).



شكل ۱-۲ مربع حوار تحديد اختيار Make Selection


- التحويل تحديد محدد سلفا إلى مسار، قم بالنقر على الجزء المحدد ثم اختر Work Path من القائمة الموضعية، وبمذا فان الجزء الذي قمنا بتحديده في الفقرة السابقة يمكن تحويله إلى مسار مستقل يمكن حفظه باسم جديد.
- لتحديد جزء من مسار بحيث يظهر هذا الجزء فقط عند حفظ الصورة، قم بتحديد المسار ثم اختر Clipping Path من القائمة الموضعية وسوف يظهر مربع حوار يطالبك بتحديد المساحة.

# استخدام لوحة الإجراءات Actions Palette

قد تشاهد فى حفلة معينة أحدهم يحمل كاميرا فيديو ويقوم بتصوير الأحداث الخاصة بهذه الحفلة ولو كنت محظوظا وحصلت على شريط لهذا الحفل فسوف تقوم بتشغيله، وقد تقوم بإعادة تشغيل جزء معين ربما لتسليط الضوء على شخصية معينة أو حدث معن .

هذه بالضبط وظيفة الإجراءات Actions في برنامج PhotoShop حيث يمكنك

تسجيل ما يروق لك من إجراءات خاصة بالصورة أو الصور التي تقوم بمعالجتها ، ومن ثم يكون بمقدورك إعادة تشغيل تلك الإجراءات في وقت لاحق كما سنعرف في فصل قادم، ولكننا هنا كما هو الحال في هذا الفصل سوف نتعرف على كيفية استخدام لوحة الأحداث أو الإجراءات Actions Palette وما بحا من أدوات كما تظهر في الشكل ١-٢٧. ويتم فتحها بالضغط على قائمة Window ثم الضغط على Alt+F9.



شكل ١-٧٧ لوحة الإجراءات Actions Palette

نلاحظ أن هذه اللوحة تعمل بأسلوب مشابه لأسلوب Windows Explorer ، فرأس السهم إلى اليمين يشير إلى عنوان مجموعة وبعد النقر عليه يتحول إلى الأسفل ويتم عرض المجموعة وقد تحتوي هذه المجموعة على مجموعات فرعية يمكن عرضها بالنقر فوق رأس السهم إلى اليمين ليتحول إلى أسفل ويقوم بفتح فروع المجموعة وهكذا ، وعند نقر رأس السهم الذي يشير إلى أسفل يتم غلق المجموعة ويتحول رأسه إلى اليمين مرة أخرى وهكذا.

سوف نتجول فيما يلي سريعا مع الأدوات المختلفة التي يمكن استخدامها من خلال لوحة الإجراءات Actions Palette :

- في الشكل السابق ١-٢٧ نشاهد طريقة لعرض لوحة Actions مماثلة لطريقة الاستكشاف وهذه الطريقة يمكننا تسميتها طريقة القائمة List Mode .
- لتحويل طريقة عرض اللوحة إلى طريقة الأزرار أو الرموز Bottom Mode، قم باختيار Button Mode من القائمة الموضعية تظهر إجراءات اللوحة في صورة أزرار أو رموز (شكل ١-٨٠).



شكل ١-٨١ لوحة Actions وقد تم عرضها بأسلوب Bottom Mode

- قبل تسجيل أي إجراء يجب إنشاء إجراء جديد New Action أو اختيار المناء إجراء من اللوحة لتنشيطه لكي تستطيع التسجيل عنده. باستخدام رمز "إنشاء إجراء جديد" ، يتم إنشاء إجراء المجموعة النشطة من اللوحة. إذا أردت إنشاء مجموعة جديدة قم بنقر رمز "إنشاء مجموعة جديدة" من أسفل لوحة الإجراءات، يظهر مربع حوار يطالبك بتحديد اسم للمجموعة الجديدة (لاحظ أن اختيار Bottom Mode).

باختيار اسم الإجراء وتحديد مفتاح Function Key ولون هذا الإجراء عند تحويل العرض إلى Button Mode ثم انقر زر OK وسوف يبدأ التسجيل في الإجراء الجديد New Action.



شكل ١- ٢٩ إنشاء إجراء جديد New Action داخل مجموعة جديدة Set1

- لإيقاف التسجيل، انقر رمز إيقاف التسجيل الله من لوحة الإجراءات، يتم إيقاف التسجيل، كما يمكنك إيقاف التسجيل باختيار Stop Recording من القائمة الموضعية.
- لتشغيل إجراء تم تسجيله مسبقا Recorded Action، قم بتنشيط الإجراء باختياره من اللوحة ثم انقر رمز التشغيل Play من أسفل لوحة الإجراءات. Actions Palette
- لتسجيل أحد الإجراءات، قم باختياره من اللوحة ثم انقر رمز "بداية التسجيل" 
   Begin recording من أسفل اللوحة أو اختر Start Recording من القائمة الموضعية.
- لإعادة التسجيل لنفس الإجراء، قم باختيار Record Again من القائمة الموضعية.
- لتنشيط اختيار مجموعة رئيسية أو فرعية On/Off هناك شريط اختيار على يسار لوحة الإجراءات. قم بالنقر أمام المجموعة أو الإجراء وسوف تظهر علامة ✓ دلالة على الاختيار أو تختفي عند النقر ثانية Toggle Item On/Off.
- لتمكين مربعات الحوار (On) ولتعطيلها (Off) هناك خانات اختيار على يمين خانات الاختيار الحاصة بالعناصر في البند السابق تسمى Toggle Dialog On/Off. انقر أمام المجموعة المطلوبة، يظهر رمز مربع حوار. فإذا أردت إخفاءه، انقره مرة أخرى.

## استخدام لوحة التاريخ History Palette

تستخدم كلمة التاريخ للدلالة على اليوم والشهر والسنة في حياتنا اليومية، كما تستخدم للدلالة على أحداث وقعت في الزمن الماضي.

وفي برنامج PhotoShop تستخدم لوحة التاريخ لتسجيل حالة تكوين ومعالجة الصور والملفات خطوة بعد الأخرى في شكل أحداث، وان كانت أحداث التاريخ لا يمكن استعادتما أو إعادة معايشتها إلا أن ذلك ممكنا في برنامج PhotoShop بفضل هذه الخاصية.


## وسوف نتحدث هنا عن كيفية استخدام لوحة التاريخ History Palette :

▶ لتعديل خيارات لوحة التاريخ، اختر History Options من القائمة الموضعية، عن طريق نقر السهم الموجود أعلى اللوحة، حيث يظهر مربع الحوار History
 كما في شكل ١-٠٣.



شكل ٣٠-١ مربع حوار خيارات لوحة التاريخ History Options


- قم بتحديد خانة Automatically Create First Snapshot إذا أردت أن يقوم PhotoShop بتخزين لقطة من الصورة أو الملف قبل إجراء أي معالجة حتى عكن الرجوع إليها في أي وقت .
- و الإنشاء لقطة جديدة تلقائياً عند الحفظ دون إظهار مربع New Snapshot، نشط مربع الاختيار Automatically Create New Snap When Saving.
- الإنشاء لقطة جديدة New Snapshot اختر New Snapshot من القائمة
   الموضعية، يظهر مربع الحوار New Snapshot (شكل ١-١٣).



شكل ١- ٣١ مربع الحوار لقطة جديدة New Snapshot

## لوحة إعدادات الأداة Tool Presets Palette

تستخدم هذه اللوحة في إنشاء أداة خاصة بك بحجم وشكل معين ثم حفظ هذه الأداة واستخدامها من هذه اللوحة. أى تمكنك هذه اللوحة من تخصيص الأدوات التي ترغب باستخدامها بشكل مستمر بالإضافة إلى تحرير أى أداة ترغب فيها وإعادة تحميلها مرة أخرى وإظهارها في هذه اللوحة. يمكنك تحرير أى أداة عن طريق شريط الخيارات الخاص بهذه الأداة ثم من لوحة Tool Presets قم بحفظ هذه الأداة بشكلها الجديد وبالاسم الذى يروق لك ومن ثم ستجد هذه الأداة موجودة في هذه اللوحة وجاهزة للاستخدام في أى وقت (انظر شكل ٢-٣١).



شكل ١-٣٢ لوحة Tool Presets الجديدة ويظهر بما أدوات التدريج التي قمت بإنشائها

## استخدام لوحة الحروف Character Palette


من اللوحات التى سهلت التعامل مع النصوص لوحة الحروف أو palette وتستخدم هذه اللوحة في إضافة مزيد من التأثيرات والتحسينات على النصوص الموجودة في الصور (مثل تكبير الخط أو تصغيره أو إمالته أو تلوينه) وإضفاء شكل جمالي عليها انظر شكل ١-٣٣ للتعرف على وظائف هذه اللوحة.



شكل ١-٣٣ لوحة الحروف Character المستخدمة في معالجة النصوص

## استخدام لوحة الفقرات Paragraph Palette

تستخدم هذه اللوحة أيضاً فى تنسيق الفقرات التى تقوم بإدخالها على الصورة كل ذلك من أجل إضافة المزيد من الأشكال الجمالية على النصوص التى تقوم بإدخالها على الصور (انظر شكل 1-3). يمكنك أيضاً من خلال هذه اللوحة تنسيق الفقرات وضبط محاذاتها إلى اليمين أو اليسار أو حتى فى المنتصف.



شكل ١-٤٣ لوحة الفقرات Paragraph Palette

# استخداء برنامج Adobe Bridge

عند تثبیت برنامج Photoshop CS4 یتم تثبیت برنامج Bridge ویمکن فتحه کبرنامج مستقل من قائمة All Programs .

ولفتح البرنامج من داخل Photoshop افتح قائمة File ثم اضغط علي أمر Photoshop ولفتح البرنامج من داخل Photoshop أو بالضغط على المفاتيح Alt+Ctrl+O تظهر لك النافذة التالية (شكل - 0)



شکل ۱-۳۵ نافذة برنامج Adobe Bridge

ستجد على اليسار عدة ألواح تمكنك من رؤية الملفات الموجودة على القرص الصلب أو وسائل التخزين الأخرى من خلال تبويبي Favorites, Folders. وعند تحديد مجلد به صور ستظهر كل صور المجلد أسفل تبويب Content ويمكن التحكم في حجم الصور المجلد من خلال المنزلق الموجود أسفل البرنامج.

عند تحديد صورة داخل المجلد تظهر الصورة مكبرة أسفل تبويب Preview .وبالضغط على تبويب Metadata تظهر بيانات عن الملف المحدد من حيث مقاسه بالبكسل، وحجمه

بالبايت ودرجة وضوحه، ونمط الصورة هل هو RGB أو نمط آخر وعدة بيانات أخرى. أسفل تبويب Keywords يمكن حفظ صورة ما بعمل مفتاح لها بحيث يمكن العثور عليها مرة ثانية بسرعة.

لإضافة مجموعة جديدة غير المجموعات الثلاث الموجودة لنفس مجموعة Keyword ، أضغط بالزر الأيمن علي أى مجموعة واختر أمر New Keyword تظهر شاشة، أكتب اسما للمجموعة. ثم حدد الصورة المطلوبة وضع علامة ( $\checkmark$ ) داخل مربع اسم المجموعة الذى أنشأته .

بعد ذلك إذا أردت إحضار الصورة بسرعة من وسط العديد من الصور حدد المجلد الموجود به الصورة، وأسفل تبويب Filter على اليسار انقر علي Keywords ثم انقر على المجموعة التي بها الصورة، سوف تظهر لك الصورة أمامك بسرعة.


ولفتح صور من برنامج Bridge ووضعها في برنامج Photoshop، حددها ثم أفتح قائمة Adobe ثم اختر من القائمة الفرعية Open With ثم اختر من القائمة الفرعية Photoshop CS4. يتم فتح كل صورة داخل ملف مستقل.

# استخداء التوائم الموضعية Context Menus

يتميز برنامج PhotoShop بالعديد من القوائم التي تتيح لك استخدام خيارات مختلفة حسب نوع الكائن أو الأداة المستخدمة، فمثلا القائمة الخاصة بالصورة أو بمستند PhotoShop نفسه تختلف عن تلك التي تستخدم مع كل لوحة من اللوحات المفتوحة . Opened Palettes

عرض القائمة الموضعية Context Menu : عندما تشرع في استخدام فرشاة الرسم وستكون هناك Paint Brush قم بالنقر فوق الفرشاة من قائمة أدوات الرسم وستكون هناك العديد من الأدوات التي تصاحب استخدام هذه الفرشاة. ولكي تعرض هذه الأدوات وجه المؤشر إلى مساحة العمل أو الصورة التي تقوم برسمها ثم انقر زر الفأرة الأيمن تظهر قائمة موضعية بها عدة خيارات لحجم الفرشاة المختار. انقر السهم

الموجود أعلى هذه القائمة ستظهر قائمة موضوعية أخرى وبها خيارات أخرى عديدة للفرشاة المستخدمة كما في (شكل ١-٣٦).



شكل ١-٣٦ قائمة موضعية بأدوات Paint Brush

القوائم الموضعية الأخرى يتم الحصول عليها بنفس الطريقة ولكن من خلال اللوحات المفتوحة Open Palettes وجه المؤشر فوق اللوحة ثم انقر بزر الأيمن، تظهر القائمة الموضعية كما في شكل ٧-٣٧.



شكل ١-٣٧ القائمة الموضعية من لوحة الطبقات Layers

لا تقلق عزيزي القارئ إذا لم تفهم أى جزء من أجزاء هذا الفصل فكانت هذه جولة بين نوافذ وأدوات ولوحات برنامج PhotoShop والتي سوف نتعرف على وظائفها تفصيلا في الفصول القادمة من هذا الكتاب. وستجد إجابة لكل سؤال يدور في خلدك بين طيات هذا الكتاب، فكن معنا.







نقوم في هذا الفصل بالتعرف على كيفية إنشاء ملف جديد والتعامل معه والخصائص المختلفة له في برنامج Photoshop.


بانتهاء هذا الفصل ستتعرف على :

- انشاء ملفات جدیدة.
  - فتح صور موجودة.
    - **♦** أنواع الملفات.
  - تفهم مساحة العمل.
- ♦ استخدام العدسات لتكبير وتصغير الصور.

# إنشاء ملغت جديد

في البداية أحب أن أوضح أن برنامج PhotoShop يستخدم كلمة ملف File أو سمها مستند Document للدلالة على شيء واحد وهو المساحة التي يتم فيها إنشاء صورة أو رسمها ثم حفظها لتصبح بالنسبة لمستخدمي الحاسب ملفاً بتنسيق Document. ويستطيع برنامج PhotoShop إنشاء صورة تصل مساحتها إلى ٩٠٠ مليون بكسل بواقع ٧٢ بكسل في البوصة وهذه المساحة تعادل ٣٠٠٠٠ بكسل طولا و٠٠٠٠ بكسل عرضا أي ٢١٦ بوصة × ٢١٦ بوصة وتشغل هذه الصورة حيزا مقداره وركبي تستطيع معالجة هذه الصورة، يحتاج البرنامج إلى مساحة خالية تعادل ٥٠٩جيجابايت إضافةً إلى مساحة الصورة نفسها لكي تتسنى لك هذه المعالجة.

لإنشاء مستند أو ملف أو صورة جديدة، افتح قائمة File من شريط القوائم PhotoShop الناساحة أم اختر New من القائمة المنسدلة، يظهر المربع الحواري New الذي يشتمل على المساحة والخصائص الافتراضية لأي صورة جديدة (انظر شكل ٢-١) وهي الخصائص التي يمكنك تغيرها فيما بعد.



شكل ٢-١ المربع الحواري New الذي يستخدم لإنشاء مستند Photoshop جديد




عندما تقوم بفتح ملف جديد ولديك صورة في الحافظة فسوف تجد الخصائص في مربع الحوار New مناسبة لاحتواء الصورة الموجودة بالحافظة.

## فتع حور موجوحة

يدعم برنامج PhotoShop العديد من أنواع الملفات أو الصور التي يتم إنشاؤها ببرامج أخرى، لذلك سوف تجد العبارة الشهيرة في المربع الحواري Open وهي All formats كما سنعرف فيما يلى، لكى تقوم بفتح صورة موجودة، قم بإتباع الخطوات التالية:


أو من نافذة برنامج PhotoShop انقر القائمة File ثم اختر Open من القائمة المنسدلة (أو من لوحة المفاتيح اضغط الاختصار Ctrl+ O) يتم فتح المربع الحواري Open (كما في شكل ٢-٢).



شكل ٢-٢ المربع الحواري Open

٢. قم بتحدید المسار والملف الذي يحتوي على الصورة لاحظ في مساحة المعاينة أسفل مربع
 الحوار عرض مصغر للصورة وحجمها.


٢. يمكنك من مربع السرد Files of Type تحديد نوع الملف من القائمة المنسدلة حيث يحتوى هذا المربع على قائمة بأنواع الصور المختلفة التي يدعمها برنامج Photoshop انظر شكل ٢-٣)، كما يمكنك الإبقاء على الخيار All Format لعرض قائمة بجميع تنسيقات الصور الموجودة داخل المجتار.



شكل ٢-٣ لقطة من مربع السرد Files of type تضم معظم الملفات التي يدعمها PhotoShop

# فتح حورة من خلال برنامج Bridge

يفضل فى حالة فتح العديد من الصور لاستخدامها فى برنامج Photoshop أن نستخدم المستعرض المسمى Adobe Bridge من خلال فتح قائمة File والضغط علي أمر Adobe Bridge . (انظر شكل Y-Y)



شكل ٢-٤ نافذة برنامج Adobe Bridge

اضغط على التبويب Folders على اليسار وحدد المشغل والمجلد الموجود بداخله الصور فتظهر تلك الصور الموجودة بهذا المجلد أسفل تبويب Content.

لتحديد صور متباعدة، اضغط على مفتاح Ctrl وحدد الصور المطلوبة واحدة تلو الأخرى، ولتحديد صور متتالية قم بتحديد أول صورة ثم اضغط على مفتاح Shift واستمر ضاغطاً حتى تضغط على آخر صورة مطلوبة.

ولوضع الصور المحددة داخل برنامج Photoshop قم بفتح قائمة File واضغط على أمر Return to Adobe Photoshop .

> وإذا أردت إضافة صورة واحدة فيمكن لك الضغط عليها مرتين بالفأرة. وفيما يلي بعض الأوامر التي يمكن استخدامها داخل برنامج Bridge:


- لعرض الصور في عرض تقديمي Slideshow افتح قائمة View واختر Slideshow .
- · إذا كان الجلد به العديد من الصور فيمكن ترتيبها حسب حجمها أو نوعها أو اسمها بفتح

قائمة View واختيار أمر sort اختر منها كما تظهر في شكل ٢-٥



شكل ٢-٥ ترتيب الصور حسب حجمها أو نوعها أو أسمها

- إذا كنت تضع صورا في مجلد ما على القرص الصلب وتريد الوصول اليه بسرعة، ضعه تحت تبويب Favorites حدد المجلد المطلوب أسفل تبويب File ثم افتح قائمة File ومنها اختر أمر Folders فيظهر المجلد أسفل قائمة التبويب .
- يمكن التعامل مع برنامج Bridge وهو فى صورة مضغوطة بحيث تظهر نافذة
   Compact مع نافذة برنامج Bridge. افتح قائمة View واختر أمر
   Mode ستظهر نافذة البرنامج في شكل مضغوط كما في شكل ٢-٦ التالى.



شكل ٢-٢ نافذة برنامج Adobe Bridge في شكلها المضغوط

 إذا كانت أسماء الملفات الموجودة داخل المجلد غير مناسبة فيمكن تغييرها كلها مرة واحدة . افتح قائمة Tools واختر أمر Batch Rename تظهر شاشة كالتالي. (انظر شكل ٧-٧)



شکل ۲–۷ نافذة V–۲ نافذة

أسفل New Filenames اختر Text وفي الخانة المقابلة اكتب اسماً جديداً للملفات،

ومن الخانة التي تليها، اختر Sequence Number ثم اكتب أول رقم تريد وضعه لأول ملف، يتم تسمية الملفات التالية بالأرقام التالية له . ثم انقر زر Rename

يمكن تعديل صورة من نافذة Adobe Bridge بتغيير ألوالها ودرجة وضوحها وإضاءتما
 وتغميقها. حدد الصورة ثم افتح قائمة File واختر أمر Open in Camera Raw تظهر
 النافذة التالية: (انظر شكل ٢-٨)



شکل ۲–۸ نافذة محکل ۲–۲

استخدم المنزلقات الموجودة فى الجهة اليمنى للحصول علي الصورة بالشكل المطلوب ثم احفظها .Open Image لفتح الصورة انقر Open Image .

# Photoshop CS4 وينا الملغات في


أي عمل سواء كان نصا مكتوبا أو وصلة فيديو أو قطعة صوتية أو رسم أو صورة أو شكل أو خريطة يتم حفظه على قرص صلب أو مرن أو مضغوط يسمى ملفا. وتنقسم الملفات إلى أنواع عديدة من حيث التنسيق Format ويستمد التنسيق من البرنامج الذي استّخدم لإنشاء هذا الملف. لذلك يتكون اسم الملف من مقطعين الأول على اليسار وهو اسم الملف والثانى على اليمين هو الامتداد وهو عبارة عن رمز يشير إلى البرنامج الذي استخدم لإنشاء هذا

الملف، فمثلا ملف Word سوف تجد المقطع على اليمين يحمل الامتداد doc. بينما يحمل ملف PhotoShop الامتداد psd. وهكذا.

ويدعم PhotoShop العديد من أنواع الملفات أو تنسيق الملفات File Format كما سنعرف بعد قليل. ويمكنك فتح ملف بتنسيق معين وبعد الانتهاء من معالجة محتويات الملف من صورة أو رسم أو شكل تستطيع أن تحفظ عملك في شكل ملف ذي تنسيق آخر لكي تستطيع معالجته ببرنامج آخر.

لحفظ الملفات، اتبع إحدى الطرق التالية:

- إذا أردت أن تحفظ عملك في ملف باسم آخر أو بتنسيق آخر، اختر Save As من قائمة File أو اضغط علي المفاتيح Shift+Crtl+S يظهر مربع الحوار Save As (كما شكل ۲-۹). اكتب اسم الملف واختر نوعه من مربع السرد Format ثم انقر زر Save.
- إذا فتحت ملفاً تم حفظه داخل برنامج Photoshop، وقمت بالتعديل عليه، فيمكن
   حفظ هذه التعديلات بفتح قائمة File واختيار أمر Save أو بالضغط علي Ctrl+S.



شكل ٢-٩ مربع الحوار Save As أكتب اسم الملف ونوعه

#### حفظ نسخة

أثناء العمل في برنامج PhotoShop يمكن أن تحتفظ بنسخة في كل مرحلة من المراحل بينما يستمر عملك في الملف نفسه، كأن تقوم بالعمل في القنوات Alpha Channel المراحل بينما يستمر عملك في الملف أو المسارات Paths أو المسارات معينة تريد أن تحفظ الملف أو الصورة كنسخة وتتابع العمل في نفس الملف. لكي تفعل ذلك، نشط مربع الاختيار As a Copy من خانة Save Options بالمربع الحواري As (راجع شكل ۲-۹).

# File Format الملغات الملغات

يعطينا نوع الملفات أو تنسيق الملف File Format دلالةً على خصائص معينة للملف وإمكانياته وحدوده، وكما تعلم عزيزي القارئ فإننا نستدل على نوع الملف من امتداد الملف وهو الأحرف الموجودة على يمين آخر نقطة داخل اسم الملف، وبالنظر إلى أن برنامج

PhotoShop، تجد أنه يتعامل مع العديد من الملفات (الصور على وجه التحديد) ، وحيث أن تلك الملفات تم إنشاؤها باستخدام برامج أخرى، فسوف نقوم باستعراض سريع لأهم أنواع أو تنسيقات الملفات التي يدعمها برنامج PhotoShop وخواص تلك الملفات.



ولا يفوتني أن أذكرك عزيزي القارئ أن أسماء الملفات في أنظمة الكمبيوتر المختلفة تتكون من مقطعين أو أكثر وبينهم (.) نقطة، المقطع على اليسار هو اسم مختار من المستخدم أو من البرنامج الذي قام بإنشاء الملف بينما آخر مقطع على يمين النقطة يسمى الامتداد Extension عبارة عن عدد من الحروف التي ترمز للبرنامج الذي قام بمعالجة هذا الملف مثلا doc. ترمز لبرنامج -MS بينما الامتداد psd. يشير لبرنامج PhotoShop وهكذا.

## ملفات PhotoShop


في مربع السرد Format داخل مربع حوار Save As رأينا العديد من أنواع .psd, وعلى رأس القائمة ملفات PhotoShop ذات الامتدادات .psd وهي الملفات الرئيسة أو الأصيلة لبرنامج PhotoShop. احفظ الملفات بهذا التنسيق إذا أردت الحفاظ على الطبقات Layers والقنوات Channels وإلا فلن تستطيع التعامل معهما.

### ملفات BMP

هو النظام الأصيل الذي تستخدمه برامج ميكروسوفت ويستخدم مع برنامج Bitmap. وهذا الذي نشاهده على الأجهزة التي تستخدم Windows مع نظام الرسم Windows وهذا التنسيق للملفات تتم مساندته بواسطة العديد من تطبيقات ميكروسوفت Windows ولكن من عيوبه حجمه الكبير.

وهذا التنسيق من الملفات يقوم بالاحتفاظ بنحو ١٦ مليون لونا. ويمكن التحكم في تنسيق

الملف فيما يعرف (Run-Length-Encoding (RLE حيث يمكن التحكم في هذا التنسيق من خلال المربع الحواري أو BMP Options (انظر شكل ٢-١٠).



شكل ۲-۱ المربع الحواري BMP Options



لكي تحصل على المربع الحواري لخيارات أحد التنسيقات مثل المربع الحواري الكي تحصل على المربع الحواري Save As وبعد أن تكتب اسم الملف اختر التنسيق أو نوع الملف من مربع السرد Format بحيث يكون التنسيق الذي اخترته BMP ثم انقر زر Save وسوف يظهر المربع الحواري للخيارات الخاصة بنوع الملف الذي تقوم بحفظه.

#### ملفات GIF

هذا النوع من الملفات (Graphics Interchange Format (GIF) تم تصميمه بواسطة كمبيوسيرف CompuServe للتعامل مع ملفات تعتمد على الشاشة المستخدمة في العرض Screen-Oriented وتعتمد على حجم صغير للملف. وينتشر هذا التنسيق أو النوع من الملفات في تصميم صفحات ويب بسبب صغر حجم ملفاته. ويدعم هذا النوع من الملفات حد أقصى من الألوان هو ٢٥٦ لونا كما يستخدم طريقة الفهرسة في الألوان مثل Indexed وأيضا Bitmap وأيضا Grayscale وأيضا

النوع والسرعة في تجميع الصورة، يستخدم هذا التنسيق في إخراج صور فورية كما يستخدم في السوع والسرعة في تجميع الصورة، يستخدم في هذا التنسيق من خلال المربع ويمكنك التحكم في هذا التنسيق من خلال المربع حفحات ويب. ويمكنك التحكم في هذا التنسيق GIF داخل المربع الحواري Save As ثم انقر زر Save (انظر شكل 1 - 1).




شكل ٢-١ المربع الحواري Indexed Color


#### ملفات PhotoShop EPS

يمكن أن يتضمن هذا النوع من الملفات PostScript في تصميم Bitmap و أشكال PostScript في تصميم الصورة وبالتالي فان كل البرامج التي تعمل من خلال سطح المكتب مثل PustScript و الصورة وبالتالي فان كل البرامج التي تعمل من خلال سطح المكتب مثل PageMaker و PageMaker تدعم هذا النوع من الملفات . ويستخدم هذا النوع إذا كانت الصورة تحتوي على كتابة.

عندما تقوم بحفظ ملف Bitmap بكثافة 1bit per pixel فيمكنك اختيار الشفاف الأبيض كندما تقوم بحفظ ملف Bitmap بكثافة EPS ملف أو صورة بتنسيق White transparent لكي تستخدم في الطباعة بأربعة ألوان، فعليك التأكد من أن تنسيق الألوان هو CMYK قبل أن تقوم بحفظ الصورة. اختر أحد خيارات القائمة المنسدلة Preview من مربع الحوار CPS (شكل ۲-۲).



لضمان طباعة الكتابة بصورة رائعة حدد مربع الاختيار Include Vector Data .





لكي تتمكن من إظهار مربع الحوار EPS Options السابق عليك التأكد من حفظ الصورة بتنسيق EPS من خانة Format في مربع Save As ثم انقر زر Save As ليظهر المربع الحواري السابق.


وكما تلاحظ فان الإعدادات الموجودة في المربع الحواري السابق تتحكم في شكل الصورة عند وضعها في مساحة العمل من برنامج PhotoShop أو البرامج الأخرى وذلك كما يلي :

- اختر TIFF (1 bit/pixel) خفظ الصورة أبيض وأسود، وعليه يتم استبعاد مستويات اللون الرمادي من الصورة، ورغم أن الصورة في هذه الحالة سوف يكون حجمها صغير إلا أنه تصعب معالجتها من خلال مساحة العمل في التطبيقات المختلفة ولكننا نستخدم هذا الاختيار للملفات التي يتم حفظها في بيئة Windows.
- خفظ الصورة بالألوان، اختر (S bit/pixel) من مربع السرد Preview، وذلك
   للملفات التي تعمل في بيئة Windows أيضا .

## ملفات 1.0 PhotoShop DCS

تعتبر ملفات فصل الألوان أو Desktop Color Separation (DCS) امتدادا DCS 1.0 بتنسيق CMYK بتنسيق DCS 1.0 بتنسيق

PhotoShop يظهر المربع الحواري DCS 1.0 Format (شكل ٢-١٣) حيث يقوم ملف DCS 1.0 Low resolution يانشاء خمسة ملفات منفصلة. الملف الأول منخفض الجودة DCS 1.0 يتضمن خصائص الملف بتنسيق EPS بينما الملفات الأخرى ملف لكل لون من الألوان الأربعة Cyan, Magenta, Yellow, Black وهذا النوع من الملفات يستخدم فقط مع التطبيقات التي تدعم فصل أربعة ألوان. ويتم حفظها كنسخة احتياطية فقط (حيث لا يمكنك تعطيل مربع الخواري Save As داخل المربع الحواري Save As).



شكل ٢-٣ المربع الحواري DCS 1.0 Format

تعرفنا على مربعات السرد Preview و Encoding مع تنسيق ملفات EPS وهي هنا نفسها أما مربع السرد DCS فيتم استخدامه لتحديد نوع طباعة الملف وذلك كما يلي:

- اختر (Color Composite (72 pixel/inch لطباعة الملف على طابعة ملونة.
- اختر Grayscale Composite (72 pixel/inch) لطباعة الملف على طابعة غير ملونة (ابيض وأسود).
- اختر No Composite Postscript لحفظ الملف الذي لن تستخدمه في فصل الألوان وبالتالي لن يتضمن معلومات عن الطابعة وإنما يستخدم الاختيار المحدد داخل مربع السرد Preview

## ملفات 2.0 PhotoShop DCS

أحفظ الملف بهذا التنسيق لحفظ معلومات قناة Spot Channel) Spot إضافة إلى معلومات Spot الخاصة بالألوان مع الملف. ويمكنك إنشاء قناة Spot باستخدام لوحة القنوات Channels Palette.

- عندما تقوم باستيراد ملف تم حفظه بهذا التنسيق في مساحة العمل لأي تطبيق يدعم هذا النوع من الملفات (DCS 2.0)، يتم إضافة ألوان لاول قائمة ألوان التطبيق المستخدم وعليه فسوف تتم عملية فصل الألوان بدون أخطاء عند الطباعة. يستخدم نوع DCS بصورة أساسية مع برنامج Quark Xpress . عندما تقوم بحفظ الملف بتنسيق DCS بظهر مربع الحوار DCS 2.0 Format (انظر شكل ٢-١٤). للتعامل مع هذا المربع تابع الإجراءات التالية:
  - مربعي السرد Preview و Encoding سبق الحديث عنهما.
- من القائمة المنسدلة DCS حدد إذا ما كنت تريد حفظ الصورة في ملف واحد بدون فصل الألوان Single file DCS, No Composite أو ملفات متعددة وفي هذه الحالة سوف يتم حفظ ملف لكل لون مستخدم في الصورة مع ملف التحكم EPS.




شكل ٢-٤ المربع الحواري DCS 2.0 Format

اختر Single File with Color Composite (72 Pixel/inch) لحفظ الملف لطباعته على طابعة ملونة.

- اختر Multiple File with Color Composite (72 Pixel/inch) لحفظ عدة ملفات لطباعتها على طابعة ملونة.
- اختر (Single File with Grayscale Composite (72 pixel/inch) لحفظ الملك لطباعته على طابعة غير ملونة (أبيض وأسود).
- اختر Multiple File with Grayscale Composite (72 pixel/inch) لحفظ عدة ملفات لطباعتها على طابعة غير ملونة (أبيض وأسود).
- إذا اخترت No Composite فسوف يتم حفظ الملف دون معلومات فصل الألوان Preview يتم الحصول على المعلومات من قائمة Preview.

#### ملفات PICT

ملفات PICT أو PICT هي الملفات الأساسية في بيئة ماكنتوش أو نظام ماكنتوش والخاصة بالصور وتدعم هذه الملفات كل صغيرة وكبيرة بالنسبة للصورة سواء من ناحية الجودة والخاصة بالصور وتدعم هذه الملفات في تطبيقات العروض on screen presentation ولإنتاج الملتيميديا والتقاط صور الشاشة Screen Capture كنظام أساسي في نظام التشغيل ولإنتاج الملتيميديا والتقاط صور الشاشة Mac Os وعندما تقوم بحفظ هذه النوعية من الملفات يتم استخدام درجة جودة 16bpp أو 32bpp أي 15 مليون لون حسب مربع الحوار (شكل ١٥-١٥)، عكنك حفظ ملفات تستخدم نظام الألوان RGB بهذا التنسيق .



شكل ۲-۱۵ مربع الحوار ۱۵-۲ مربع

#### ملفات EPS TIFF Preview

هذه النوعية قابلة للفتح فقط، لذا فهي لا تظهر بالقائمة المنسدلة من مربع السرد Format بالمربع الحواري Save As فعندما تقوم بحفظ ملف EPS في بيئة ويندوز فان المعاينة يتم حفظها في ملف TIFF preview حيث يتم استخدامها في لوحة Palette عند فتح الملف. وهذا الملف يأخذ الامتداد EPS.

### ملفات Filmstrip

هذه النوعية من الملفات يتم تكوينها باستخدام برنامج Adobe Premiere وهو عبارة عن مقطع من فيلم أو لقطة أو مجموعة من اللقطات، ويمكن معالجتها باستخدام برنامج PhotoShop، حيث يتكون هذا الملف من عدد من الإطارات Frames. يجب ألا تقوم بتغيير حجم الملف أو الصور في هذا الملف حتى تستطيع حفظه للتعامل معه مرة أخرى باستخدام برنامج Premiere ، ويأخذ هذا الملف الامتداد FLM. ويمكنك فتح هذه الملفات داخل Photoshop إلا أنك لن تتمكن من حفظها بهذا التنسيق.

### ملفات JPEG

يستخدم هذا النوع أو التنسيق من الملفات JPEG أو JPEG النوع أو التنسيق من الملفات مراعيا حجم الصورة ومضحيا بالجودة والألوان، إذا قمت بفتح هذا الملف في برنامج PhotoShop ثم قمت بحفظه مرة أخرى بنفس التنسيق JPEG فسوف تلاحظ أن جودة الصورة قد تأثرت كثيرا.

إذا قمت بحفظ صورة أو ملف بهذا التنسيق، يظهر المربع الحواري JPEG Options كما في شكل ٢-٦ الذي يمكنك من خلاله التحكم في حجم وجودة الصورة.



شكل ٢-١ المربع الحواري JPEG Options

#### ملفات Photo CD

يتم تكوين هذه الملفات من خلال أفلام ٥ر٣ مم وشرائح باستخدام ماسحات ضوئية من نوع خاص إضافةً إلى بعض التطبيقات مثل Pro Photo CD وعندما تقوم بفتح ملف PCD ذي الامتداد PCD، يظهر المربع الحواري ومنه ستجد ستة أحجام أو قياسات مختلفة للصور بالبكسل (يمكنك فتح هذا النوع من الملفات داخل Photoshop بينما لا يمكنك حفظ الملفات بهذا التنسيق).

#### ملفات PCX

يتم تكوين ملفات (Paintbrush Color exchange (PCX) ذات الامتداد Windows و IBM DOS باستخدام تطبيقات Paintbrush المصممة لتعمل في بيئة PCX الميون لون أو ويستطيع برنامج PhotoShop فتح وحفظ ملفات PCX التي تدعم حتى ١٦ مليون لون أو 32bit/pixel وهذا التنسيق أو النوع من الملفات يعمل مع نظام الألوان RGB والرماديات وصور grayscale وصور bitmap. وعلى عكس معظم التنسيقات الأخرى، لا يظهر مربع حواري للخيارات عندما تقوم بحفظ الملف بتنسيق PCX.

### ملفات PhotoShop PDF

يقوم PhotoShop بفتح وحفظ الملفات بتنسيق PDF أو PhotoShop بفتح وحفظ الملفات بتنسيق PDF. وتستخدم هذه النوعية من Format والتي تم إنشاؤها أساساً باستخدام Adobe Acrobat وهو أحد تطبيقات النشر الإلكترويي المشهيرة.

ويعمل هذا التطبيق في بيئات كل من Windows,Macintosh,UNIX,DOS وعند حفظ هذا النوع من الملفات يظهر المربع الحواري Save Adobe PDF (شكل ٢-١٧).



شكل ٢-١٧ المربع الحواري PDF Options

اضغط على الخيارات الموجودة على اليسار وتخير الإعدادات المناسبة لحفظ الملف بنمط PDF. فمثلاً يمكن عمل كلمة سر لفتح الملف بالضغط على الخيار Security ووضع كلمة السرأسفل الخانتين الموجودين أسفل Permissions .

ويفضل عدم فتح الملف ذو الامتداد PDF في برنامج Photoshop، وإذا أردت فتحه فيجب أن تحدد الخيار Preserve Photoshop Editing Capabilities حتى يمكن التعامل مع الطبقات والنص.

#### ملفات PIXAR

ولها الامتداد PXR. ويتم إنشاء هذه الملفات بواسطة تطبيقات البعد الثالث 3D والتي تم إنتاجها بواسطة PIXAR Corporation. وتدعم هذه النوعية من الملفات نظام الألوان RGB والرماديات Grayscale وعندما تقوم بحفظ هذه الملفات يظهر مربع حواري يحتوى على اختيارات التنسيق.

#### ملفات PNG


تنطق "بنج" Ping ولكنها ليست مخدر، فهي ملفات Ping وقد وقد الميزات مقارنة صممت للعمل مع بعض التطبيقات بديلا لملفات GIF. وتتميز بعدد من المميزات مقارنة بملفات GIF الشهيرة مثل: الضغط أو الترميز وفك الترميز لا يؤثر على جودة الصورة. يمكنك التحكم في خيارات هذا التنسيق من المربع الحواري PNG Options كما في شكل المحكم.



شكل ٢-٨ مربع الحوار PNG Options

## ملفات Targa

تستخدم هذه الملفات غالبا لمزج صور ماكنتوش مع صور Live Video وتدعم نظام الألوان .DOS وتدعم نظام الألوان في تطبيقات بيئة DOS. وعندما تقوم بحفظ ملف من هذا النوع، يظهر المربع الحواري Targa Options (كما في شكل ٢-٩).



شكل ۲-۱۹ مربع الحوار ۱۹-۲

#### ملفات TIFF

يتم استخدام هذه النوعية من الملفات (Tagged Image File Format (TIFF) مع ملفات الله المنتوش و Tagged Image File Format الأخرى PSD, PDD وهذه النوعية مدعمة مع كل من ماكنتوش و IBM، وعادة يتم حفظ الملفات التي تستخدم قناة ألفا Alpha Channel بهذا التنسيق.

عندما تقوم بحفظ ملف من هذا النوع، يظهر المربع الحواري TIFF Options الذي يحتوى على خانتي اختيار أحدهما للحفظ في بيئة IBM والأخرى في بيئة ماكنتوش. (انظر شكل ٢- ٢).



شكل ۲-۲ المربع الحواري TIFF Options

قم بتحديد خانة الاختيار LZW من مربع Image Compression فهذا النوع من ترميز ضغط الصور لا يؤثر تأثيرا كبيرا على جودة الصورة المنشأة بهذا التنسيق.

وإذا لم تقم بدمج طبقات الصورة قبل حفظها بنوع TIFF سيعرض البرنامج رسالة بأن تضمين الطبقات سيؤدي إلى زيادة حجم الملف كما هو في شكل ٢-٢١.



شكل ٢-٢ رسالة لتوضيح أن تضمين الطبقات سيزيد مساحة الملف

# حفظ الصور لاستخدامها في صفحة ويب

لم أجد معرضا أو موضعا يتم فيه عرض الصور على اختلافها مثل صفحات الويب التي أصبحت حديث الناس والشغل الشاغل لكل مصممي صفحات ويب Web Pages وعندما تقوم بالتجوال داخل الإنترنت فلن تجد صفحة واحدة تخلو من الصور.

ولأن الصور التي يتم وضعها ضمن تصميم صفحة الويب يتم عرضها باستخدام أجهزة مختلفة من أجهزة الكمبيوتر مثل IBM وماكنتوش وغيرها ، فيجب الحذر عند استخدام نظام الألوان، فهناك نحو ٤٠ لونا يتم استخدامها بطريقة تختلف في أجهزة IBM عنها في أجهزة ماكنتوش، كل هذه الاختلافات يجب وضعها في الحسبان وأنت تقوم بإخراج صورة لاستخدامها في صفحات الويب.

من البداية يقوم برنامج PhotoShop بتلافي هذه المشاكل باستخدام لوحة الألوان PhotoShop التي تستخدم ٢١٦ لونا مع استبعاد الأربعين لونا المسببة للمشاكل، كما أن عدد الألوان هذا يكون صالحا للاستخدام في إنتاج صور تكون واضحة في الغالبية العظمى من أجهزة الكمبيوتر التي تتجول وتستعرض صفحات الويب على الإنترنت.

وحقيقة يتم حفظ معظم الصور التي يتم إخراجها للاستخدام في صفحات الويب في ملفات GIF أو ملفات JPEG وملفات PNG.

#### ملفات JPEG

ولازلنا نتحدث عن تلك الملفات التي نستخدمها مع صفحات الويب، ومنها الملفات أو الصور من نوع JPEG والامتداد jpg. والتي نستخدمها عندما تكون الجودة والألوان أهم لدينا من حجم الصورة ووقت تحميلها عند استعراض الصفحة داخل مستعرض الويب.

ولأن عملية ضغط وفك الضغط لملفات JPEG تؤثر على الألوان بحيث تظهر الصورة بعد فك الضغط أقل جودة وأقل شفافية ووضوحا، فان معظم التطبيقات التي تتعامل مع هذه النوعية من الملفات ومنها برنامج PhotoShop تتيح لك التحكم في حجم ضغط الملف ، وكلما كانت نسبة ضغط الملف عالية كلما كان ذلك مؤثرا على جودة الصورة لأنك تضحي بالألوان، وعندما يتم فك الضغط فلن يستطيع أي تطبيق إعادة الشيء لأصله.

السبب في ذلك أن ملفات JPEG تستخدم نظام الألوان 24bit RGB Color لذلك ننصحك توخى الحذر عندما تكون الألوان والجودة أهم لديك من حجم الملف.

#### ملفات PNG


لسنا نكرر الحديث عن أنواع الملفات ولكننا نتحدث عن نوعية الملفات التي يمكن استخدامها مع صفحات ويب، وقد جاءت ملفات PNG محاولة لتثبيت الأقدام للاستخدام مع صفحات الويب ونشاهد العديد من التطبيقات المجانية التي تدعم هذه النوعية من الملفات، وتتميز ملفات PNG بالمهيزات التالية:

- تدعم قناة ألفا Alpha Channel وتتميز بالمقدرة على التعامل مع الصور بدرجات شفافية مختلفة.
  - تظهر الصور بدرجة وضوح معقولة مهما اختلف نظام الكمبيوتر Platform.
    - تدعم صور البعد الثاني 2D وعرض الصور على مراحل Interlacing.

#### مساحة العمل

كما في أي برنامج، تأخذ الصورة في برنامج PhotoShop موضعا من نافذة البرنامج يمكن أن يسمى نافذة الصورة أو Image Window وهو ذلك الجزء الذي تقوم فيه بعرض الصورة ومعالجتها ، وعندما تقوم بفتح ملف جديد في PhotoShop، سوف تجد برواز ذو خلفية بيضاء أو مربعات صغيرة، ويعتبر هذا المربع أو المستطيل مساحة العمل أو نافذة الصورة والعجيب أن برنامج PhotoShop يستخدم نفس التعبير كانفاه ولكن بالإنجليزي Canvas وترجمته خيش أو قطع من القماش المستخدم في الشراع .

إذا مساحة العمل أو Canvas Area أو نافذة الصورة هي ذلك الجزء الهام الذي نستخدمه لإنتاج أو إخراج الصورة التي نرغبها (انظر شكل ٢-٢٢).



شكل ٢-٢٦ مساحة العمل أو Canvas Area كما تظهر في نافذة البرنامج

نلاحظ من الشكل وجود رأس سهم أسفل الصفحة يشير إلى قائمة مختصرة. انقر رأس السهم واضغط علي أمر Show ، يظهر عدد من الاختيارات كلها تنحصر في البيانات الإحصائية المطلوب عرضها للصورة الحالية، وسوف نتحدث عن بعض تلك الاختيارات كما يلي : (انظر الشكل ٢-٢٣)



شكل ٢- ٢٣ خيارات القائمة

- Document Sizes: يقوم هذا الاختيار بحساب طول وعرض الصورة بالبايت ثم يقوم بالقسمة على ١٠٢٤ لتكون النتيجة بالكيلو بايت ثم يقسم على ١٠٢٤ مرة أخرى لتكون النتيجة بالميجابايت، وهذا على يسار الشرطة المائلة أما على يمين الشرطة المائلة فسوف تجد قيمة أخرى للطبقات Layers عند استخدامها. لاحظ في الشكل ٢-٢٣ حجم المستند Doc:85.8M/0 bytes وهذا معناه عدم وجود طبقات بينما المساحة أكثر من ١ ميجابايت.
- Scratch Sizes: يتسبب هذا الاختيار في عرض حجم الذاكرة المستخدمة لمعالجة الملف الحالي، حيث يعبر الرقم على يمين الشرطة المائلة عن الذاكرة الحقيقية المتاحة للبرنامج بينما يمثل الرقم على يسار الشرطة المائلة الحجم المطلوب من الذاكرة لمعالجة الملف. إذا كان الرقم على اليسار أكبر من اليمين فمعنى ذلك أن الذاكرة المطلوبة أكثر من المتاحة وفي هذه الحالة يستخدم PhotoShop القرص الصلب لتعويض نقص من المتاحة وفي هذه الحالة يستخدم على المتاحة وفي هذه الحالة يستخدم المعربة القرص الصلب التعويض نقص

- الذاكرة مما قد يسبب بطئا في عمل البرنامج .
- Efficiency: قم باختيار هذا الاختيار لمعرفة كفاءة عمل البرنامج فإذا كان البيان المعروض أقل من ١٠٠ % فمعنى ذلك أن الذاكرة غير كافية وأن البرنامج يستخدم القرص الصلب، في هذه الحالة ننصحك بزيادة الذاكرة لتحقيق كفاءة أكبر في عمل برنامج PhotoShop
- Timing: بالنقر على هذا الاختيار سوف يظهر في شريط المعلومات إحصائية للوقت
   الذي استغرقته آخر عملية قمت بها .
- Current Tool: يتسبب هذا الاختيار في عرض الأداة المستخدمة الآن من مربع الأدوات Tool Box

#### تغيير لون مساحة العمل

مساحة العمل عادة يكون لونها رمادي، لتغيير لون مساحة العمل، قم بإتباع الخطوات التالية:

أنقر رمز لون المقدمة (Tool Box من مربع الأدوات Tool Box) انقر رمز لون المقدمة للخواري Color Picker الذي يمكنك منه اختيار اللون المناسب. (انظر شكل ٢-٤)



شکل ۲-۲ مربع Color Picker

- ٢٠ اختر رمز وعاء التلوين Paint bucket
  - ٣. انقر داخل مساحة العمل، يتم تغيير لونما إلى اللون المختار.

#### استخدام العدسات Zoom Tool

تستخدم كلمة Zoom للدلالة على تكبير الصورة أو تصغيرها بنسب مختلفة، والواقع أن عملية التكبير والتصغير والتقريب كلها تتم تماما كما لو أنك تمسك بعدسة، فالصورة نفسها لا يتغير حجمها بل تحتفظ بحجمها الحقيقي دون تغير ، ولكن هذه الخاصية تتيح لك معاينة الصورة بعدة أحجام. ولكي تفعل ذلك، قم بإتباع الخطوات التالية :

- افتح أي ملف من ملفات الصور لكى نستخدمه في تجربة هذه الوظيفة
  - اختر العدسة Zoom من مربع الأدوات Tool Box.
- ٣. لتكبير المعاينة Zoom In ضع المؤشر فوق الصورة ثم انقر بالزر الأيسر وسوف يتم تكبير الصورة، انقر مرة أخرى لمزيد من التكبير وهكذا. حيث يتم في كل مرة زيادة التكبير بنسبة 0.10.
- لتصغير الصورة، اضغط مفتاح Alt وانقر بالمؤشر فوق الصورة ثم أنقر مرة أخرى
   وهكذا. حيث يتم في كل مرة إنقاص عرض الصورة بنسبة ١٠٠٠%.

#### استخدامات أخرى للعدسة

لتكبير جزء معين من الصورة قم باختيار العدسة ثم قم بالتأشير على الموضع المطلوب واسحب لتكوين مربع. قم بتمرير زر الفأرة، يتم تكبير هذا الموضع.

# استخدام الأحوات اليحوية Hand Tool

لازلنا نتحدث عن المعاينة ، أما بالنسبة للأدوات اليدوية فتخيل أنك تمسك بصورة مرسومة على قطعة من الورق وأنت تمسك بهذه القطعة وتحركها في اتجاه اليمين أو اليسار

وهكذا، هذا هو المقصود، أي تحريك مساحة العمل نفسها، ولكي تفعل ذلك قم بإتباع الخطوات التالية:

- 1. استخدم العدسة لتكبير الصورة أكبر من حجم مساحة العمل.
- اختر أداة Hand Tool من مربع الأدوات Tool Box.
- ٣. ضع المؤشر فوق الصورة ثم اسحب الصورة وحركها في الاتجاهات المختلفة.
- لإعادة الصورة للحجم المناسب لمساحة العمل انقر بالزر الأيمن ثم اختر Screen







# نقوم في هذا الفصل بشرح مفهوم Resolution وكيفية تحديد

جودة الصور بالإضافة إلى سلسلة الألوان التي يتضمنها البرنامج.

بالانتهاء من هذا الفصل ستتعرف على :

- مفهوم درجة الوضوح
- ♦ الجودة مع Photoshop.
  - ♦ تغيير مساحة العمل.
  - ♦ تغيير مساحة الصورة.
- سلسلة الألوان Color Gamut.

عندما نتحدث عن كلمة Resolution فسوف يتبادر إلى الذهن الكثير، ولن يتبادر إلى الذهن الترجمة الحرفية للكلمة وهي (حل أو قرار)، دوما يتبادر إلى ذهني جودة العرض أو درجة الوضوح وما إلى ذلك والواقع أن هذه الكلمة تستخدم للدلالة على كثافة لقطة معينة في وحدة عرض البيانات، فان كانت هذه الوحدة هي الشاشة فإننا نستخدم وحدة قياس دقيقة تسمى بكسل Pixel وهي اختصار لعبارة Picture Element "عنصر الصورة" وكلمة Resolution بالنسبة للشاشة تعني عدد النقاط الدقيقة (بكسل) في مساحة الشاشة أو داخلها فمثلا نستطيع أن نقول أن Resolution للشاشة هي 640x480 Pixels وهذه المساحة كافية لعرض الغالبية العظمى من الصور، بالنسبة للصور التي تحتوي على تفصيلات وألوان كثيرة نحتاج إلى عدد أكبر من Pixels لكي نشاهد الصورة أكثر وضوحا ولكي نستطيع أن نفرق بين الألوان وكلما زادت Resolution كلما كانت الصورة أكثر وضوحا وأكثر جودة، تستطيع زيادة مساحة الشاشة إلى 800x600 Pixels أو إلى 1024x768 Pixels، ولكي نكون أكثر تحديدا فان الصورة المصممة أساسا للعرض على شاشة بمساحة عرض كبيرة ونظام ألوان 32bit سوف تجدها شاحبة أو باهتة إذا استخدمنا مساحة عرض أقل أو نظام ألوان ٢٥٦ مثلا. وسط آخر يتم عرض الصور عليه هو الورقة المطبوعة، هنا نستخدم في طابعات الليزر مثلا التعبير DPI أو Dot Per Inch أو نقطة في البوصة (النقطة في البوصة وحدة قياس في الطباعة تماثل بكسل في الشاشة) ومعنى ذلك تجميع لقطة من الصورة بألواها في البوصة، ولو تذكرنا صور الراديو القديمة وحتى الطابعات النقطية نستطيع أن نفهم أن الصورة يتم رسمها بواسطة نقاط دقيقة، وكلما زاد عدد النقاط في البوصة، كلما زاد ذلك من درجة وضوح الصورة وجودها. ودرجة الجودة لطابعات الليزر العادية هي 300DPl وتزداد الكثافة داخل البوصة مع الطابعات الأكثر تقدما أو تطورا.

ويمكننا تصور ذلك في الماسح الضوئي، حيث يجب أن يدعم الماسح الضوئي الماسح الضوئي هي درجة كثافة أكبر من أو تساوى كثافة الصورة. ووحدة القياس في الماسح الضوئي هي

DPI ومعذرة إذ استخدمت كلمة كثافة عوضا عن كلمة Resolution، فإذا كان لديك صورة عالية الجودة وقمت بتصويرها أو مسحها باستخدام الماسح الضوئي ذو جودة أقل 300dpi مثلا، فان النتيجة هي حصولك على صورة غير جيدة إن لم تكن سيئة.

وهكذا سميناها جودة العرض ووضوح الصورة والكثافة ودرجة تجميع الصورة والألوان وغير ذلك مما يمكن التعبير عنه عندما نستخدم كلمة Resolution.

# الجوحة مع PhotoShop

نعني بالجودة هنا كلمة Resolution ولعل ما يهمنا بالدرجة الأولى هو كيف يقوم برنامج PhotoShop بقياس مستوى الوضوح أو الجودة ؟.

تعتبر وحدة القياس الرئيسية لبرنامج PhotoShop هي عدد النقاط Pixels في البوصة وبالتالي فان برنامج PhotoShop يستخدم وحدة القياس PPI أو Pixel Per Inch. وتعتمد الكثافة داخل البوصة على نوع الصورة وعلى وحدة استقبالها، فإذا كانت الصورة ستوضع في صفحة ويب فان الكثافة المقبولة من برنامج PhotoShop ستكون في حدود 72PPI. وكذلك الحال أيضا إذا كانت الصورة ستستخدم في أحد تطبيقات العروض مثل Freelance Graphics أو Freelance Graphics.

أما إذا كانت الصورة ستتم طباعتها على وحدة طباعة، فان الكثافة ستتحول أو سيتم تقديرها وفقا لعدة عوامل أهمها جودة الطابعة printer resolution والتي تقاس في طابعات الليزر كما أسلفنا فإلها تقاس بكثافة النقاط DPI أو Dot Per Inch ولا توجد كثافة مثالية يمكن الاحتذاء بها، وإنما من واقع الخبرة العملية مع الطابعة أو الطابعات التي تتعامل معها يمكنك أن تحسب كثافة طباعة صورة ما.

وسوف تجد أنواعا أخرى من الطابعات وخاصة نافثات الحبر Inkjet التي لا تتطلب كثافة عالية لإخراج صور عالية الجودة ذات كثافة منخفضة قد تصل إلى 150PPI.


#### تحدید الجودة Determining Resolution

لكي تستطيع اختيار الجودة أو الكثافة المناسبة للصورة في برنامج PhotoShop يجب أن تضع في حسبانك أو تقرر أين ستستخدم هذه الصورة ? في بعض الأحيان سيتم اختيار الكثافة المناسبة نيابة عنك وفقا للتطبيق الذي يستخدم الصورة أو الطابعة التي سيتم طباعة الصورة عليها. كما يتدخل نظام الألوان المستخدم كعامل هام وحاسم في جودة الصور. الخطية Line Art

أقصد تلك النوعية من الصور التي تعتمد على المساحات السوداء والمساحات البيضاء دون للخل اللون الرمادي أو درجاته. هذه النوعية من الصور تحتاج إلى كثافة عالية High تدخل اللون الرمادي أو درجاته أو المنحنيات داخل الصورة تبدو خشنة المنظر إذا استخدمنا كثافة أقل. والصور الخطية يمكن مسحها بالماسح الضوئي ووضعها في أحد التطبيقات لتلوين المساحات البيضاء. أفضل كثافة يمكن استخدامها مع هذه النوعية من الصور هي كثافة الطابعة نفسها فإذا كانت الطابعة تطبع بكثافة الطابعة ففسها فإذا كانت الطابعة على . pixel عدل اعتمال عدل المنافق المنافق المنافقة عكن أن تكون المنافقة ا

الصور من هذا النوع غالبا صغيرة من ناحية الحجم الذي تشغله على القرص الصلب، والا تؤثر فيها برامج الضغط فيمكن استخدام برنامج مثل Stuff it في جهاز ماكنتوش أو برنامج PKZip في بيئة Windows إلى أقصى ما يمكن من الضغط دون تأثير في جودة الصورة.

بصفة عامة يمكن استخدام كثافة 600PPI لمعظم الصور وسوف تكون كافية لإظهار هذا النوع من الصور بجودة مناسبة، والشكل ٣-١ يبين مثالا لطباعة هذا النوع من الصور بدرجات كثافة مختلفة.



شكل ٣-١ الصورة والكثافة Resolution 300PPl والصورة نفسها والكثافة 600PPl Resolution

# الصور الرمادية

يقول المثل "يا أبيض يا أسود، لا أحب الرمادي" وهو دلالة على عدم التحديد والوضوح في الأمور.

هذا حقيقي، فليس هناك لون أسمه رمادي، هو في الواقع مشتق من اللون الأسود أو درجاته أو نسب من اللون الأسود فما هو أصل ذلك كله؟

دعنا نتحدث عن أصغر وحدة قياس كثافة Pixel. هذه الوحدة يمكن أن تحمل درجة لون واحدة فهل هي أبيض أو أسود ؟ هل هي درجة بين اللونين. أمكننا تقسيم اللون داخل هذه البكسل إلى ٢٥٦ درجة تبدأ من رقم 0 وتنتهي بالرقم 255 وهذه الدرجات عبارة عن نسبة الفاتح من اللون الأسود فلو قلنا 0 فمعنى ذلك أننا نقصد اللون الأسود دون أي إضاءة أو فواتح اللون، فإن الدرجة 255 تشير إلى اللون الأبيض أي لا لون فما هو لون الدرجات الواقعة بينهما ؟

مما سبق نجد أن اللون تحول في ٢٥٦ درجة من اللون الأسود إلى اللون الأبيض، معنى ذلك أن كل درجة عبارة عن نسبة من اللون الأسود فاتحة عن التي قبلها أو أكثر إضاءة أو أخف درجة من التي قبلها. هذه الدرجات ما بين 0 و 255 عبارة عن مستويات اللون الرمادي أو نسبة فاتحة من اللون الأسود.

يمكن عرض درجة اللون الرمادي ونسبته باستخدام لوحة المعلومات Info Palette في برنامج PhotoShop.

وأفضل كثافة يمكن استخدامها مع درجات اللون الرمادي هي ضعف كثافة الشاشة 133lpi Halftone Image

## صور بنظام ألوان RGB

ثلاثة ألوان أساسية بدرجاقا المختلفة تشكل مجالا هائلا في إخراج الصورة الملونة الرقمية عالية الجودة هي الأحمر والأخضر والأزرق (Red Green Blue (RGB). ونظام الألوان هذا مناسب تماما للعمل مع الماسح الضوئي الملون حيث يعتمد في التصوير على كاميرا وضوء، ويستطيع نقل بيانات الصورة بتفاصيلها وألوانها إلى الكمبيوتر، كما أن نظام الألوان هذا مناسب للاستخدام مع أنواع الطابعات التي تطبع الأوراق البلاستيكية الشفافة الشلوان هذا مناسب للاوراق وبواسطة عدسة تقوم بعرضها على شاشة مناسبة، كما أن هذا الضوء على تلك الأوراق وبواسطة عدسة تقوم بعرضها على شاشة مناسبة، كما أن هذا النظام مناسب جدا لعرض الصور الدقيقة على الشاشات Monitors. لذا فنظام الألوان المذا يستخدم مع برامج العروض مثل Power Point و Power Graphics و Power Point لإخراج العروض وتعدد الوسائط (الملتيميديا)، كما أن نظام الألوان هذا مناسب للصور التي تستخدم في صفحات الويب التي تستخدم ملفات من نوع png.

ولأن هذه الصور لا يمكن فصل ألوانها عند طباعتها بنظام فصل الألوان، فيمكن تحويلها إلى نظام CMYK لفصل ألوانها ثم طباعتها.

ويقوم برنامج PhotoShop بعرض مثل هذه الصور باستخدام ثلاث قنوات واحدة لكل لون Red, Green, Blue بينما القناة الرابعة يتم فيها عرض الصورة ممتزجة الألوان RGB ، كل قناة تقوم بعرض درجة اللون المستخدمة.

ولأن كل لون يتم عرضه عبارة عن درجة من درجات اللون ، فقد تم تقسيم اللون الواحد إلى ٢٥٦ درجة ، الأحمر ٢٥٦ درجة وكذا بالنسبة للأخضر والأزرق، أي أن لدينا 256x256x256 درجة من درجات الألوان أي أننا نتحدث عن 16.7 مليون لون يمكن

تكوينها من هذه الدرجات المختلفة للألوان الثلاثة، وهذا يمكن فهمه بوضوح عند ضبط إعدادات أي شاشة أو أثناء العمل مع برنامج PhotoShop.


## صور بنظام الألوان CMYK

هذا النظام يحقق إمكانية فصل الألوان باستخدام أربع درجات من الألوان والصورة بهذه magenta, yellow, black أو الأزرق والأرجواني والأصفر والأسود. والصورة بهذه الطريقة يمكن فصل ألوانها قبل إرسالها إلى المطبعة. ويدعى صانعوا بعض الماسحات الضوئية scanners أنها تدعم هذا النظام من الألوان والواقع أنها تستخدم معالج أو برنامج داخلي يقوم بمسح الصور بنظام RGB السالف الذكر ثم يقوم بتحويلها إلى نظام CMYK قبل نقلها إلى الكمبيوتر، وهذا المعالج يسمى Color Lookup Tables (CLUTs).


ويتضمن برنامج PhotoShop ضمن بنائه الداخلي برنامج أو معالج التحويل هذا CMYK لتحويل الألوان من نظام RGB إلى نظام CMYK، وهذا البرنامج في الواقع عبارة عن جداول يحمل قيما مختلفة لكل لون على حدة بحيث يسهل التحول فيما بين النظامين.

ويستخدم برنامج PhotoShop قناة لكل لون بحيث يتم فصل الصورة إلى أربعة صور كل واحدة تعكس لونا واحدا من الألوان الأربعة بينما تعكس القناة الخامسة الصورة كاملة بألوانها وهذا ييسر لنا حفظ كل لون للصورة في ملف مستقل تمهيدا لإرسالها إلى المطعة.


والأشكال ٣-٣ ، ٣-٣ ، ٣-٤ ، ٣-٥ و ٣-٣ عبارة عن صورة تم فصل ألوانها بهذه الطريقة وتم حفظ نسخة من الصورة بلون مختلف في ملف مستقل بينما الشكل الأخير للصورة كاملة دون فصل ألوان.




شكل ٣-٣ اللون Cyan




شكل ٣-٣ اللون Magenta



شكل ٣-٤ اللون Yellow



شكل ٣-٥ اللون Black




شكل ٣-٣ الصورة بألوانها كاملة غير منفصلة CMYK:
يوضح جدول ٣-١ التالي الكثافة الافتراضية المستخدمة مع برنامج PhotoShop:
جدول ٣-١الكثافة الافتراضية لبرنامج PhotoShop

استخدام الصورة	نوع تنسيق الصورة	الكثافة
		Resolution
طباعة غير ملونة (أسود)	Black & White	600PPI
طبع الرماديات	8bit Grayscale	2xlpi
عروض الجرافيك	Power Point, Director	72PPI
صور صفحات ویب	Gif, png, jpeg, pdf	72PPI
طبع الألوان	فصل ألوان CMYK	2xlpi

# تغيير مساحة العمل CANVAS

مساحة العمل أو Canvas size هي تلك المساحة التي تقوم فيها بإنشاء الصورة أو الشكل الذي ستمارس عملك فيه ثم حفظه بعد الانتهاء. عندما تقوم بفتح ملف جديد من قائمة File ثم اختيار أمر New، تظهر مساحة العمل هذه في شكل مربع خالي مساحته هي تلك المساحة الافتراضية من PhotoShop، ولتغيير مساحة العمل هذه، اتبع الخطوات التالية:

- 1. قم بتشغيل برنامج PhotoShop كما عرفت في الفصل الأول .
- ٢. افتح ملف جديد أو موجود من قبل كما عرفت في الفصل السابق.
- ٣. من قائمة Image اختر Canvas Size، يظهر المربع الحوارى Canvas size
   .٣ (كما في الشكل ٣-٧).
- قم بتغيير العرض Width والارتفاع أو الطول Height وسوف يتغير الشكل أسفل مربع الحوار بتغير المساحة. يمكنك أيضاً تغيير وحدة القياس من Pixel إلى أي وحدة قياس أخرى مربعات السرد المجاورة للقياسات.



شكل ٣-٧ مربع الحوار لتغيير مساحة العمل

# تغيير مساحة الصورة Image Size


أليست مساحة العمل هي مساحة الصورة، في الواقع يمكن أن تكون الصورة داخل مساحة العمل وبنفس المقاسات كما يمكن أن تشغل جزء صغير من مساحة العمل ولكنها لن تشغل حيزا أكبر من مساحة العمل إلا إذا قمت بتكبير مساحة العمل.

ويقوم برنامج PhotoShop بحساب ارتفاع الصورة إذا كتبت أنت عرضها أو العكس كما يمكن للبرنامج حساب الكثافة Resolution تلقائيا، إذ أن الشغل الشاغل لكل مبرمجي PhotoShop هو اختيار الجودة مهما كانت المحاذير، وكلما زادت الكثافة كلما

حصلت على صورة جيدة، ولكن وسائط الطباعة المختلفة قد لا تشاطرك الرأي إذ في الواقع تقوم الطابعات بإغفال بعض مكونات الصورة من ألوان أو كثافة وهذا ما جعل برنامج PhotoShop يحسب حسابا لمثل هذه الطابعات بحيث يحدد Pesolution خاصة بالطباعة التي تختلف عن تلك التي تعرض على الشاشة أو الملتيميديا، وإن كانت تلك الجودة مستمدة من الصورة نفسها ولكنها مناسبة للطابعات.

## تكبير الصور في PhotoShop

يمكن تكبير حجم الصورة في PhotoShop مع المحافظة على Resolution وهذا ما يسمى Resambling ولنشاهد معا مربع الحوار Image Size لكي نتعرف على كيفية تكبير الصور في PhotoShop (للحصول على هذا المربع افتح قائمة Image ثم اختر (Image size) من القائمة المنسدلة كما في شكل  $-\infty$ .



شكل ٣-٨ مربع الحوار Image Size

نلاحظ من الشكل ٣-٨ السابق ما يلي:

- تستخدم مربعات السرد في خانة حجم الصورة أو أبعاد الصورة Pixel
   لتغيير وحدة القياس سواء كانت Pixel أو نسبة منوية.
- تستخدم مربعات السرد في خانة "حجم المستند" Document Size تستخدم السورة التي ستتم طباعتها، يمكن اختيار بكسل أو نقطة

Dot أو سنتيمتر أو غيرها.

- يمكن تغيير حجم الصورة في خانة Document Size بما يتناسب مع الطابعة التي ستتم طباعة الصورة عليها وفي هذه الحالة سوف تجد حقل إضافي PhotoShop خاص بكثافة الطابعة نفسها Printer Resolution. وعادة يقوم على بتغيير حجم الصورة التي سترسل للطباعة بما يتناسب مع التغيير الذي يجري على خانة Pixel Dimensions والعكس صحيح. أي أن أى تغيير يتم في مربع الطابعة، يقابله تغيير مناسب في المربع الأول.
- يمكن تغيير عرض وارتفاع الصورة من هذه الخانة بما يتناسب مع طريقة عرض الصورة على الشاشة حسب التطبيق المستخدم.
- انقر الزر Auto لكي يقوم برنامج PhotoShop بتحديد الكثافة المناسبة للعرض على الشاشة.
- اختر طريقة تجميع الصورة Interpolation Method التي يسمونها طريقة التوالد، الطريقة المثلى هي Bicubic وذلك بتنشيط خانة الاختيار Bicubic ثم اختيار الطريقة المناسبة ولتكن Bicubic من مربع السرد الموجود أسفل المربع الحواري.
- لا ننسى أن نقول أن تكبير حجم الصورة يتم بناء على تغيير القيم في كل من حقلى العرض Width والارتفاع Height.

#### تصغير حجم الصورة في PhotoShop

ونحن نتحدث عن تغيير حجم الصورة سواء بالتكبير أو التصغير، يجب أن نضع في اعتبارنا أن هناك أسس أو قواعد يتبعها PhotoShop في تحديد الحجم المناسب لجودة الصورة، ومع ذلك يمكن تصغير أو تكبير الصور، ولكني أنصحك أن تدرس القواعد التي يتبعها PhotoShop في معالجة الصور، وأن تتبع أسلوب التجربة والمعاينة حتى تتكون لديك قاعدة من المفاهيم خاصة أثناء معالجة الصور.

# سلسلة الألوان (خطاق الألوان) Color Gamut

سلسلة الألوان هي نطاق من الألوان المتاحة في كل نظام من أنظمة الألوان التي تحدثنا عنها والتي أطلقنا عليها Color Mode، هذا النطاق يسمى Gamut. الألوان التي يتضمنها النطاق عن نوع من تلك الأنواع ليست كلها مرئية بالعين Color Spectrum. تتاز سلسلة RGB أو RGB Gamut عن غيرها من أنظمة الألوان بألها تتضمن كل الألوان التي تظهر على شاشة الكمبيوتر، وأيضا الألوان التي يمكن عرضها على شاشة التلفزيون. بينما يتميز نطاق ألوان الإلوان التي يمكن طباعتها بمعالجة أحبار من كل من اللون PhotoShop و Plack و Yellow و Plack و Yellow.

عندما يتم عرض ألوان على الشاشة أكثر من نطاق الألوان التي يمكن معالجتها وطباعتها فانك تحتاج إلى معالجة تلك الألوان التي تعتبر "خارج النطاق Out-of-Gamut"، لذلك عندما تختار نوع معين من أنظمة الألوان قم بإعداد هذا النطاق أولاً.

# تعريف ألوان خارج النطاق Out-of-Gamut

هناك عدة طرق تساعدك في تعريف الألوان خارج نطاق الطباعة CMYK Gamut فنحن نعرف أن ألوان الطباعة التي يمكن مزجها وفصلها تستخدم نظام الألوان PhotoShop ويحتفظ PhotoShop كما قلنا بنطاق لكل نظام ألوان .


يمكنك وأنت تقوم بمعالجة صورة RGB أو RGB داخل برنامج PhotoShop أن تتأكد من نطاق الطباعة وذلك باختيار Gamut Warning من قائمة ودلك وسوف يقوم من نطاق الطباعة وذلك عدد من الثواني بحساب الألوان ثم يقوم بعرض قناع Mask فوق أجزاء من الصورة التي تشتمل على ألوان خارج نطاق الطباعة، أي أنك سوف تشاهد أجزاء من الصورة وقد تحولت ألوالها إلى درجات من اللون الرمادي (كما في شكل ٣-٩) وبهذه الطريقة يمكنك معالجة وتعديل تلك المساحات من الصورة باستخدام الألوان المناسبة داخل النطاق Gamut Warning. عندما تنتهى يجب أن تقوم بإعادة اختيار Gamut Warning

## من قائمة View لإلغائه حتى تعود الصورة إلى وضعها الطبيعي.

شكل ٣-٩ لاحظ الصورة وقد تم وضع قناع فوق الأجزاء خارج النطاق

يمكنك جعل PhotoShop يساعدك في معالجة تلك المناطق خارج النطاق بتحويل الصورة إلى نظام CMYK وسوف يقوم PhotoShop أثناء عملية التحويل باختيار ألوان قريبة من ألوان الصورة ولكنها تكون داخل النطاق . لذلك عندما تقوم بفتح قائمة View فانك سوف تشاهد الاختيار Gamut Warning غير نشط دلالة على عدم وجود ألوان خارج النطاق.


يقوم PhotoShop بعرض مثلث صغير بداخله علامة تعجب (!) وأسفله مربع صغير به لون للدلالة على وجود منطقة في الصورة خارج نطاق الألوان، يمكنك مشاهدة ذلك من خلال لوحة الألوان (المقدمة أو خلال لوحة الألوان (المقدمة أو الخلفية) وسوف يظهر مربع الحوار Color Picker، انقر فوق الموضع من الصورة الذي تعتقد أنه خارج النطاق وسوف يظهر المثلث الصغير وبداخله علامة التعجب وأسفله مربع صغير (شكل --1) انقر المربع الصغير، يقوم PhotoShop بتعديل الألوان خارج



النطاق إلى أقرب ألوان لها في نظام فصل الألوان CMYK.

شكل ٣-١٠ لاحظ المثلث والمربع الصغير الدالان على وجود ألوان خارج نطاق الطباعة

سوف تجد نفس مثلث التحذير ومربع المعايرة في لوحة الألوان (Color Palette عند تحريك أي مؤشر من المؤشرات الثلاث أسفل صفوف الألوان (شكل -11).



شكل ٣-١١ لاحظ مثلث التحذير ومربع المعايرة





يدعم Photoshop ثمانية أنواع من الصور والسمة الغالبة على هذه الأنواع هي الألوان وكيفية استخدامها داخل الصورة.

بالانتهاء من هذا الفصل ستتعرف على الأنواع التالية :

- ♦ أنواع الصور في Photoshop.
- ♦ النوع الأول Bitmap Mode.
- ♦ النوع الثاني Grayscale Mode.
  - النوع الثالث RGB Mode.
  - ♦ النوع الرابع CMYK Mode.
    - ♦ النوع الخامس Lab Mode.
- ♦ النوع السادس Duotone Mode.
- ♦ النوع السابع Indexed Color Mode.
  - ♦ النوع الثامن Multichannel.

أنواع الصور في السلوب إنشاء أو تكوين الصور في برنامج PhotoShop عبارة عن الطريقة التي يقوم بما PhotoShop ياخراج الصورة، حيث يدعم PhotoShop ثمانية أنماط أو أنواع من الصور التي يقوم بإنتاجها وهي PhotoShop يدعم PhotoShop ثمانية أنماط أو أنواع من الصور التي يقوم بإنتاجها وهي Grayscale, Duotone, Indexed Color, RGB Color, CMYK Color, Lab Color, Multichannel ولعلك تلاحظ أن السمة الغالبة على هذه الأنواع هي الألوان واستخدامها داخل الصورة هي المقصودة حين نتحدث عن أنواع الصور التي ينتجها PhotoShop، ويعتمد اختيارك لأحد هذه الأنواع من هذه الصور على استخدامك لهذه الصور وأيضا على التطبيقات التي ستقوم باستخدامها فيما بعد لمعالجة الصورة ومدى مساندها لنوعية دون الأخرى. وفيما يلى نتناول بالشرح هذه الأنواع والأنماط الثمانية بشيء من التفصيل.

# النوع الأول Bitmap Mode


هذه النوعية من الصور والتي تسمى 1Bit Image تعتمد على لون واحد فقط هو اللون الأسود ولكن برنامج PhotoShop يقسم هذه النوعية إلى لونين هما الأبيض والأسود وكل لون له قيمة، ولهذا السبب فان هذه النوعية من الصور تشغل حيزا صغيراً لا يكاد يذكر في ذاكرة الكمبيوتر كما أن المساحة التي تشغلها هذه الصورة على القرص الصلب ضئيلة للغاية.

ولان معظم اختيارات معالجة الصور Image Editing غير متاحة لهذه النوعية، فيتعذر معالجة هذه الصور دون تحويلها إلى نظام Grayscale. لتحويل الصورة إلى Grayscale ، افتح قائمة Image من شريط القوائم ثم اختر Mode ثم الفرعية تظهر الصورة كما في شكل ١-٤.



شكل ٤-١ عرض الصورة في الوضع Grayscale mode في الوضع الحطوات التالية : ولكى تقوم بتحويل الصور إلى نظام Bitmap اتبع الخطوات التالية :

القائمة الفرعية Image من القائمة الفرعية الفرعية الفرعية المربع الحوارى Bitmap كما في شكل ٢-٤.



شكل ٤-٢ مربع الحوار Bitmap

اكتب كثافة الصورة بعد تحويلها إلى Bitmap أو Output Resolution، داخل مربع النص Output Vحظ أن القيمة الموجودة في حقل Output تظهر تلقائيا من برنامج PhotoShop كما يواها

- ٣. اختر وحدة القياس من مربع السرد المجاور لمربع النص Output حيث يمكنك اختيار pixels/cm أو Pixels/inch
- الله السود Use وهي كالتالي: (راجع السود وهي كالتالي: (راجع شكل + )



شكل ٤-٣ تم التحويل باختيار Threshold %50%

• Pattern Dither: تتسبب هذه الطريقة في ظهور الصورة على الشاشة وبها العديد من الاهتزازات بهذه الطريقة ولكنها في الغالب تكون في الطباعة أفضل كثيراً من شكلها على الشاشة (شكل ٤-٤).



شكل ٤-٤ تم التحويل باختيار Pattern Dither


• Diffusion Dither: تقوم هذه الطريقة بتحويل الألوان الرمادية إلى الألوان الأبيض والأسود وهذه الطريقة تعتبر أفضل الطرق لعرض الصور على الشاشة (شكل ٤-٥).



شكل ٤-٥ التحويل إلى Bitmap باستخدام ٥-٤

Halftone Screen: تقوم بتمثيل الألوان الرمادية في الصورة بعد تحويلها إلى
 العديد من النقاط التي تمثل الألوان الرمادية التي كانت بالصورة.

عندما تقوم باستخدام صورة Halftone كنموذج لإنشاء صورة Bitmap، يظهر المربع الحواري Halftone Screen كما في الشكل ٤-٦.



شكل ٤-٦ مربع حوار خصائص صورة Halftone Screen

لإنشاء صورة Bitmap من الشاشة بنظام Halftone Screen، تابع الخطوات التالية:

- ۱. اختر وحدة القياس من مربع السرد Frequency في المربع الحوارى Screen.
- 7. ادخل قيمة التردد أو التكرار في حقل Frequency وهو عبارة عن خطوط الشاشة وهي تقاس بالقيمة من ١: ٩٩٩ في البوصة الواحدة ، أو من 0.400:400 سطر في السنتيمتر الواحد، وكمثال على هذه القيمة يتراوح التكرار Frequency المستخدم في طباعة الصحف وعرضها على الشاشة ما بين ٦٥ إلى ٨٥ سطر في البوصة ، أما المجلات فتتراوح عدد الخطوط في البوصة ما بين ١٢٠ إلى ١٥٠ خط في البوصة . يجب أن تتأكد من القيم المسموح بها في الطابعة قبل أن تختار القيمة المناسبة.
- ٣. قم بتحديد الزاوية المستخدمة في الشاشة Angle، والتي تتراوح ما بين 180°.
   و 180°+. بالنسبة للطابعات التي تستخدم الحبر أو تطبع لون واحد فان الزاوية المناسبة هي 45°.
- ك. اختر نظام التظليل من مربع السرد Shape. ومعظم شاشات Halftone تستخدم نظام التظليل Diamond أو Ellipse.

انقر الزر Ok لحفظ التغييرات وإنشاء صورة Bitmap المطلوبة.

يمكنك حفظ تلك الإعدادات Halftone داخل ملف كى تستخدمها فيما بعد بالنقر على والمحتلف الإعدادات الإعدادات بالنقر على الزر Load من نفس مربع الحوار. (يوضح الشكل 3-7 ثلاث الإعدادات بالنقر على الزر Load من نفس مربع الحوار. (يوضح الشكل 3-7 ثلاث صور بكثافات مختلفة بنظام Halftone أي تختلف كل صورة طبقا لعدد الأسطر في البوصة LPI والتي يتم تحديدها كما ذكرنا داخل الحقل Frequency (شكل 3-7، 3-8).



شکل ۱۳–۶ Halftone 25 Ipi



شکل ۱-۶ Halftone 65 lpi



شکل ۱۹–۶ Halftone 85 Ipi

Custom Pattern: يسمح لك هذا الاختيار باستخدام صورة كنموذج لإنشاء صورة أخرى بنفس خواص الصورة الأولى. لذا يمكنك إنشاء صورة متميزة من اختيارك واستخدامها فيما بعد في إنشاء صورة أخرى ولكن يجب أن تكون الصورة النموذج أكبر قليلا أو في نفس حجم الصورة التي تريد إنشاؤها (راجع شكل ٢-٤).

# النوع الثاني Grayscale Mode

اللون الرمادي مهما اختلفت درجاته فهو ليس أبيض ولا أسود ولكنه يقع بينهما، وكلمة Grayscale معبرة تماما عن تلك الدرجات أو المستويات من الظلال الرمادية، حقيقة نحن نتحدث عن ٢٥٦ مستوى أو درجة للون الرمادي تحدها في البداية الدرجة وهي درجة اللون الأسود أما الدرجة 255 أو القيمة 255 فهي درجة اللون الأبيض، وما بينهما كله رمادي . وفي هذا السياق يمكننا القول أن اللون الرمادي عبارة عن نسبة مئوية من اللون الأسود فلو قمنا بتحديد بكسل على أن لولها %0 من اللون الأسود فيعني هذا اللون الأبيض أما النسبة المئوية %100 فسوف تعطينا اللون الأسود.

ويمكن تحويل صور Bitmap والصور الملونة بنظام RGB أو CMYK أو Lab إلى نظام Grayscale. وفي حالة تحويل صورة من اللون الرمادي إلى نظام RGB مثلا يتم استخدام نسب متساوية من كل لون ، فإذا كانت الصورة عبارة عن 10% من اللون الأسود فسوف يتم تلوينها باستخدام نفس القيمة لكل لون من الألوان الثلاثة ,230Red.

أما بالنسبة لنظام CMYK فيتم استخدام نسب من الألوان المختلفة لتحويل صورة بنسبة رمادية %50، على سبيل المثال سوف تستخدم النسب ,32Magenta, مادية 32%Yellow, 10%Black

## تحویل صور Bitmap إلی Grayscale

عادة ما نلجأ لتحويل صور Bitmap إلى Grayscale لكي نتمكن من معالجة وتعديل أو تغيير محتويات الصورة بسهولة، وهو مالا يكون متاح في نظام Bitmap، تشتمل الصورة الناتجة عن عملية التحويل على اللونين الأسود والأبيض. لتحويل صور Bitmap إلى Bitmap، اتبع الخطوات التالية:

- ١. من نافذة برنامج PhotoShop افتح قائمة Image ثم اختر Mode ومن القائمة
   ١. الفرعية اختر Grayscale، يظهر المربع الحواري Grayscale (شكل ٤-١٠).
- ٢. ادخل نسبة التحويل في مربع النص Size Ratio. القيمة ١ تقوم بإنشاء صورة بنظام Grayscale بنفس حجم الصورة الأصلية Bitmap. أما إذا زادت القيمة عن ١ ولتكن ٢ على سبيل المثال، يتم تصغير الصورة الجديدة بنسبة ٥٠٠٠ وكلما زادت القيمة كلما زادت نسبة التصغير.



شكل ٤-١٠ مربع الحوار Grayscale

۳. اكتب الرقم ۱ ثم انقر زر Ok، يتم تحويل الصورة من Bitmap إلى Brayscale إلى
 وهي تشتمل على اللونين الأبيض والأسود.


# تحويل صور ملونة إلى Grayscale

عند تحويل صور ملونة إلى Grayscale، يقوم برنامج PhotoShop باستخدام قيم Pixels ونسبها لإنشاء صورة من نوع Grayscale. لتحويل صورة ملونة إلى Grayscale اتبع الخطوات التالية:

- افتح أي صورة ملونة RGB أو CMYK أو غيرهما داخل برنامج PhotoShop.
- Image من القائمة Image قم بالتأشير على Mode ثم اختر

الفرعية.

7. تظهر رسالة تحذيرية تسألك إذا كنت ترغب في تجاهل معلومات الألوان Discard لتجاهل ألوان Color Information (كما في شكل ١٠٠٤). انقر زر Discard لتجاهل ألوان لما الصورة، يقوم PhotoShop بتحويل الصورة، ولكنك لن تستطيع إعادة الألوان لما كانت عليه عندما تقوم بالتحويل العكسي. لذا يفضل أن تقوم بحفظ نسخة قبل التحويل. يمكنك فقط الرجوع عن هذه الخطوة باستخدام اللوحة History كما سنرى فيما بعد. أو بالضغط على Ctrl+Z



شكل ٤-١ الرسالة التحذيرية التي تخبرك بتجاهل الألوان

# تحويل صورة Grayscale إلى صورة ملونة

يمكنك تحويل أي صورة Grayscale مباشرة إلى RGB ثم معالجة ألوانها من خلال برنامج PhotoShop، لأداء ذلك، اتبع الخطوات التالية:

- 1. من خلال PhotoShop افتح أي صورة Grayscale.
- Y. من قائمة Image أشر إلى Mode ثم اختر RGB color من القائمة الفرعية.
- ٣. يتم تحويل الصورة إلى النظام RGB. يمكنك أيضا التحويل إلى CMYK بنفس
   الأسلوب وذلك باختيار CMYK color من القائمة Mode داخل القائمة الرئيسية
   Image.

# النوع الثالث RGB Mode

عندما نتحدث عن قيم الألوان نذكر ألها تتراوح ما بين 0 و 255 فما هي هذه القيم ؟ لو عدت بالذاكرة قليلا فسوف تعرف أن الألوان التي يساندها جهاز الكمبيوتر هي

17 مليون لون ولأن الكمبيوتر رقمي فلا بد من تمثيل هذه الألوان، وقلنا من قبل أن ألوان الكمبيوتر الأساسية هي ٣ ألوان (Red Green Blue (RGB)، لذلك يقوم الكمبيوتر بخجز ٣ بايت لكتابة قيمة كل لون، أي بايت واحدة لكل لون، فما القيمة القصوى بنظام التي تستطيع إدخالها في بايت واحدة ؟ إلها ٢٥٥ وبإضافة القيمة صفر تصبح ٢٥٦، أي أن كل لون يمكن أن ينقسم إلى ٢٥٦ درجة أو مستوى، وبضرب ٢٥٦×٢٥٦ تكون النتيجة ١٦٧٧٧٢١٦ لون أو درجة لون.

كما ذكرنا فان قيم الألوان الثلاث Red Green Blue أحمر أخضر أزرق هي التي تحدد مستوى اللون المطلوب وعندما تكون قيمة الألوان الثلاث 0 فان اللون يظهر أسودا أما إذا كانت قيم الألوان الثلاثة 255 فان اللون يظهر أبيض.

ولأن الألوان على شاشة الكمبيوتر تعمل بنظام RGB فان تحويل الصور أثناء العمل لهذا النظام سوف يعطيك المرونة للتعامل مع الصور والحصول على نتائج فورية بينما يمكنك التحويل إلى نظام فصل الألوان عند الطباعة باستخدام طريقة CMYK.

يوضح الشكل £-١٢ قنوات الألوان في نظام RGB بحيث تظهر قناة للصورة كلها وقناة لكل لون على حده.



شكل ٤-١ لوحة القنوات Channels Palette

يمكن مشاهدة كل لون على حدة بالضغط على Ctrl إضافة إلى الرقم الموجود في الشكل (اضغط الاختصار 4trl+3 مثلاً لمشاهدة اللون الأزرق).

## النوع الرابع CMYK Mode

يستخدم هذا النظام لفصل الألوان الأربعة الرئيسية المستخدمة في الطباعة وهي كلال النظام لفصل الألوان الأربعة برنامج PhotoShop وعدد آخر من البرامج بحساب قيم الألوان الأربعة بنسب مئوية من كل لون حسب درجة أو مستوى اللون والنسبة المئوية المحددة تكون لكل نقطة أو بكسل في الصورة.

لذلك يجب عليك العمل على الصورة بنظام RGB حتى تنتهي من إخراجها بالشكل الذي تريده ثم بعد ذلك يمكنك تحويلها إلى CMYK تمهيدا لإرسالها إلى الطابعة وفصل الألوان وغير ذلك، وحيث أن تحويل الصورة إلى CMYK ثم إلى RGB وبالعكس عدة مرات سوف يفقدك الكثير من الألوان بدرجاتها المختلفة، يمكنك إنجاز عملك على الصورة بنظام RGB ثم استعراض الصورة بنظام CMYK دون تحويلها وذلك بالتأشير على قائمة View ومنها نختار Proof setup ثم العودة لعرض الصورة بنظام RGB دون تحويل عن طريق اختيار Windows RGB من نفس القائمة .

يوضح الشكل ٤-١٣ قنوات الألوان بنظام CMYK لنفس الصورة في الشكل السابق ٤-١٢. ويمكنك بنفس الطريقة عرض الصورة باستخدام كل قناة على حدة.



شكل ٤-١٣ لوحة القنوات Channels Palette

تعويل الصورة إلى CMYK

يقوم PhotoShop بالعديد من الخطوات التي قد لا نراها أو نستشعرها لكي يقوم بتحويل صورة من RGB إلى CMYK منها مراجعة إعدادات الألوان ثم تحويل

الصورة إلى Lab Mode أولاً ثم مراجعة جدول فصل الألوان Separation Table ثم تحويل الصورة من Lab Mode إلى CMYK وهذا كله لا يستغرق وقتا ملحوظاً. ولكي تقوم بتحويل الصورة إلى CMYK، اتبع الخطوات التالية:

- 1. من برنامج PhotoShop افتح صورة سواء كانت Grayscale أو Lab أو RGB.
- ٢. من قائمة Image قم بالتأشير على Mode ثم اختر CMYK Color من القائمة
   الناتحة.

# النوع الخامس Lab Mode

يعد نظام Lap Mode أفضل نظام لطباعة الصور الملونة على الطابعات التي تعمل بنظام Postscript Level 2 وهو نظام يصعب فهمه إلا بعد اكتساب خبرة ومهارات في استخدامه. وكلمة Lab عبارة عن الحرف L الذى يرمز إلى Lightness أو خفة وشفافية اللون وتستخدم قيم للشفافية من 0:100 لكل بكسل في الصورة وحرف و يرمز إلى مستويات للألوان تبدأ من اللون الأخضر إلى اللون الأهر Blue to Yellow، وكل من عن عروف على يرمز إلى الألوان من اللون الأزرق إلى الأصفر Blue to Yellow، وكل من على عكون في المدى من 120- إلى 24bits وتعتمد الألوان في هذا النظام على خصائص للكل لون من الألوان الثلاثة بإجمالي 24bits وتعتمد الألوان في هذا النظام على خصائص الوحدة التي ستستخدم الصورة.

ويفضل برنامج PhotoShop استخدام هذا النظام مع الطابعات التي تدعم نظام Postscript level 2 كما أسلفنا. ويجب ألا تقوم بطباعة صور Lab علي طابعات المها إلى أحد مواقع الويب.

يوضح الشكل ٤-٤ درجات الألوان بنظام Lab لنفس الصورة المستخدمة في الأشكال السابقة (انقر كل قناة على حدة لترى النتيجة على الصورة المعروضة).



شكل ٤-٤ لوحة القنوات Channels Palette

#### التحويل إلى Lab Mode

عكنك تحويل الصور من Grayscale أو RGB أو Color المصورة أو Color المنظم الألوان Lab Mode. يمكنك تغيير قيمة لم في نظام الألوان الصورة نفسها، جزء منها بحيث تتحكم في درجة السطوع أو الإشراق دون تغيير في ألوان الصورة نفسها، وبعد ذلك يمكنك تحويل الصورة مرة أخرى إلى نظام RGB وهذه إحدى مزايا نظام Lab التغيير درجة السطوع والتباين Brightness/Contrast للصورة في نظام Brightness/Contrast من قائمة Brightness/Contrast في المتاشير على Adjustments من قائمة Brightness/Contrast ومؤشر للتباين، يظهر المربع الحوارى Brightness/Contrast وبه مؤشر للسطوع ومؤشر للتباين، حرك المؤشر جهة اليمين واليسار لترى التأثير الفوري على الصورة حتى تصل للدرجة المطلوبة ثم انقر الزر Ok. يمكنك بعد ذلك تحويل الصورة إلى نظام RGB وهذا ما يفضله المطلوبة ثم انظر شكل £-10.



شکل ٤-٥١ مربع Brightness/Contrast

عموما فان التحويل فيما بين أي نظام ألوان ونظام Lab والعكس لا يؤثر مطلقا على الألوان الأصلية للصورة إلا إذا قمت أنت بتغييرها باستخدام Adjustments كما

ذكرنا.

لتحويل صورة إلى نظام Lab Mode اتبع الآتي :


- 1. افتح أي صورة باستثناء صور Bitmap من برنامج PhotoShop.
- Mode أشر إلى Mode ثم اختر Lab Color، يتم تحويل الصورة إلى الطام Lab Mode.



الصور بنظام Bitmap عبارة عن 1bit من معلومات الألوان بينما صور Bitmap إلى تستخدم معلومات الألوان في 8bits لذلك لا يمكن تحويل صور Grayscale إلى الله الله الله الله يمكن تحويلها إلى Lab وبعدها يمكن تحويلها إلى Lab.

## النولج الساحس Duotone Mode

إذا اخترت التحويل إلى Duotone Color يجب أن تكون الصورة في نمط (١٦-٤) منظهر المربع الحوارى Duotone Options (كما في شكل ١٦-٤) ومنه نلاحظ ما يلي :



شكل ٤-١٦ مربع حوار خيارات Duotone

يشتمل مربع السرد Type على أربعة خيارات Monotone و Type و Pritone و Quadtone و الملاحظ من الأسماء ألها إشارة إلى عدد الألوان فكلمة Mono تعني مفرد وكلمة Duo تعني زوجي و Tri تعني ثلاثي و Quad تعني

رباعي


- يتم تمثيل البكسل في النظام الفردي Monotone في 8Bit حيث يستخدم هذا النظام في الطباعة بحبر خاص ويطبع لون واحد فقط.
- يستخدم نظام Duotone لونين لطباعة صور Grayscale، وغالبا يكون أحدهما اللون الأسود ولون آخر يرمز له spot color بينما يستخدم نظام Quadtone ثلاثة وأربعة ألوان في الطباعة على التوالى.
- بعكس أنظمة الألوان الأخرى، فإن Duotone color يستخدم قناة واحدة Channel ومهما كانت درجة الرماديات المستخدمة فان هذا النظام يستخدم bit per pixel
- يمكن تعديل صور Duotone فقط باستخدام خيار المنحنيات من المربع الحوارى Duotone Options
- إذا اخترت Duotone color من مربع السرد Type، يصبح بإمكانك اختيار لونين من الأحبار 1 lnk و 1nk2
- أمام كل حبر مربعان أولهما على اليمين خاص بلون الحبر. انقر فوقه، يظهر مربع الألوان Color Picker الذي يمكنك منه اختيار اللون المناسب. المربع الآخر بداخله خط مائل (قطر) وعند نقره يظهر مربع حوار خاص بالمنحنيات اسمه .

  Duotone Curve
- يستخدم الزر Overprint Colors لتحديد كيفية تجميع الألوان. انقر هذا الزر، يطهر مربع حوارى آخر يحتوى على قائمة بالألوان Color Picker.
- يوضح شريط الألوان Color Swatches الموجود أسفل المربع الحوارى، درجات الألوان المستخدمة في الصورة.

#### العمل مع صور Duotone


لكي تبدأ العمل مع Duotone يجب أن تبدأ بصورة Grayscale. إذا كانت الصورة التي ستستخدمها ملونة ، قم بتحويلها أولا إلى Grayscale ثم اتبع الخطوات التالية :

- 1. من نافذة PhotoShop افتح الصورة المطلوبة على أن تكون الصورة . Grayscale
- ٢. من قائمة Image أشر إلى Mode ثم اختر Duotone Color من القائمة
   ١٨نسدلة، يظهر المربع الحواري Duotone Options (راجع شكل ٢-١٦).
  - ٣. اختر Duotone من مربع السرد Type.
- لاختيار اللون، انقر فوق مربعي الألوان كل على حده، يظهر المربع الحواري Custom
   إما أن تختار اللون من اللوحة الموجودة أمامك أو أن تنقر الزر Picker
   حيث يظهر المربع الحواري Custom Colors ومنه يمكنك اختيار درجة اللون
   التي تروق لك.
- القديل منحنى Duotone Curve، انقر مربع المنحنيات الموجود على يسار مربع الألوان والمميز بوجود خط قطري بداخله، يظهر المربع الحوارى Default Curve (شكل ٤-١٧) حيث يظهر المنحنى الافتراضي Default Curve عبن خط مستقيم يصل بين زاويتين متقابلتين (قطر) ويحتفظ هذا المربع بنفس النسبة التي تحدد للطباعة والحبر في آن واحد، ونلاحظ أن هناك مربعات مثل الرسم البياني، أي أن اللوحة مقسمة إلى ١٠٠ مربع ١٠رأسي × ١٠ أفقي.




شكل ٤-١٧ مربع الحوار Duotone Curve

7. يمكنك تعديل المنحني Curve وذلك بسحبه من نقطة معينة إلى نقطة أخرى وسوف تتغير القيمة أو النسبة المئوية في المربع المقابل. يمكنك أيضا سحب الخط المنحني من عدة نقاط بحيث يبدو في صورة متعرجة كما في الشكل 1 - 1 وسوف تجد أن هذه القيم أو النسب هي نسبة الظلال والتحبير أو الحبر.




شكل ٤-١٨ قمنا بتحديد نسبة الحبر طبقا لسحب الخط المنحني Curve من عدة نقاط .٧ يجب ملاحظة أن كل مربع من المربعات المائة يرمز إلى بكسل، جرب استخدام %50 بكسل تم تحريكها نحو %30 كنقط طباعة لترى علاقة الطباعة والحبر عندما تعاين الصورة بعد ذلك. قم بكتابة القيم ٣٠ في مربع % 50 (شكل ٤-١٩).



شكل ٤-١ القيمة %30 داخل مربع الطباعة %50

٨. جرب تغيير القيمة في المربع %50 لتصبح 70 كما فى شكل ٤-٢٠ لترى تأثير الحبر على الصورة وفي كل مرة تقوم بتغيير تجميع اللونين بين الطابعة والحبر. انقر زر Ok



شكل ٤-٠٠ لاحظ تناسب الحبر مع نسبة اللون ودرجته

### إعدادات ألوان متداخلة Duotone Overprint Color


عندما يتم وضع عدة ألوان فوق بعضها البعض Overlap تكون النتيجة لون جديد من مزج هذه الألوان.

بإمكانك تحديد كيفية عرض هذه الألوان على الشاشة فقط، ولكن الطباعة لها طريقة أخرى للإعداد، ولكي تقوم بإعدادات الألوان لنظام Duotone، اتبع الخطوات التالية :

. من قائمة Image أشر إلى Mode ثم اختر Duotone من القائمة المنسدلة، يظهر المربع الحوارى Duotone Options (راجع شكل ٢-٦). يمكنك القيام بهذا


الإجراء حتى ولو كان نظام الصورة duotone بالفعل.

انقر زر Overprint Colors، يظهر المربع الحوارى Overprint Colors كما
 ف شكل ٢-١٦. وسوف ترى بوضوح كيف يبدو تجميع الألوان في هذا المربع.
 لاحظ عزيزى القارئ عدم ظهور هذا المربع فى حالة Monotone.



شكل ٤- ٢ مربع حوار تجميع أو مزج الألوان

۳. انقر فوق مربع تجميع الألوان، يظهر المربع الحواري المعتاد Select Overprint
 ۳. انقر فوق مربع تجميع الألوان، يظهر المربع الحواري المعتاد (انظر شكل ٤-٢٢)



شکل ۲۲-۶ المربع Select Overprint Color

- كرر الخطوات السابقة لمزج بقية الألوان إن وجد قبل النقر على زر Ok في مربع
   الحوار Duotone Options.
  - ه. انقر الزر Ok لإغلاق المربع الحواري Duotone Options وتطبيق تغييراتك.

ويعد غط Dutone غط لون متخصص جداً وقاصراً على الطباعة التجارية التي تستخدم حبرين أو ثلاثة أو أربعة أحبار فقط موزعين على جميع أنواع الصور، والا ينصح بطباعة هذه الصور على الطابعات Inkjet .

## النوع السابع Indexed Color Mode


يتناسب هذا النوع مع صفحات الويب وإنتاج وسائط الملتيميديا أو تعدد الوسائط. والحد الأقصى لعدد الألوان المسموح به في هذا النظام هو 256 لون ، وفي حالة تحويل صورة من أنظمة ألوان أخرى إلى هذا النظام تتجاوز فيها العدد المسموح به وهو ٢٥٦ لونا، يقوم PhotoShop باختيار أقرب ألوان مستخدمة في الصورة إلى نظيرها في حدود المسموح.

وفي هذا النظام يتم الاحتفاظ فقط بالألوان المستخدمة في الصورة دون زيادة مما يقلل من حجم الصور الناتجة ويجعل عملية عرض الصور أسرع.

ويحتفظ برنامج PhotoShop بجدول أو قائمة بالألوان المستخدمة يسمى PhotoShop ويحتفظ برنامج Lockup Table (CLUT) ويقوم بتخزين قيمة (قيم) ألوان الصورة في هذه القائمة. ومن ثم يمكنك يمكن التعامل مع هذا الجدول لتقليل الألوان المستخدمة في الصورة.

لتحويل صورة بنظام RGB إلى نظام الألوان Indexed Color Mode، اتبع الخطوات التالية :

- من قائمة File اختر Open يظهر مربع الحوار Open ومنه قم بتحديد الصورة RGB التي تريد تحويلها ثم انقر زر Open، يتم فتح الصورة في نافذة PhotoShop.
- من قائمة Image أشر إلى Mode ثم اختر Indexed Color من القائمة المنسدلة
   يتم فتح المربع الحوارى Indexed Color (شكل ٢٣-٤).




شكل ٤-٢٣ مربع الحوار Indexed Color

- ٣. من مربع السرد Palette اختر نوع اللوحة التي تريد استخدامها، حيث يوجد سبعة أنواع من اللوحات Palettes يمكن بيالها كما يلى :
- Exact يقوم PhotoShop بإنشاء هذه اللوحة التي تتضمن نفس الألوان الموجودة في الصورة RGB على ألا تزيد هذه الألوان عن ٢٥٦ لونا أما إذا كانت الصورة تحتوي على ألوان أكثر من ٢٥٦ لون، فلن تكون هذه اللوحة نشطة وبالتالى تكون رمادية.
- (Macintosh) System (Macintosh) تتضمن هذه اللوحة الألوان الافتراضية المستخدمة في نظام ماكنتوش في نظام ماكنتوش، وهنا يجب ملاحظة أن الألوان المستخدمة في نظام ماكنتوش وويندوز قد تتماثل ولكن طريقة ترتيب الألوان وقيمها وتنظيمها مختلفة. لذلك لا تستخدم لوحة ماكنتوش إلا إذا كنت متأكدا أن الصورة الناتجة ستستخدم على أجهزة ماكنتوش فقط.
- (Windows: تتضمن الألوان الافتراضية المستخدمة في بيئة ويندوز، وقد تتماثل الألوان مع نظام ماكنتوش كما ذكرنا ولكن تنظيمها وترتيبها مختلف لذلك لا تستخدم هذه اللوحة إلا إذا كنت متأكدا أن الصورة

- الناتجة تستخدم في بيئة ويندوز فقط.
- Web: يقوم PhotoShop بإنشاء هذه اللوحة PhotoShop لتستخدم ٢١٦ لونا فقط، وهي تلك الألوان التي تتعرف عليها تطبيقات مستعرض الويب Web Browser، وتعتبر هذه اللوحة مثالية للاستخدام مع الصور التي تعرض على صفحات الويب، خاصةً تلك الصور التي تتضمن عددا محدودا من الألوان في كل من بيئة ويندوز وبيئة ماكنتوش.
  - Uniform: يتم إنشاء هذه اللوحة خصيصا للألوان المتميزة بالعمق.
- Custom: تستخدم هذه اللوحة لإنشاء جدول الألوان الخاص بك. إذا اخترت هذه اللوحة من مربع السرد Palette، يظهر المربع الحواري Table الذي يمكنك توفيقه، وسوف نشرح كيفية التعامل مع جدول الألوان بعد قليل.
- Previous: هذا اختيار وليس لوحة، اختر هذا العنصر إذا كانت اللوحة التي استخدمتها في آخر مرة هي Custom وسوف تتمكن من استخدام اللوحة الأخيرة التي استخدمتها والتي قام PhotoShop بحفظها حتى ولو لم تحفظ الصورة أو التعديلات الأخيرة.

# خيارات جدول الألوان

Color Table هناك ستة جداول ألوان جاهزة للاستخدام من مربع الحوار الوان جاهزة للاستخدام للحصول على هذا المربع، افتح قائمة Image ثم اختر Mode ومن القائمة التابعة اختر Table على هذا المربع الحوارى كما فى شكل 1-2 . يمكنك مربع السرد Color Table والتي تراها في الشكل استخدام أى من هذه الجداول مع صورة Indexed Color فقط.



شكل ٤-٤ مربع الحوار Color Table

يحتوى مربع السرد Table على الخيارات الآتية:

- Custom: أو مخصص، ويمثل أي جدول ألوان غير تلك الجداول المعرفة أساساً داخل برنامج PhotoShop
- Black Body: تتراوح الألوان في هذا الجدول بين الأسود والأحمر والبرتقالي والأصفر وأخيراً الأبيض.
- Grayscale: إذا قمت باختيار Grayscale، يقوم PhotoShop بإعادة بناء الصورة باستخدام ٢٥٦ درجة من درجات اللون الرمادي.
- Spectrum: يتضمن الدرجات الأولية للألوان البنفسجي والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي وأخيراً الأحمر.
  - (Mac OS) System) : يقوم بعرض جدول ألوان ماكنتوش بعدد ألوان ٢٥٦ لونا.
    - Windows System: يعرض لوحة ألوان ويندوز بعدد ألوان ٢٥٦ لونا.

قم بتجربة كل اختيار داخل مربع السرد، يتم تنشيط لوحة الألوان الخاصة بالاختيار وعرض ألوانها.

### حفظ وتحميل جداول الألوان

يمكنك حفظ جدول الألوان بالنقر على زر Save من المربع الحوارى Color Table، كما يمكنك إعادة تحميل جدول سبق حفظه بالنقر على زر Load .

### تعديل جدول الألوان

قد تريد تعديل جدول الألوان لصورة بنظام Indexed Color سواءً بتغيير محتويات بعض النقاط Pixels أو بإضافة ألوان في الفراغات فيما لا يتجاوز ٢٥٦ لونا طبعا. لأداء ذلك، قم اتبع الخطوات التالية :

- من قائمة Image اختر Color Table من القائمة المنسدلة يظهر المربع الحواري
   Color Table .
- ٧. انقر فوق أي لون من لوحة الألوان (مربع واحد) أو انقر فوق مربع أي لون واسحب لاختيار مجموعة من المربعات. قم بتحرير زر الفأرة، يظهر المربع الحوارى Color Picker الذى يمكنك منه اختيار آخر لون في مجموعة المربعات. إذا قمت بتغيير أي لون، يتغير لون المربع المحدد أو المربعات المحددة إلى اللون الجديد، أما إذا لم تقم بأي تغيير وقمت بنقر الزر Ok فسوف تتغير كل المربعات المحددة لتحمل لون المربع الأول.
  - ٣. انقر الزر Ok لإغلاق المربع الحوارى Color Table وحفظ التغييرات.

## النوع الثامن Multichannel Mode


يستخدم هذا النظام لإضافة لون خامس لمجموعة الألوان أثناء الطباعة كنوع من المؤثرات الجمالية للصورة. يتم تحويل صور RGB و CMYK فقط إلى نظام الألوان Multichannel Mode وذلك لاعتماد هذا النظام على Bit Per Inch BPI بينما تعتمد أنظمة الألوان الأخرى على لون واحد Bitmap أو لونين Duotone .

عندما تقوم بتحويل صورة RGB إلى نظام Multichannel يتم تحويل اللون الأحمر RGB إلى Cyan واللون الأخضر إلى Magenta واللون الأزرق إلى Yellow. وعندما تقوم بتحويل صورة CMYK إلى Multichannel يتم الإبقاء على الألوان كما هي ويظهر كل لون في قناة مستقلة (شكل ٤-٥٠).

نلاحظ أن القنوات أصبحت أربعة بدلا من خمسة في نظام CMYK حيث تخصص القناة الأولى للقنوات الأربعة مجتمعة (انظر شكل ٤-٢٦).



شكل ٤-٥٧ القنوات الخمسة لنظام CMYK



شكل ٤-٦٦ أصبحت القنوات أربعة بعد التحويل إلى Multichannel

يمكنك التحويل من Multichannel إلى النظام الأصلي الذي كانت عليه الصورة RGB أو CMYK دون أن تفقد أي ألوان من الصورة.

يمكنك فصل كل قناة في ملف مستقل وذلك من خيارات لوحة القنوات عكنك فصل كل قناة في ملف مستقل وذلك من خيارات لوحة القنوات، كما يمكنك إعادة دمج القنوات، حيث يظهر مربع حوارى الاختيار الملفات

التي تريد دمجها. وفي حالة فصل القنوات، يتم عرض كل قناة فى إطار Canvas بمفردها مع إعطائها رقماً مميزاً وعند الدمج، يطالبك المربع الحوارى Merge Channels بتحديد عدد القنوات وكتابة رقم كل ملف. قم بتحديد هذه الخيارات ثم انقر زر Next حتى تنتهى من معالج دمج القنوات.

ومثل نمط Duotone فإن نمط Multichannel قاصراً على الطباعة التجارية لأنه يشتمل على ألوان أحبار خاصة ممزوجة مقدماً.





نتعرف في هذا الفصل على الاختيارات التي نقوم بإعدادها لتحديد أسلوب العمل مع PhotoShop، وتشتمل تلك الإعدادات Preferences على كافة أدوات PhotoShop ولوحاته ونظام الألوان وغير ذلك من الإعدادات التي يقوم PhotoShop باستخدامها أثناء تنفيذ المهام المختلفة.

بالانتهاء من هذا الفصل ستتعرف على:

- ♦ الخيارات الافتراضية داخل Photoshop.
  - ♦ تعيين خيارات الواجهة الرئيسية
    - ♦ تعيين خيارات الملف.
      - ♦ خيارات المؤشرات
  - ♦ مؤشرات الرسم Painting Cursors.
    - ♦ الشفافية ونطاق الألوان.
      - ا إعدادات المسطرة
    - ♦ المربعات الإرشادية Guides&Grids.
      - البرامج المساعدة.
      - ◄ تعيين خيارات الخطوط.

### النيارات الافتراخية داخل Photoshop.

عندما تقوم بتشغيل PhotoShop لأول مرة، يستخدم PhotoShop الاختيارات الافتراضية التي تأتي مع البرنامج. وهذه الاختيارات عادة تكون مسجلة على ملف خاص يتم حفظه على القرص الصلب على جهازك أثناء تثبيت PhotoShop. كما يقوم PhotoShop بتسجيل كافة التعديلات التي تقوم بكا على هذه الخيارات بحيث يبدو برنامج PhotoShop بنفس الصورة التي تركته عليها آخر مرة قمت بتشغيله.

### تجهيز الخيارات العامة General

الخيارات العامة التي تخدد كيفية إنجاز Photoshop للأعمال المختلفة. ولكي تقوم العلومات العامة التي تحدد كيفية إنجاز Photoshop للأعمال المختلفة. ولكي تقوم بتعديل تلك الاختيارات، افتح قائمة Edit من شريط القوائم ثم اختر General من القائمة التابعة اختر General، يظهر المربع الحوارى Preferences ويظهر المتبويب النشط، ( يمكنك بدلاً من ذلك ضغط الاختصار Ctrl+k من لوحة المفاتيح). (انظر شكل ٥-١).



شكل ٥-١ المربع الحواري Preferences يحتوى على الخيارات العامة

يحتوى المربع الحوارى Preferences على عدد من التبويبات والاختيارات نوضحها فيما يلى :

#### مربعات السرد

- من مربع السرد Color Picker اختر نوع اللوحة التي تريد استخدامها في اختيار الألوان في بيئة Windows أو ماكنتوش. الاختيار الأمثل هو أن تستخدم لوحة . Windows كما يمكنك استخدام .
- مربع السرد Image Interpolation ويستخدم لتحديد الكيفية أو الطريقة التي يستخدمها PhotoShop لعالجة البكسل Pixels لتكبير الملف، الطريقة المستحسنة هي Bicubic، كما يمكنك اختيار Bilinear، أو الطريقة السريعة Nearest Neighbor، إلا أن أفضل النتائج تحصل عليها من الاختيار الأول Bicubic.

### خيارات المربع Options:


- مربع الاختيار Auto-Update Open Document "التحديث التلقائي للملفات المفتوحة". إذا كنت تعمل في بيئة الإنترنت فننصحك عزيزى القارئ بتنشيط هذا الخيار حتى تستطيع رؤية أي تعديل يتم على الصورة من خلال أي زائر آخر للإنترنت. إذا لم تقم بتنشيط هذا الخيار فلن تستطيع رؤية التغيير الذي يتم على الصورة المفتوحة. كما ننصحك بترك هذا الخيار غير نشط إذا كنت تعمل على جهاز خاص بك.
- نشط مربع الاختيار Beep When Done لكي يقوم PhotoShop ياطلاق صفير كلما اكتمل عملك.
- نشط مربع الاختيار Dynamic Color Sliders لكي يتغير منزلق الألوان الخلفية Color Slider بتغير مجموعة الألوان النشطة سواءً كانت مجموعة ألوان الخلفية Background أو ألوان الواجهة Foreground بمجرد تنشيط أحدهما.
- نشط مربع الاختيار Export Clipboard لحفظ محتويات الحافظة لاستخدامها في التطبيقات الأخوى.

- نشط مربع الاختيار Use Shift Key for Tool Switch إذا أردت أن تجعل مفتاح مفتاح مفتاح مفتاح مفتاح مفتاح مفتاح مفتاح الأداة Shift عند إزالة تنشيط هذا الخيار، وقمت Shift يتم تنشيط الأداة (Brush Tool). عند إزالة تنشيط هذا الخيار، وقمت بالضغط على زر B فقط، يتم تنشيط الأداة Brush. ربما يسبب لك هذا بعض الضيق لأنه من المكن جداً أن تضغط على مفتاح B دون قصد تفاجأ بتنشيط الأداة المطلوبة.
- نشط مربع الاختيار Resizes Image During Paste/Place للمحافظة علي حجم الصورة عند لصقها أو وضعها داخل الملف.
  - نشط مربع الاختيار Animated Zoom
- مربع الاختيار Zoom Resizes Windows: هناك عدة اختيارات يمكنك القيام كما لتكبير أو تصغير الصور باستخدام لوحة المفاتيح وذلك عن طريق ضغط زر (-) في حالة تصغير النافذة أو زر (+) في حالة تكبيرها. يعمل تنشيط هذا الخيار على تكبير النافذة أثناء تكبير الصورة أو تصغير النافذة أثناء تصغير الصورة ليتلاءم حجم النافذة مع حجم الصورة. ربما لا يروق لك هذا الاختيار فاتركه غير نشط كما هو.
- نشط مربع الاختيار Zoom with scroll wheel ثما يؤدى إلي تكبير وتصغير الصورة عند الضغط على بكرة الماوس لأعلى أو لأسفل .
- نشط مربع الاختيار Zoom clicked Point to center يؤدى إلي تكبير وتصغير نقطة التمركز الموجودة داخل الصورة عند تغيير أبعادها .
- نشط مربع الاختيار Enable Flick Panning للسماح برؤية أى منطقة باستخدام أداة Hand Toole.
- تحتوي المنطقة History Log علي مجموعة من الخيارات التي تتحكم في ضغط العمليات التي تجرى على مستند إلي Photoshop

يوجد فى أسفل جزء General زر Reset All Warning Dialog وذلك لإظهار رسالة التحذير التى تنتهى بــ Don't Show Again ، فإذا أردت رؤية هذه الرسائل مرة ثانية انقر على هذا الزر .

## تعيين خيارات الواجمة الرئيسية Interface

من المربع الحواري Preferences انقر التبويب Interface تحصل علي مجموعة من الحيارات علي النحو التالي (انظر شكل ٧-٥).



شكل ٥-٢ ويحوى خيارات تبويب Interface

- 1. خيار Use Grayscale Application Icon لتغيير اللون الأزرق لشريط عناوين التطبيقات المفتوحة داخل البرنامج إلى اللون الرمادي.
- خيار Show Channels in Color ويتم اختياره إذا أردت ظهور الطبقة النشطة بلولها الخاص ، حيث أن الوضع الإفتراضى عند تنشيط طبقة واحدة في لوحة Channels فإلها تظهر في شكل تدرج رمادى اللون للصورة .
- ٣. خيار Show Menu Colors ويمكنك من تعيين ألوان لبعض الأوامر في قوائم Photoshop .
- خيار Show Tool Tips عند اختياره سوف يظهر مربع يوضح وظيفة الأداة أو
   الخيار الموجود أسفل مؤشر الفأرة .

- خيار Auto- Collapse Iconic Panels عند اختياره يتم طى اللوحات النشطة وظهور سهم ليدل على طيها، ولإظهارها مرة ثانية أضغط على هذا السهم.
- 7. خيار Auto- Show Hidden Panels عند اختياره يتم إظهار الأشرطة بمجرد وضع زر الفأرة فوق سهم الشريط.
- ٧. خيار Remember Panel Locations عند اختياره يحفظ البرنامج مكان
   الشريط أو اللوحة التي تم فتحها في آخر مرة .
- ۸. خیار Open Documents as Tabs عند اختیاره یتم فتح کل ملف جدید فی تبویب مستقل.
- 9. خيار Enable Floating Document Window Docking عند اختياره يتم تثبيت النوافذ العائمة عند ترك زر الفأرة .

## تعيين خيارات الملفات File Handling

سنقوم بتحدید خیارات الملفات التي نستخدمها في PhotoShop وذلك من خلال المربع الحوارى Preferences وهو نفس المربع الحوارى السابق ولكن مع اختيار التبويب File Handling من التبويبات الموجودة على اليسار (شكل٥-٣).



شكل ٥-٣ المربع الحواري Preferences يحتوى على خيارات معالجة الملفات يحتوى هذا المربع على عدد من الخيارات التي يمكن بيانها كما يلي:

### مربع السرد Image Previews:

يضيف مربع السرد Image Preview غالبا مساحة إلي الصورة ويستغرق وقتا أطول لحفظ الصور وخاصة في الملفات الكبيرة ويحتوى على الخيارات التالية:

- Always Save: لحفظ كل خيارات المعاينة التي استخدمتها مع كل ملف أثناء العمل.
  - Never Save: تجاهل حفظ خيارات المعاينة.
- Ask When Saving: سوف يطالبك PhotoShop بالموافقة على حفظ خيارات المعاينة لكل ملف عند محاولة إغلاقه.

يمكنك باستخدام هذه الخيارات حفظ الرموز التي يتم تكوينها أثناء معاينة أي ملف سواءً كان ذلك في بيئة ويندوز أو ماكنتوش.


### مربع السرد File Extension ويحتوى على خيارين هما:

- Use Lower Case: هذا الاختيار مناسب لمستخدمي PhotoShop في بيئة ماكنتوش حيث يتم حفظ الامتداد File Extension باستخدام الأحرف الصغيرة Lower Case بحيث تتماشى مع نظام الأسماء في Dos.
- Use Upper Case: هذا الاختيار سيحفظ الملفات باستخدام الأحرف الكبيرة للامتداد.
- وكما هو معلوم لديك عزيزي القارئ فان امتداد معظم الملفات عبارة عن ثلاثة أحرف. يجب أن نحرص على هذا لكي يكون هذا الملف قابلا للاستخدام في البيئات المختلفة مثل بيئة Windows وبيئة Adcintosh .
- المفتاح Camera Raw Preferences عند الضغط عليه تظهر شاشة لضبط الخيارات الخاصة بالصور التي تم التقاطها بالكاميرات الديجيتال
- الخيار Prefer Adobe Camera Raw For Supported Raw File عند التعامل مع الملفات التي بتنسيق Raw عند التعامل مع الملفات التي بتنسيق

- الخيار Ignore EXIF Profile Tag عند اختياره يتم تجاهل المشاكل التي تنجم من عدم ضبط عدسة الكاميرا الديجيتال .
- نشط الاختيار Ask Before saving layered TIFF Files حتى يقوم الاختيار PhotoShop ياظهار رسالة تأكيدية عند الحفظ بتنسيق TIFF. حيث أن شركة Adobe حاولت جاهدة تدعيم تنسيق TIFF حتى تسمح لمستخدمي PhotoShop رؤية هذه الصور كما هي دون تغيير.
- يحتوي مربع السرد Maximize PSD and PSB File Compatibility علي المسرد Never و Ask الخيار الافتراضي هو Ask .
- مربع النص Recent File List Contains يمكنك من خلاله تحديد عدد الملفات التي تم فتحها مؤخرا. يمكنك أن تترك الخيار الافتراضي الذي يضعه لك البرنامج وهو ١٠ ملفات أو زيادة هذا العدد حسب حاجتك. لاحظ عزيزى القارئ أن أقصى عدد يمكنك وضعه في هذا المربع هو ٣٠ ملف فقط.

# تعيين خيارات الأحاء Performance

انقر التبويب Performance لتنشيطه يتغير شكل محتويات المربع الحواري بحيث يحتوى على الخيارات التالية : ( انظر الشكل ٥-٤ )



شكل ٥-٤ المربع الحوارى الذي يحوى على خيارات Performance

- خيار Memory Usage حيث يجب أن تظل مساحة الذاكرة المخصصة لبرنامج المحصصة لبرنامج Photoshop تعادل ۷۰% من حجم ذاكرة الحاسب وإذا كانت لديك ذاكرة أكثر من ٤ جيجا قم بزيادة النسبة إلى ۸۵% ، أما إذا كانت الذاكرة حوالى ۱۲ فقلل النسبة إلى ۵۰%
- خيار Scratch Disk وذلك لاختيار أقراص الحفظ المؤقتة لاستخدامها كذاكرة الضافية لتدعيم ذاكرة الحاسب الأساسية ويفضل اختيار قرص غير القرص المثبت عليه نظام التشغيل.
- خيار History States ويحدد عدد المدخلات حتى ١٠٠٠ مدخل والتي تظهر في لوحة History . ويؤدى زيادة العدد إلي توفير مرونة أكبر في العمل لكن ذلك على حساب ذاكرة الحاسب وقد يؤدى ذلك إلى بطء البرنامج .
- خيار Cache Levels حيث تقوم الذاكرة المؤقتة Cache Levels الخاصة بالصورة بتخزين نسخ منها منخفضة في درجة وضوحها للإسراع بالعمل على الشاشة . لذا يفضل ضبط قيمة هذا الخيار على (١) عند التعامل مع كارت شاشة ضعيف، وتتفاوت القيمة هكذا مع قوة كارت الشاشة.
- خيار Enable OpenGL Drawing يتم تنشيطه إذا كان كارت الشاشة يدعم تقنية Open GL

## خیار اس المؤشر است Cursors

تتيح لك هذه الاختيارات التحكم في طريقة ظهور مؤشر الفأرة مع أدوات الرسم والأدوات الأخرى. (شكل ٥-٥).



شكل ٥–٥ المربع الحواري Preferences يحتوي على الاختيار Cursors .

يتضمن مربع الحوار هذا منطقتان الأولى خاصة بمؤشرات الرسم Painting Cursors والثانية مؤشرات أخرى Other Cursors. وفيما يلى نتناول بالشرح كل منطقة:

#### مؤشرات الرسم Painting Cursors


- قم بتنشيط خانة Standard إذا أردت أن يكون شكل المؤشر هو نفس شكل أداة الرسم المستخدمة، شكل أداة الرسم هو الموجود في رمز الأداة من مربع الأدوات Toolbox، فإذا كنت تستخدم القلم الرصاص سوف يتحول المؤشر إلي شكل القلم الرصاص، وإذا كنت تستخدم الفرشاة Paint Brush سيتحول المؤشر إلي شكل الفرشاة.
- نشط خانة الاختيار Precise ليكون شكل المؤشر على شكل Crosshair أو
   دائرة صغيرة وحولها خطان متعامدان.
- نشط خانة الاختيار Normal Brush Tip ليكون المؤشر على شكل دائرة صغير.
- نشط الخيار Fall Size Brush Tip ليكون المؤشر بنفس حجم الفرشاة المختارة.
- نشط الخيار Show Crosshair in Brush Tip لإظهار شكل الفأرة كصليبة متعامدة عند التعامل مع أداة الفرشاة.
- منطقة Other Cursor : تحتوي على خيارين إما Standard وهو الخيار

الافتراضي الذي يجعل شكل المؤشر يأخذ نفس شكل الأداة المحددة أو الخيار Precise الذي يجعل المؤشر يأخذ شكل شعرتي التعامد Crosshair أثناء اختيار أي أداة.

# الشغافية ونطاق الألوان Transparency & Gamut

تستخدم إعدادات الشفافية Transparency لتحديد طريقة عرض الطبقات الشفافة Layer Transparency وتستخدم لاختيار الألوان الخارجة عن النطاق المحدم عندما يقوم PhotoShop باستخدام الاختيار Cmyk لمساعدة المستخدم في تحديد الألوان الخارجة عن النطاق المحدد في نظام الألوان CMyk.

من مربع حوار Preferences اختر Transparency&Gamut، يظهر المربع الحوارى Preferences كما في شكل ٥-٦. يحتوي هذا التبويب علي الأقسام والاختيارات الآتية:



شكل ٥-٦ المربع الحواري Preferences يحتوي على الاختيار Transparency & Gamut شكل ٥-١ المربع الحواري

تحتل تلك الإعدادات النصف العلوي من المربع الحوارى Preferences وهي كالتالى:

• من مربع السرد Grid Size اختر حجم الإطار Grid الذي يتم العمل فيه. ثم اختر لون الإطار أو اللوحة Grid Color من مربع السرد Grid Color.

إذا لم تجد اللون المطلوب في القائمة المنسدلة يمكنك استخدام اللوحتين الموجودتين المسفل القائمة المنسدلة في النقر على أيهما ليظهر المربع الحوارى Color Picker حيث تجد فرصة أوسع لاختيار اللون. يمكنك اختيار None من مربع السرد Size لتظهر الخلفية باللون الأبيض وفي هذه الحالة سوف تستخدم لوحة الشفافية الموجودة

### نطاق الألوان Gamut Warning

هذا التحذير يطلقه PhotoShop إذا تعذر عليه تحويل صور RGB, LAB, HSB من الله والله الألوان CMYK للطباعة. عندما تقوم بتنشيط الاختيار CMYK ملك فالمد فالطباعة عندما تقوم بتنشيط الاختيار View قائمة View فسوف يظهر قناع ألوان فوق الأماكن أو المواضع في الصورة التي يتعذر على PhotoShop تحويلها .

- انقر فوق مربع الألوان Color لإظهار المربع الحوارى Color Picker ومنه تستطيع تحديد اللون الذي سيقوم PhotoShop باستخدامه في قناع التحذير ... Gamut Mask
- قم بتحديد تركيز الألوان Opacity بنسبة حوالي ٦ % لكي تستطيع مشاهدة الصورة تحت القناع.

### إعدادات الوحدات والمساطر Units & Rulers

تتمثل إعدادات المسطرة في وحدات القياس Units وحجم الخانات في المسطرة. ولأن الطريقة التقليدية للرسم هي أن يكون لديك ورقة وتقوم بتقسيمها إلي مربعات، فإنك تحتاج إلي مسطرة ويمكنك أن تستخدم جهة السنتيمترات أو جهة البوصة، وتختار الخانات التي ستستخدمها في المربعات. فقد يكون الخط الرأسي على مسافة 1/2 سم بينه وبين الخط التالي له وهكذا، كما يمكنك استخدام الخطوط الأفقية أو الصفوف في تحديد قياس الخطوط أو الصفوف.

يمكن تحديد وحدة القياس Units بالسنتيمتر أو البوصة ويمكن زيادة هذه الوحدات بإضافة النقاط Points و أيضا Picas وهي تشير إلي المسطرة المستخدمة للقياس بينما الخانات يشار إليها Column وبالتالي فان الورقة التي تسمى في PhotoShop مساحة العمل أو البرواز Canvas هي التي يتم رسم الصورة عليها وتعتبر المسطرة الأفقية والرأسية مؤشر هام لكي تتحكم في الصورة أثناء المعالجة.

لكي تقوم بتغيير إعدادات المسطرة، من مربع حوار Preferences اختر & Rulers، تتغير محتويات المربع الحوارى Preferences حيث يمكنك تغيير وحدة المسطرة وإعداداتها المختلفة (شكل ٥-٧).



شكل ٥-٧ الخيارات الخاصة بالمسطرة V-٥ الخيارات

## المربعات الإرشاحية Guides, Grids & Slices


عندما تقوم بتنشيط المربعات الإرشادية، يتم تقسيم مساحة الصورة إلي مربعات صغيرة وباستخدام المسطرة يمكنك تحديد مربع معين لمعالجته كجزء من الصورة. يمكنك بواسطة التبويب Grids & Slices Preferences المربعات ووحدة قياسها (شكل  $\delta - \delta$ )، يشتمل هذا التبويب على:

المربعات الإرشادية Guides: بدأت هذه المربعات منذ الإصدار الرابع وهي عبارة عن مربعات ظاهرة أمامك ولكنها لا تظهر في الطباعة وتستخدم هذه المربعات لضبط العناصر

التى تحتاج إلي قياسات دقيقة. أو تستخدم لمساعدتك فى ضبط طول وعرض عنصر ما فى الصورة.

الخيار Smart Guides لاختيار لون العلامات الإرشادية المتميز التي تظهر وتختفي تلقائياً عند سحب محتويات الطبقات إلى طبقة أخري.

الشبكة Grid: وهي عبارة أيضاً عن مربعات صغيرة لا تظهر أيضا في الطباعة وتستخدم لضبط العناصر الموجودة في الطبقات. يمكنك تغيير إعدادات هذه المربعات من المربع Grid.



شكل ٥-٨ المربع الحواري Preferences على الاختيار A-٥ المربع الحواري

الشرائح Slices: هي عبارة عن شرائح يتم رسمها عن طريق الأداة Slice ويمكنك عرض/إخفاء أرقام الشرائح عن طريق مربع الاختيار Show Slice Numbers كما يمكنك تغيير لون مؤشر الشريحة عن طريق مربع السرد Color وننصح باستخدام اللون البرتقالي لأنه يلاءم جميع الصور.

# البرامج المساعدة

قد تسمى البرامج المساعدة أو البرامج الإضافية أو الخصائص المضافة Plug-ins، على كل الأحوال هي عبارة عن برامج جاهزة صغيرة تؤدي غرض محدد وتأتي مع PhotoShop كجزء من البرنامج، وقد تأتي بمفردها بعد أن تقوم بتثبيت البرنامج، يمكنك على الدوام إضافة المزيد من هذه البرامج كلما أتيحت لك من التبويب Plug-ins.

وعادة يقوم PhotoShop بتحديد المجلد أثناء تثبيت البرنامج، يمكنك تغيير هذا المجلد باستخدام زر Choose. انظر شكل (9-9)



شكل ٥-٩ المربع الحواري Preferences يحتوي على الاختيار Plug-ins

## تعيين خيارات الخطوط Type

من المربع الحواري Preference نشط التبويب Type يظهر التبويب من المربع الحوار وتوجد به بعض الخيارات المرتبطة بالكتابة كإظهار الخطوط الاسيوية، وإظهار أسماء الخطوط باللغة الانجليزية، وعرض حجم الخط بأحد الخيارات الموجودة داخل مربع السرد والوضع الافتراضي Medium. انظر الشكل ١٠-٥



شكل ٥-٠ خيارات التبويب Type داخل المربع الحواري Preferences







الطباعة تعني بالدرجة الأولى الحصول على النتائج على ورق. في فبعد عدة معالجات للصور وضبط ألوائها، تريد أن يراها الآخرون في شكل من الأشكال أبسطها الورق. يمكنك أيضا عرض الصور من خلال الإنترنت أو من خلال تعدد الوسائط على قرص من الأقراص المضغوطة CDs ولكننا هنا سنتحدث عن الطباعة على ورق ، أي أننا سنرسل الصورة إلى طابعة ملونة Laser Printer.

- في هذا الفصل ستتعرف على :
- ♦ خيارات الطباعة في برنامج Photoshop.
  - ♦ ضبط الإعدادات المختلفة للطباعة.
    - إعدادات ألوان الخلفية والحدود
      - ♦ طباعة الصورة.

## خيارات الطباعة في برنامع PhotoShop

يساند برنامج PhotoShop جميع الطابعات المتصلة بجهاز الكمبيوتر، كل ما عليك مراعاته هو إعداد الصفحة والطابعة وحجم وكثافة الصورة لتتلاءم مع الطابعة من خلال عدد من مربعات الحوار كما سنعرف لاحقاً.

ودعنا نتعرف فى البداية على كيفية تغيير درجة النقاء Resolution إذا تطلب الأمر. ولكن تذكر أنه كلما قلت أبعاد الصورة كلما زادت درجة النقاء Resolution. وربحا تضيع العديد والعديد من الأوراق لطباعة الصورة بعد تقسيمها فى صفحات وكل ذلك بسبب عدم ضبط إعدادات الصفحة كما ينبغى.

لضبط إعدادات الصفحة، تابع الخطوات الآتية:

افتح الصورة Pyramids من مجلد التمارين الموجود على القرص المدمج المرفق
 بالكتاب، تظهر الصورة في البداية كما في شكل ٦-١.




شكل ٦-١ الصورة المطلوب طباعتها

على الرغم من أن الصورة بالكامل تظهر أمامى. إلا أننى لو حاولت طباعة هذه الصورة باختيار أمر Print من قائمة File ستظهر رسالة تحذيرية كما فى شكل ٢-٦ تخبريني بان الصورة أكبر من حدود الصفحة.



شكل ٦-٦ الرسالة التحذيرية التي تظهر عندما يكون حجم الصورة أكبر من حجم الورق

- ٢. انقر زر Cancel حتى نستطيع ضبط هوامش الصفحة وإعادة طباعتها مرة أخرى. وعلى الرغم من أن PhotoShop قادر على تحجيم الصفحة إلا أن هذا يعنى فى المقام الأول تغيير عدد النقاط (بكسل) مما قد يتسبب فى تغيير ملامح الصورة.
- ويعتبر الحل المثالى فى هذه الحالة وللخروج من هذا المأزق هو تغيير درجة نقاء الصورة Resolution وتذكر أننا قلنا سابقاً أنه كلما زادت درجة النقاء Resolution كلما قل حجم الصورة.
- ٣. افتح قائمة Image أثم اختر Image Size. ومن القائمة المنسدلة، يظهــر المربــع
   الحوارى Image Size (كما في شكل ٣-٣).



شكل ٣-٦ المربع الحواري ٣-٦

- 2. قم بإزالة تنشيط الخيار Resample Image حتى نستطيع تعيين حجم الصورة بأنفسنا عن طريق Resolution
- من خانة Resolution قم بزياد هذه القيمة ولاحظ أنك كلما قمت بزيادتها، كلما
   قل حجم الصورة في خانة Width و Height الخاصة بـ Document Size
- ج. قم بزيادة Resolution حتى تحصل على حجم الصورة المطلوب والمناسب
   للطباعة.

## خبط الإعدادات المختلفة للطباعة

لاستكمال عملية ضبط إعدادات الطباعة، افتح قائمة File ثم اختر Print مــن القائمة المنسدلة. يظهر المربع الحوارى Print (انظر شكل ٦-٤).




شكل ٦-٤ المربع الحواري Print

#### إعدادات الصفحة

تتركز إعدادات الصفحة في اتجاه الطباعة وحجم الورق، ونوع وخصائص الطابعة، وغير ذلك. لضبط إعدادات الصفحة، تابع الخطوات التالية:

١. من المربع الحوارى Print انقر زر Page Setup ، يظهر المربع الحوارى ١




## Setup کما فی شکل ۲-ه.

شكل ٦-٥ المربع الحواري إعدادات الصفحة Page Setup

- ٢. حدد اتجاه الورق سواءً كان رأسياً أم أفقياً ثم حدد حجمه
- ۳. بعد الانتهاء من وضع الخيارات الخاصة بإعدادات الصفحة، انقر زر Ok لتطبيق
   إعداداتك والعودة إلى المربع الحوارى Print.

#### إعدادات طباعة البوستر أو Postscript

تحدثنا من قبل عن Halftone Screens وهي نوعية أو كثافة تحتسب بالخطوط داخل البوصة وهي ملائمة لطباعة البوستر أو Postscript. ولكي تقوم بضبط هذه الإعدادات افتح المربع الحواري السابق Print ومن القائمة المنسدلة الموجودة علي اليمين تأكد من اختيار Output ليظهر المربع كما في الشكل السابق ثم انقر علي زر Screen، يظهر المربع الحوارى Halftone Screens (انظر في شكل ٦-٦).



شكل ٦-٦ ضبط إعدادات الحبر ودرجات الطباعة

ولكى تقوم بهذه الإعدادات، اتبع الخطوات التالية:


- 1. إذا كنت تستخدم طابعة من نوع PostScript Level 1، قــم بتحديــد خانــة الاختيار الخاصة بتحديد الطابعة الافتراضية Use Printer's Default Screen
- إذا كنت تستخدم طابعة من نوع PostScript Level 2 قــم بتحديــد خانــة
   الاختيار Use Accurate Screens .
- ۳. انقر زر Auto Screens لعرض المربع الحوارى Auto Screens وجودة الطباعة بطريقة تلقائية (انظر شكل V-V).



شكل ٦-٧ المربع الحواري Auto Screens

#### معاينة الطابعة

انقر زر Transfer من المربع الحوارى Print مع التأكد من اختيار Output كما أشرنا سابقاً. يظهر المربع الحوارى Transfer Functions (شكل $\Gamma$ – $\Lambda$ ) حيث يمكنك معايرة الطابعة والطباعة، وفي العادة تأتي معظم الطابعات ومعها برامج للمعايرة، على أي حال يجب استخدام القطر الموجود في المربع الحوارى وتحريكه عدة مرات ثم طباعة صفحات اختبار عدة مرات قبل أن تقوم بوضع قيم في المربع الحوارى، أو معايرة الطابعة



بالبرامج التي تأتي معها ومن ثم تغذية المربع الحوارى بالقيم المحددة من قبل الطابعة .

شكل ٦-٨ المربع الحواري Transfer Functions

# إعدادات ألوان الظغية والمدود

من المربع الحوارى Print انقر الزر Background، يظهر المربع الحوارى المربع الحوارى عكنك من خلاله ضبط ألوان الخلفية. فعندما Select Backgrounds Color والذى يمكنك من خلاله ضبط ألوان الخلفية. فعندما تختار لونا للخلفية، يتم تلوين الأجزاء الخارجية للصورة بهذا اللون خاصة إذا كنت تقوم بطباعة شرائح لعرضها باستخدام آلة عرض خاصة حيث يمكنك أن تجعل لون الخلفية أسود أو أبيض أو غير ذلك مما يناسب شرائح العرض Slides.

أيضا إذا رأيت من المناسب أن يكون للصورة إطاراً أسوداً، انقر زر Border من المربع الحوارى Print، يظهر المربع الحواري الذي يتم فيه تحديد سمك الحدود أو الإطار سواءً بالمليمتر أو البوصة أو النقطة Points.

وبعد ضبط هذه الإعدادات، انقر زر Done لتطبيق خيارتك .

# طباعة الصورة

قبل أن ترسل الصورة للطباعة، تأكد من أبعاد الصورة والعلامات المختلفة التي ستتم طباعتها مقارنةً بالورقة أو الفيلم الذي ستتم الطباعة عليه. لأداء ذلك، تابع معنا الخطوات التالية:

PhotoShop في شريط المعلومات الموجود أسفل نافذة Doc في القر على كلمة Doc في الجهة اليسرى (انظر شكل -9)، وتأكد من أن الصورة ستكون في حدود حجم

الورقة التي ستتم الطباعة عليها.

Width: 620 pixels (21.87 cm) Height: 413 pixels (14.57 cm) Channels: 3 (RGB Color, 8bpc) Resolution: 72 pixels/inch

شكل ٩-٦ انقر Doc من شريط المعلومات لكي ترى وضع الصورة على الورقة

1. تأكد أن المربع الحواري Print مازال مفتوحاً ، انقر زر Print الموجود اسفل المربع الحواري الخاص بالطابعة المتصلة بجهازك وقد يختلف هذا المربع من جهاز لآخر تبعاً لنوع الطابعة المتصلة بالجهاز ومن هذا المربع الحوارى يمكنك التحكم في أسلوب الطباعة، وعدد النسخ والصفحة التي تريد طباعتها (شكل ٢-١٠).



شكل ٦٠-٦ المربع الحواري Print الخاص بالطابعة المتصلة بجهازك

يختلف شكل هذا المربع الحوارى أيضا باختلاف البيئة المستخدمة سواءً كانت ماكنتوش أو ويندوز.





تعتبر الطبقات وكأنما مجموعة من الأوراق الشفافة ويتم وضعها فوق بعضها البعض لكى نرى الصورة فى شكلها النهائى وسنقوم فى هذا الفصل بشرح أساسيات التعامل مع هذه الطبقات.

بالانتهاء من هذا الفصل ستتعرف على:


- ♦ لوحة الطبقات.
- ♦ تحديد الطبقات وحذف أجزاء منها.
  - ♦ إعادة ترتيب الطبقات.
  - ♦ ضبط تركيز الألوان في الصورة.
    - ♦ ربط الطبقات.
    - ♦ انشاء طبقة نصية.
    - ♦ إضافة مؤثرات خاصة للطبقة.
- تجميع الصورة وحفظها Flattening and Saving Files.

#### لوحة الطبهات Layers Palette

لكي تحقق الاستفادة المثلى من برنامج PhotoShop، يجب أن تكون على دراية كافية باستخدام الطبقات كما لو كانت أوراق شديدة الشفافية مرسوم على كل ورقة جزء من رسم، وعندما تضع تلك الأوراق فوق بعضها البعض تكتمل الصورة، لذا يقوم بعض مصممي الأزياء باستخدام الطبقات وذلك بأن يكون لديهم صورة موديل مرسومة على طبقة والزي المطلوب مرسوم على ورقة أو طبقة أخرى وبعد وضع الورقتين فوق بعضهما تكتمل الصورة، وغير ذلك مثل مصممي الديكورات وغيرهم.

وباستخدام الطبقات يمكننا تعديل كل طبقة بمعزل عن الأخرى ونستطيع معاينة الشكل في التو دون دمج لتلك الطبقات من خلال برنامج PhotoShop طبعا.

والشكل ٧- التالي عبارة عن لوحة الطبقات Layers Palette كما تبدو من خلال برنامج PhotoShop:



شكل ٧-١ لوحة الطبقات Layers Palette

ونلاحظ في لوحة الطبقات ما يلي :

انقر رأس السهم الصغير في أعلى الركن الأيمن العلوى من اللوحة، تحصل على قائمة
 خيارات لوحة الطبقات.

- رمز العين الله على يسار كل طبقة عبارة عن رمز الإظهار (المعاينة). انقر فوق هذا الرمز، يختفي الرمز وتختفي تلك الطبقة من الصورة وإن كانت مازالت موجودة في اللوحة.
- الرموز الصغيرة في أسفل اللوحة من اليمين لليسار على التوالي تقوم بحذف طبقة أو إنشاء طبقة جديدة أو إنشاء مجموعة جديدة أو إضافة قناع لطبقة أو إضافة نمط جديد للطبقة أو إضافة مناع لطبقة أو إضافة نمط جديد للطبقة أو الطبقات.

# نسخ الطبقات وإعادة تسميتها

نسخ طبقة جديدة وإعادة تسميتها أمر سهل ويسير. للتعرف على طريقة إعادة تسمية الطبقات، تابع الخطوات التالية:

- 1. افتح الملفات Start و Door من القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- ٢. نشط الملف Door وأجعله فى مقدمة الشاشة. لأداء ذلك، انقر شريط عنوان الملف
   أو افتح قائمة Window واختر الملف من أسفل هذه القائمة .
- ٣. نشط لوحة الطبقات Layer Palette ثم انقر الطبقة الأولى Layer 1 نقراً
   مزدوجاً،واكتب Door.
  - ٤. اختر أداة التحريك Move للله من مربع الأدوات.
- اسحب الباب من الملف Door إلى ملف Start، يتغير شكل المؤشر ويتحول إلى
   شكل سهم مصحوباً بعلامة + داخل مربع صغير.
- ٦. قم بتحرير زر الفأرة، يظهر الباب في الصورة الثانية Start (انظر شكل ٧-٢).



إذا أردت توسيط الصورة التي تقوم بنقلها داخل الصورة الثانية، اضغط مفتاح Shift



شكل ٢-٧ الملف Start بعد نقل الملف door إليه

٧. قم بإغلاق الملف Door دون حفظ التغيرات. ولاحظ إضافة طبقة جديدة في لوحة الطبقات Layer Palette باسم Door حيث تأخذ هذه الطبقة نفس اسم الطبقة الأصلية التي تم النسخ منها (انظر شكل ٣-٧).



شكل ٧-٣ لوحة الطبقات وبها الطبقة الجديدة Door



عند سحب طبقة من أحد الملفات إلى ملف آخر، يتم نسخ هذه الطبقة فقط دون النظر إلى بقية الطبقات.

## عرض الطبقات

في الملف Start الموجود أمامنا هناك ثلاث طبقات مختلفة بالإضافة إلى الطبقة الأخيرة التي قمنا بإضافتها في البند السابق. بعض هذه الطبقات مرئى أمامنا والبعض الآخر غير مرئى

حيث تعرف الطبقة المرئية بوجود رمز العين 🗐 على يسار اسم الطبقة ومن ثمّ يمكنك إخفاء أو إظهار هذه الطبقة عن طريق نقر هذا الرمز.


- 1. انقر على رمز العين الموجود أمام الطبقة Door لإخفائه.
  - انقر مرة أخرى لإظهاره.

وفى كل مرة لاحظ ما يحدث للطبقة نفسها. ابق على خيارات الملف كما هى ولا تحاول إظهار باقى الطبقات لاستكمال التمارين التالية

# تحديد الطبقات وحذف أجزاء منما

لاحظ أنه عند نقل صورة الباب من الملف Door إلى الملف start تظهر الصورة بالكامل بما فى ذلك المساحة البيضاء المحيطة بالباب مما يجعل الصورة تبدو غير واقعية لذلك سنحاول فى التمرين التالى مسح المنطقة البيضاء كى يبدو الباب وكأنه فى الحديقة بالفعل. لأداء ذلك، تابع معنا الخطوات التالية:

أكد من تنشيط الطبقة Door وإلا انقر أسمها من لوحة الطبقات (انظر شكل ٧-٤).



شكل ٧-٤ تنشيط طبقة Door

- تظهر الطبقة Door نشطة داخل لوحة الطبقات.
- إذا كانت الحديقة تؤرقك وتجعلك غير متمكن من تعديل شكل الباب، يمكنك إخفاء
   هذه الطبقة مؤقتاً بنقر رمز العين المجاور الاسم الطبقة مؤقتاً بنقر رمز العين الطبقة النشطة والمرئية في نفس الوقت.

- Magic Eraser الأداة الخبر الأداة الموجودة ضمن مجموعة أدوات الموجودة ضمن مجموعة أدوات وذلك بنقر المجموعة بزر الفأرة الأيمن ثم اختيار Eraser Tool من القائمة الناتجة. يظهر شريط الخيارات الخاص بهذه الأداة أعلى نافذة Photoshop وأسفل شريط القوائم مباشرة، اترك القيمة الافتراضية Tolerance كما هي ٣٢ ولا تحاول تغير هذه القيمة لأن تكبيرها يجعل الممحاة تقوم بمسح أجزاء من الباب بينما تصغيرها يترك مساحة بيضاء حوله.
- انقر المنطقة البيضاء حول الباب، تختفى هذه المنطقة ويظهر الباب بمفرده انظر شكل
   ٧-٥



شكل ٧-٥ استخدام الأداة Magic Eraser Tool.

٦. قم بإظهار الطبقة background مرةً أخرى، وتظهر الطبقة ويبدو الباب فى
 ١-لحديقة بدون المساحة البيضاء التي كانت حوله (انظر بشكل ٧-٦).



شكل ٧-٦ الشكل النهائي بعد وضع الباب وإزالة المنطقة البيضاء من حوله.

#### إعادة ترتيب الطبقات

تتكون الصور في برنامج Photoshop كما ذكرنا غالباً من عدة طبقات ويسمى ترتيب الطبقات في الصورة Stacking Order. وهذا الترتيب مفيد لرؤية الصورة واضحة أمامك على الشاشة. ونلجأ في كثير من الأحيان إلى ترتيب الطبقات حتى تبدو أجزاء في المقدمة وأجزاء أخرى في الخلفية لتظهر الصورة كما يروق لك.

سنقوم الآن بإعادة ترتيب الطبقات الموجودة في الصورة التي أمامك، تابع معنا الخطوات الآتية:

- قم بعرض جميع الطبقات الموجودة فى الصورة التى أمامك عن طريق إظهار رمز العين المصاحب لكل طبقة من الطبقات. لاحظ اختفاء الباب الموجود فى طبقة Doorway.
- Y. من لوحة الطبقات اسحب الطبقة Door أعلى طبقة Doorway حتى تظهر هذه الطبقة في المقدمة. ثم قم بتحرير زر الفأرة (انظر شكل V-V).



شكل ٧-٧ سحب الطبقة Door أعلى الطبقة Doorway

وكما يبدو من الشكل، أصبح الباب موجوداً فوق الإطار دلالة على وجود طبقة Doorway.

# خبط تركيز الألوان في الصورة

أصبح الباب الآن في المقدمة وفوق جميع الطبقات. سنقوم الآن بتغير درجة تركيز الألوان في الطبقة Door وذلك لرؤية باقى الأجزاء المختفية وراء هذا الباب. كما يمكننا أيضاً مزج الألوان في الطبقة بحيث تؤثر بشكل فعال في شكل الباب وظهوره. تابع الخطوات الآتية:


١٠. تأكد من تنشيط الطبقة Door ثم انقر على السهم الموجود أمام خانة Door
 ١٠. وحوك مؤشر الزالق حتى يصل إلى القيمة ٥٠ %.

يبدو الباب الآن وكأنه شفاف وتستطيع رؤية الأجزاء المختفية وراءه. لاحظ أن التغيير الذى أجريته يؤثر فقط على الطبقة النشطة وهي طبقة Door ولا يؤثر بحال من الأحوال على باقى الطبقات أو درجة تركيز الألوان فيها (انظر شكل ٧-٨).



شكل V-V تغيير قيمة Opacity وتأثيرها على الشاشة

- ٢. بجانب خانة Opacity هناك مربع السرد Normal أو طريقة مزج الألوان، اختر
   منها Luminosity.
- ٣. غير درجة تركيز اللون Opacity إلى ٩٠ % ثم احفظ الملف ودعه مفتوحاً
   لاستكمال باقى التمارين (انظر شكل ٧-٩).



شكل ٧-٩ الشكل النهائي للصورة

## ربط الطبقات

من الأمور السهلة في برنامج PhotoShop أن تقوم بإنشاء ارتباط بين طبقتين أو أكثر، وعادة يتم إنشاء الارتباط لتكوين مجموعة مرتبطة من الطبقات لتنفيذ الأوامر عليها مجتمعة، فعند معالجة أي طبقة مرتبطة بطبقة أخرى، يتم تنفيذ الأوامر عليهما مجتمعين كمجموعة واحدة. لكي تقوم بإنشاء ارتباط بين طبقتين أو أكثر، تابع التمرين التالى:

نشط الأداة Move من مربع الأدوات ثم اسحب الباب من مكانه واضبط حافته اليسرى مع الحافة اليمنى للمدخل (انظر شكل ٧-١٠).



م شكل ٧-١٠ تحريك الباب وضبطه.

- حدد الطبقة Door من لوحة الطبقات ثم اضغط علي مفتاح Shift وحدد الطبقة
   Link Layers ثم انقر زر Doorway
- ٣. يظهر رمز الارتباط على على على اسم الطبقتين ليدل على ارتباط الطبقة
   Doorway مع الطبقة النشطة Door (انظر شكل ١١-٧).




شكل ٧-١١ لوحة الطبقات ويظهر بها الطبقة Doorway مرتبطة مع الطبقة عمر الصورة ك. استخدم أداة التحريك Move لسحب حافة الباب إلى الركن الأيمن من الصورة وضبطه مع حافة الصورة، حيث يتم تحريك مدخل الباب والباب معاً كوحدة واحدة ثم حدد طبقة Flower واسحب الوردة إلى يسار الصورة (انظر شكل ٧-٢).



شكل ٧-٧ تحريك مدخل الباب والباب معاً كجسم واحد

- نشط الطبقة Flower من لوحة الطبقات ثم افتح قائمة Edit واختر أمر Free من القائمة المنسدلة أو اضغط علي مفتاحي Ctrl+T، يظهر مربعات التحجيم حول الصور المرتبطة.
- ٦. اضغط مفتاح Shift ثم اسحب أى مربع من مربعات التحجيم الموجودة حول الأركان لتصغير حجم الصورة لتتلاءم مع باقى العناصر الموجودة فيها (كما فى شكل ٧-٣٠).



شكل ٧-١٣ تصغير حجم الصورة


٧. بعد الانتهاء من ضبط حجم الشكل، اضغط مفتاح Enter لتطبيق الحجم الجديد
 للصورة ثم احفظ الملف.

#### إضافة الألوان إلى الطبقة

سنقوم الآن بإضافة طبقة جديدة ولكنها فارغة وليس بها أى صور أو كائنات رسومية وسنضيف على هذه الطبقة تدريج لوني محدد والذى سيؤثر بدوره على باقى الطبقات. لإضافة تدريج لوني إلى الطبقة، تابع الخطوات الآتية:

- 1. من لوحة الطبقات نشط الطبقة Background.
- Create a New Layer الموجود أسفل لوحة الطبقات .٢ انقر زر Palette و Packground و Palette و تأخذ . Layer اسم 1 Layer .
  - ٣. انقر الطبقة layer1 نقراً مزدوجاً ثم قم بإعادة تسمية الطبقة إلى Gradient.
    - من مربع الأدوات اختر الأداة Gradient ...

من شريط أدوات "الخيارات" الخاص بالأداة Gradient تأكد من تنشيط نوع التدرج linear Gradient. انقر زر الانسدال المجاور لفتح لوحة ألوان التدريجات ثم اختر رمز Foreground to Transparent وانقر أى مكان لإغلاق هذه اللوحة. (انظر شكل ٧ – ١٤).







يمكنك معرفة اسم التدريج وذلك عن طريق الوقوف بمؤشر الفأرة لبضع ثوانى على التدريج المختار، حيث يظهر اسم التدريج في مربع صغير عند مؤشر الفأرة يسمى تلميح ToolTip.

- نشط اللوحة swatche ثم اختر اللون الذي يروق لك.
- ٧. تأكد من تنشيط الطبقة Gradient واسحب مؤشر الفأرة للأداة Gradient من الناحية اليمنى إلى الناحية اليسرى. (يمكنك ضغط مفتاح Shift وذلك للحصول على تدريج أفقى مضبوط).
- ٨. يظهر التدريج المختار بعرض الطبقة ويؤثر على الصورة الموجودة بالكامل. من الممكن أن يتسبب التدريج الذى قمت به فى حجب الصورة، لذا سنحاول تغيير درجة شفافية الصورة.
- ٩. من لوحة الطبقات، غير درجة تركيز الألوان Opacity إلى ٦٠% حتى ترى الصورة كاملة (انظر شكل ٧-١٥).





شكل ٧-٥١ الصورة قبل وبعد تغيير درجة تركيز الألوان

#### إنشاء طبقة نصية Type (Text) Layer

عندما تقوم بكتابة نص فوق الصورة، يقوم PhotoShop بإنشاء طبقة نصية فوق الطبقة النشطة Active Layer لتتمكن من اختيار وتنسيق الكتابة بها، وستظل هذه الطبقة منفصلة كغيرها من الطبقات حتى تقوم بدمجها أو تطبيق كل الطبقات في هيئة صورة واحدة يتم حفظها في ملف واحد.

ولكي تقوم بكتابة نص فوق الصورة، انقر الأداة Type من مربع الأدوات ، Toolbox، ثم انقر بزر الفأرة في موضع الصورة الذي ترغب في كتابة النص فوقه، يظهر مربع نص معداً للكتابة بداخله. لإضافة نص إلى الصورة. تابع الخطوات الآتية:

- 1. انقر الطبقة flower من لوحة الطبقات لتنشيطها.
- ت. من مربع الأدوات حدد الخيار الافتراضي لألوان المقدمة والخلفية بنقر زر Default من مربع الأدوات
   Foreground and Background Color وذلك لاختيار اللون الأسود للمقدمة واللون الأبيض للخلفية.



يمكنك تغيير لون خط الكتابة فيما بعد بتنشيط طبقة الكتابة واختيار النص باستخدام الأداة Type ثم استخدام شريط أدوات الخيارات الخاص بهذه الأداة لاختيار لون النص المناسب.

- ۳. انقر الأداة Type من مربع الأدوات، يظهر شريط أدوات الخيارات الخاص
   ۱۹. حدد خيارات النص المستخدم كما يلى (انظر شكل ۲-۱۹):
  - اختر نوع الكتابة من القائمة المنسدلة Font (وليكن Arial).
    - حدد نمط الخط وليكن regular.
    - اختر حجم الخط (في هذا المثال اخترنا ١٠ نقطة).
    - من خانة تأثير الكتابة Anti-aliasing اختر التأثير Crisp.
      - قم بضبط الكتابة في المنتصف.



انقر فى أعلى الصورة للكتابة فى هذه المنطقة، يظهر مربع يسمح نافذة تسمح لك بالكتابة بداخله.

لاحظ لوحة الطبقات والتي ظهر بها طبقة جديدة للكتابة تسمى Layer 1 ويظهر الرمز T داخل نموذج معاينة هذه الطبقة.


- ٤. اكتب GARDEN ثم اضغط زر Enter، واكتب 2009. ربما تبدو الكتابة غير مرئية، لذلك يمكنك تغيير لون الكتابة عن طريق لوحة Swatchs حتى تظهر الكتابة بشكل جيد.
- نشط أداة التحريك بين شم السحب الجملة GARDEN 2009 إلى أسفل فى منتصف الباب تقريباً، يتم تغيير اسم طبقة الكتابة وتأخذ الاسم الجديد GARDEN . (انظر شكل ٧-٧١).



شكل ٧-٧ تحريك الكتابة وظهور اسم الطبقة الجديد في لوحة الطبقات

## استخداء العناصر المميزة Smart Objects


ابتدأ من Photoshop CS3 ظهرت سمة رائعة وهي الفلاتر القابلة للتحرير، حيث يمكنك تطبيق فلتر علي تحديد موجود في الصورة ثم نقوم بعد ذلك بتغيير إعدادات هذا الفلتر أو حذفه. لكن لايسمح بعمل ذلك إلا بعد تحويل الطبقة إلى عنصر متميز.



شكل ٧ – ١٨ تحويل طبقة إلى عنصر متميز

## إخافة مؤثرات خاصة للطبقة


من خلال PhotoShop يمكنك إضافة مؤثرات مختلفة إلى الطبقات، مثل إضافة الظلال الساقطة والتوهج والميل وغيرها، وذلك من خلال عدة أنماط Styles يتيحها لك برنامج Photoshop، ويمكن إضافتها إلى الطبقة النشطة Photoshop مهما كان نوع هذه الطبقة، إذ أنه بالإمكان إضافة هذه المؤثرات حتى للطبقة النصية Text Layer. والتأثير الذي تقوم بإضافته شأنه شأن أي كائن رسومي موجود في الصورة، يمكنك إخفاؤه عن طريق نقر رمز العين الله الموجود أمام اسم الطبقة الخاص به وإظهاره بنفس الطريقة سنحاول الآن إضافة وهج أصفر للنص الموجود. ولأداء ذلك، تابع معنا الخطوات الآتية:



شکل ۱۹-۷ اختیار Outer Glow

1. يظهر المربع الحوارى Layer Style تأكد من تنشيط الخيار Preview كي تتمكن

- من معاينة الشاشة ورؤية أى تأثير يجد عليها.
- من الجزء Elements وأمام الخيار Spread حرك مؤشر الزالق حتى يصل للقيمة
   التي تعجبك ولتكن ٥ على سبيل المثال ثم قم بتعيين نفس القيمة داخل الخانة Size.
- في المنطقة اليسرى من المربع الحوارى Layer Style، نشط مربع الاختيار
   كالإضافة برواز للطبقة ولاحظ أن المنطقة اليمنى مازالت تعرض الخيارات
   الخاصة بالتأثير Outer Glow (انظر شكل ٧-٧). انقر الاسم Stroke لعرض
   الخيارات الخاصة بهذا التأثير في المنطقة اليمنى ثم حدد الخيارات الآتية:




شكل ۲۰-۷ المربع Layer Style

- انقر على عينة الألوان الموجودة أمام خانة Color لفتح المربع الحوارى Color انقر على عينة الألوان الموجودة أمام خانة Color القيم Picker ومنه اختر اللون الأصفر (يأخذ القيم Color Picker). انقر زر Ok لإغلاق المربع الحوارى Color Picker والعودة إلى مربع Style.
- من المنطقة اليسرى الموجودة فى المربع الحوارى Layer Style، نشط مربع الاختيار
   عنم إظهار الخيارات الخاصة بهذا التأثير تلقائياً فى المنطقة


اليمني من المربع الحوارى. حدد الخيارات التالية:

- انقر السهم الموجود أمام خانة pattern لفتح لوحة بالعينات المتاحة في البرنامج.
   اختر الرمز Bubbles من هذه العينات ثم انقر في أى مكان خارج اللوحة لإغلاقها.
  - أمام خانة scale ادخل القيمة 200 (انظر شكل ٢١-٧).



م. انقر زر Ok لتطبيق الخيارات التي قمنا بما وإغلاق المربع الحوارى Ok القر زر Ok لتطبيق الخيارات التي قمنا بما وإغلاق المربع الحوارى GARDEN 2009 تظهر أربعة صفوف أسفل الطبقة ويظهر بالاسم Effects وتظهر الصفوف الصفوف الصفوف الشهد الأول وكأنه تعريف لهذه الصفوف ويظهر بالاسم ويظهر الرمز أمام اسم الثلاثة الأخرى بأسماء التأثيرات التي قمنا بإضافتها. ويظهر الرمز أمام اسم الطبقة فقط بالإضافة إلى رمز آخر وبجواره سهم صغير رأسه لأعلي موجود على يمين الطبقة فقط بالإضافة إلى رمز آخر وبجواره سهم عنير رأسه لأعلى موجود على يمين الطبقة ويتحول

رأس السهم إلى أسفل (انظر شكل ٧-٢٢).






شكل ٧-٧ نقر السهم يخفى الصفوف ونقره مرة أخرى يقوم بإظهارها

# تجميع الصورة وحفظها Flattening and Saving Files

بعد أن تنتهي من معالجة الصورة وقبل أن تقوم بحفظها، من الأفضل تجميع كل الطبقات في طبقة واحدة، وعادةً تكون هذه الطبقة هي طبقة الخلفية Background بحيث يمكن فتح هذه الصورة من خلال التطبيقات المختلفة خاصةً تلك التي لا تساند تقنية الطبقات، تسمى هذه العملية Flatten Image، ولكي تفعل ذلك، اختر Flatten أو انقر السهم الموجود أعلى لوحة الطبقات. ثم اختر Layer من قائمة المختلفة المنسدلة) ستجد كافة الطبقات قد اختفت وتجمعت في طبقة الخلفية. (انظر شكل ٧-٢٣).



شكل ٢٣-٧ عند اختيار أمر Flatten Image، تظهر الصورة وبما طبقة واحدة وهي طبقة Background

إذا أردت الاحتفاظ بالصورة أو نسخة منها مع إبقاء الطبقات كما هي لكي تتعامل معها مستقبلا، قم بحفظ الصورة بتنسيق PhotoShop حسب أنواعه المختلفة قبل تنفيذ هذا الأمر.





# الباب الثاني استخدام أحوات Photoshop

- ٨. ادوات التحديد
- ٩. تدرج الالوان ومعالجة الصور
  - ١٠. إصلاح عيوب الصور
- 11. انتقاء الألوان وضبط ميل الصور





كثيرة هي الأدوات والخصائص التي يتضمنها برنامج PhotoShop، فمن الممكن أن تستخدم كل هذه الأدوات أثناء معالجة صورة معينة، ولكن هل يتم فعلاً استخدام تلك الأدوات على الصورة بالكامل؟ بالطبع لا. فكثيراً ما تحتاج إلي تحديد جزء معين من الصورة لمعالجته فكيف نستطيع تحديد هذا الجزء؟ هذا ما سنتعرف

بانتهاء هذا الفصل ستتعرف على:

♦ استخدام أدوات التحديد.

عليه من خلال هذا الفصل.

- ♦ أدوات تحديد أخرى.
- ♦ استخدام قائمة Select.

كيف يتحقق لك تنفيذ أوامر PhotoShop على جزء من الصورة ؟.

إذا كان الأمر يتعلق بنص في أحد برامج النصوص، فهو يسير، كل ما عليك عمله هو تحديد النص ضمن المستند ثم إجراء التعديلات عليه مثل تغيير شكل وحجم ونمط الحروف ووضع خط تحتها. وينطبق نفس الكلام على الصورة داخل Photoshop حيث يجب أن تقوم أولاً بتحديد الجزء الذي ترغب في التعامل معه.

يستخدم برنامج PhotoShop أداة تحديد تسمى Marquee Tool تمكنك من تحديد جزء من الصورة، كل ما عليك عمله هو تنشيط أداة التحديد ثم النقر على الموضع الذي تريده في الصورة وتسحب المؤشر حتى يشمل المساحة المطلوب تحديدها ثم تحرر المؤشر وسوف تجد مربع أو مستطيل منقوط ومتحرك دلالة على أن هذا الجزء محدد أو محتار، ومن ثم يمكنك إجراء المعالجة على هذا الجزء.


# استخدام أحوات التحديد

تحديد جزء من صورة يعنى عزل هذا الجزء عن بقية الصورة حتى يمكن القيام بعمل تعديلات على الجزء المحدد بخطوط متقطعة متحركة مع عقارب الساعة.

توجد ثلاث مجموعات رئيسية للتحديد كل مجموعة تتكون من عدة أدوات سنلقى الضوء على أهم هذه الأدوات وأكثرها استخداماً ونبدأ بالأداة Marquee.

# ا. أحاة التحديد Marquee

تشتمل هذه المجموعة على أربع أدوات فرعية كما في شكل ١-٨ وهي:



شكل ١-٨ قائمة أداة التحديد Marquee

#### • أداة التحديد المستطيل Rectangle Marquee Tool

تستخدم لتحديد جزء من صورة في شكل مستطيل أو مربع . يتم اختيار أداة المستطيل بطريقتين:

- النقر على رمز الأداة فى شريط الأدوات بالفأرة [].
- الضغط على مفتاح M (إذا كنت وضعت في خياراتك عدم تنشيط مفتاح Shift
   كما شرحنا سابقا).

لتحديد جزء من صورة تابع الخطوات التالية:


١. انقر الأداة بالفأرة مرة واحدة، ثم حرك المؤشر داخل الصورة، فيظهر المؤشر على شكل علامة (+) صغيرة، والوضع الافتراضي لعمل تحديد أن تسحب بشكل منحرف من الزاوية العليا اليسرى إلي الزاوية السفلى اليمنى ، حتى يتم وضع إطار حول الجزء المطلوب تحديده، بعدها أرفع يدك عن زر الفأرة .

لعمل تحديد في شكل مربع تام اضغط علي مفتاح Shift أثناء عمل التحديد.

٢. يمكنك من خلال الجزء المحدد إجراء العمليات المختلفة عليه باستخدام أدوات الرسم المختلفة كما يمكنك قص هذا الجزء من الشكل . يوضح شكل (N-1) التالى كيف حددنا جزء من الصورة ثم قمنا بقصه ليظهر مكانه بلون الخلفية ( اللون الابيض في هذه الحالة) .



- فى بعض الأحيان قد لا ترغب فى رؤية التحديد مع النقاط المتحركة،
   لإلغاء النقاط المتحركة اضغط على مفتاحى Ctrl +H ولإعادها مرة ثانية أضغط على نفس المفتاحين.
  - لإلغاء التحديد افتح قائمة Select واضغط علي أمر Deselect أو اضغط على مفتاحى Ctrl +D



شكل ٨-٢ تحديد جزء من الصورة وقصها

بعد عمل التحديد يمكنك التحكم في أسلوب عمل أداة التحديد Marquee Tool بضغط مفتاح آخر من لوحة المفاتيح في نفس وقت استخدام الأداة في التحديد. يوضح جدول N-1 نوع المفتاح والنتيجة التي نحصل عليها أثناء استخدام أداة التحديد. بعد رفع الضغط عن زر الفأرة

جدول ٨-١ استخدام المفاتيح مع أداة الاختيار

الاستخدام	المفتاح
تحديد أكثر من منطقة.	Shift+Select
يتم حذف التحديد الجديد من المنطقة المحددة. لذا يستخدم المفتاح	Alt+Select
Alt لإعادة تحديد منطقة موجودة من قبل.	
سحب الصورة بكاملها في أي اتجاه، ويتم حذف الجزء الخارج عن	Ctrl+Select
نطاق الصورة.	

قم بتجربة أداة التحديد مع ضغط أحد المفاتيح الثلاثة المذكورة في الجدول السابق، تحصل على نتائج مهمة مثل إضافة منطقتين أو حذف جزء أو تحريك الصورة وهكذا.

هناك أيضا عدة اختيارات يمكن استخدامها للتحكم في أسلوب عمل أداة التحديد Marquee. افتح قائمة Window وتأكد من تنشيط الخيار Options، حيث يظهر شريط الخيارات في أعلى نافذة Photoshop وهذا الشريط يحتوى على عدة خيارات خاصة بالأداة النشطة في مربع الأدوات. ففي حالة اختيار الأداة Marquee، يظهر شريط الخيارات Marquee Options (انظر شكل M-M).

Feather: Opx Fanti-alias Style: Normal width: # Height: Refine Edge...

Marquee شكل ٣-٨ شريط خيارات الأداة

يوضح جدول ٨-٢ التالي أدوات شريط خيارات الأداة Marquee ووظيفة كلاً منها. جدول ٨-٢ أدوات شريط خيارات الأداة Marquee.

#### الأداة وظيفتها

يستخدم هذا الزر لإنشاء تحديد جديد.

يقوم هذا الزر بإضافة تحديد جديد إلي تحديد موجود من قبل تماماً كما لو كنت تضغط مفتاح Shift أثناء التحديد.

استخدم هذه الأداة إذا كان لديك شكل تريد أن تقتص منه جزء معين، وهي بذلك تتكافأ مع ضغط زر Alt أثناء التحديد (حاول تجربة هذه الأداة بنفسك)

إذا كان لديك تحديداً ما على الصورة واستخدمت هذه الأداة فإن المحصلة ستكون المنطقة الواقعة بين التحديدين (أى تقاطع التحديدين)

تتحكم هذه القيمة في شكل أركان مربع التحديد، كلما كانت قيمة Feather كبيرة كلما كانت الأركان مستديرة الشكل. يسمح هذا الخيار بتنعيم حواف التحديد وذلك عن طريق إنشاء

**New Selection** 

Add To Selection

Subtract From Selection

Intersect with Selection

Feather: 8 px

Style: Fixed Size

#### وظيفتها

الأداة

•

وحدات انتقالية بين الحواف والخلفية.

✓ Anti-aliased

قائمة منسدلة بما ثلاثة اختيارات Normal أي النمط العادي، Fixed Ratio ومعناها نسبة التحديد فإذا كانت قيمة كل من العرض والارتفاع Height Width هي 1، فسوف تكون مقيدا بمربعات، Fixed Size أي حجم ثابت يعتمد على الأرقام الموجودة في كل من العرض والطول.



قبل أن تقوم باستخدام أداة التحديد Marquee Tool، تأكد من تنشيط الطبقة Layer التي تريد معالجة جزء منها.

- أداة التحديد البيضاوي Elliptical Marquee Tool
- تستخدم لتحديد جزء من صورة في شكل بيضاوي أو دائرة تامة.
  - لاختيار أداة التحديد البيضاوى استخدام إحدي الطرق التالية:
- اضغط على أداة التحديد [ من شريط الأدوات باستمرار فتظهر قائمة فرعية، اضغط بالفأرة على زر الأداة البيضاوية Elliptical Marquee Tool.
- اضغط باستمرار على مفتاح Alt ثم اضغط بالفارة على أداة المستطيل حتى تظهر
   أداة التحديد البيضاوي.

لعمل تحديد بالأداة قم بالنقر على الأداة، ثم اسحب حول الجزء المراد تحديده من الصورة، ثم ارفع يدك عن زر الفأرة، فيظهر خط متقطع متحرك حول الجزء المحدد.

لعمل تحديد في شكل دائرة تامة اضغط على مفتاح Shift أثناء عمل التحديد.

#### إعادة تحجيم التحديد بعد إنشائه

تعرفنا في الفقرة السابقة على كيفية تحديد جزء معين من الصورة وبعد تحديد الجزء المطلوب تقوم بتحرير زر الفأرة، كذلك يمكنك تحريك التحديد في أي جزء آخر عن طريق سحب هذا التحديد إلي الجزء المطلوب. لكن ماذا لو أردت تغيير حجم التحديد وضبطه؟. للتعرف على طريقة إعادة تحجيم التحديد. تابع معنا الخطوات التالية:

- 1. افتح الصورة Start الموجودة على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
  - اختر أداة التكبير/التصغير Zoom .
- $^{\circ}$ . انقر الشكل البيضاوي الموجود وسط الصورة عدة مرات. لتكبير الصورة بنسبة  $^{\circ}$ .  $^{\circ}$  حتى ترى الشكل بوضوح (استخدم أشرطة التمرير إذا لزم الأمر).
- €. اختر أداة التحديد البيضاوي Elliptical marquee الموجودة ضمن مجموعة أدوات التحديد.
- ٥. اسحب مؤشر الفأرة على الشكل البيضاوي حتى تستطيع تحديده، لا تقلق إذا لم تستطع تحديد الشكل بدقة كما في شكل  $\Lambda-3$  ولكن لا تقم بتحرير زر الفأرة. وإذا قصد فلا بأس أعد المحاولة مرة أخرى.



شكل ٨-٤ لم استطع تحديد الشكل بدقة

- استمر بضغط زر الفأرة ثم اسحب إلي أسفل، أثناء السحب اضغط مسطرة المسافات
   من لوحة المفاتيح حتى يتم تحريك التحديد حتى تستطيع ضبط الحدود.
- ارفع أصبعك من على مسطرة المسافات (مع استمرار الضغط على زر الفأرة) استمر في سحب التحديد حتى تستطيع تغطية الشكل البيضاوي بأكمله.
- ٨. إذا وجدت نفسك في حاجة لضبط الحدود مرة أخرى اضغط مسطرة المسافات مرة

أخرى مع استمرار ضغط زر الفأرة حتى تحصل على الشكل المطلوب (انظر شكل ٨-٥).



أثناء التحديد بعد التحديد

شكل ٨-٥ الشكل أثناء التحديد وبعد ضبط التحديد

#### استخدام اختصارات لوحة المفاتيح

بعد تحديد الشكل البيضاوي السابق، سنقوم الآن بتغيير مكانه ووضعه في مكانٍ آخر، ولكن باستخدام لوحة المفاتيح، للتدريب على استخدام اختصارات لوحة المفاتيح في نقل الأشكال، تابع الخطوات التالية:

- 1. تأكد أن الشكل البيضاوي السابق مازال مختاراً.
- ٢. تأكد أيضاً من تنشيط أداة التحديد البيضاوي Elliptical marquee داخل مربع الأدوات ثم اضغط مفتاح Ctrl، وحرك مؤشر الفأرة فوق الشكل البيضاوي المحدد، سيتحول مؤشر الفأرة إلي شكل سهم مصحوباً بمقص صغير دلالةً على الاستعداد لقص هذا التحديد.
  - ٣. اسحب هذا الشكل البيضاوي وضعه في منتصف الكتاب كما في شكل ٨-٦.



شكل ٨-٦ تحريك الشكل البيضاوي في منتصف الكتاب


#### التحديد من نقطة المركز


أحيانا نلجأ إلي رسم تحديد مستطيل أو شكل دائري من نقطة المركز الخاصة بالجزء المطلوب تحديده. يمكنك أيضا استخدم هذه الطريقة لرسم دائرة، لإجراء ذلك تابع معنا الخطوات التالية:

- افتح صورة Start إذا كنت قد أغلقتها في نهاية التمرين السابق وانتقل إلى شكل الكرة الأرضية (استخدم أشرطة التمرير إذا لزم الأمر).
- ٢. انقر أداة Zoom من مربع الأدوات ثم انقر الكرة الأرضية عدة مرات حتى تستطيع
   رؤيتها بوضوح.
- ٣. من مربع الأدوات اختر الأداة Elliptical Marquee عن طريق استمرار ضغط زر Rectangular Marquee أو انقر بالزر الأيمن للفأرة حتى تظهر الأدوات الموجودة أسفلها، ثم اختر الأداة المطلوبة.
  - حرك مؤشر الفأرة في منتصف الكرة الأرضية تقريباً.
- انقر ثم ابدأ في عملية السحب. قبل تحرير مؤشر الفأرة اضغط مفتاح Alt واستمر في السحب حتى تخرج حدود التحديد عن حدود الكرة ثم قم بتحرير زر الفأرة.
- 7. يمكنك ضغط مفتاح Shift أثناء التحديد وذلك للحصول على دائرة مستديرة

وليس شكل بيضاوي. (انظر شكل  $\Lambda-V$ ).

٧. اترك الكرة الأرضية محددة كما هي وذلك لاستخدامها في التمرين التالي وكن معنا.





بعد التحديد

أثناء التحديد

شكل ٨-٧ الكرة أثناء وبعد التحديد



لتحريك الجزء المحدد بمقدار 1 بكسل استخدم اسهم لوحة المفاتيح ولتحريكه بمقدار ٥ بكسل في كل مرة ، اضغط على مفتاح Shift باستمرار مع الضغط على أسهم لوحة المفاتيح .

### • أداة تحديد صف واحد Single Row Marquee Tool

تستخدم الأداة لتحديد صف أفقي من البكسلات في الصورة.

انقر الأداة ، ثم انقر مرة واحدة داخل الصورة فى المكان الذى تريد عمل خط فيه، سيظهر خط متقطع.

لتحديد عدة صفوف اضغط على مفتاح Shift باستمرار ثم انقر فى الأماكن التى تريد وضع الخطوط الأفقية كما .



العمل صفوف على مسافات منتظمة، قم ياظهار المسطرة

#### أداة تحديد عامو د واحد Signal Column Marquee Tool

وهى مثل الأداة السابقة ولكن لتحديد خط عمودي من البكسلات داخل الصورة .

# ٦. مجموعة التحديد اللونية

المجموعة الثانية من أدوات التحديد هي مجموعة التحديد اللونية والتي تعتمد على تحديد مجموعة من البكسل متشابه الألوان معاً، وتشتمل هذه المجموعة على أداتان فقط كما يلي:

# • أداة العصا السحرية Magic Wand Tool

تستخدم أداة العصا السحرية للتحديد التلقائي حيث يتم تحديد المساحات التي لها نفس اللون داخل الصورة.

انقر الأداة بزر الفأرة ثم حرك المؤشر إلي نقطة داخل الصورة وانقر نقرة واحدة ، ستجد أن الجزء المتجانس من الصورة تم تحديده. والتجانس هنا معناه التجانس من حيث تكوين Pixels أى القيم اللونية المتشابحة.

والقيمة الافتراضية للتجانس Tollerance والموجودة فى شريط الخيارات هى ٣٢ (القيم تكون من • حتى ٢٥٥) والتى تعنى انه عند الضغط على أداة العصا السحرية سيتم تحديد ٣٢ درجة لونية متشابحة قاتمة.

وتتم عملية الفحص لدرجات الألوان المتشابحة من البكسل الاصلى الذى تم الضغط عليه بالأداة، وبإتجاه المنطقة المحيطة به حتى يتم تضمين كل البكسلات المتجاورة.

ويجب تنشيط الخيار Contiguous في شريط الخيارات حتى يتم تحديد البكسلات المجاورة للبكسل المضغوط عليه، وإذا لم يتم تنشيطه فسوف يتم تحديد البكسلات التي لها نفس اللون وإن لم تكن متجاورة.

للتمرين على استخدام الأداة Magic Wand تابع معنا التدريب التالى:

من مربع الأدوات، يظهر شريط الخيارات أدوات أدوات أدوات الخاص بهذه الأداة كما في شكل  $\Lambda - \Lambda$  ويظهر أمام خانة Tolerance مدى الألوان المتجانسة التي ترغب في اختيارها.



- ٢. من خانة Tolerance اكتب القيمة ٧٠ لزيادة مدى الألوان المتجانسة التي ستختارها الأداة Magic Wand.
- ٣. انقر الرقم 5 الموجود في الصورة. ستجد أن معظم أجزاء هذا الشكل تم اختيارها وستلاحظ وجود أجزاء أخرى لم تحدد بعد.



عليك التأكد من تنشيط الطبقة Layer التي تحتوي على رقم 5 أو الطبقة التي تحتوي على العنصر المراد اختياره أولاً.

لاختيار الجزء المتبقي ، اضغط مفتاح Shift ، تظهر علامة + مصاحبة لمؤشر الأداة .
 Magic Wand وهذا يعنى أن الجزء الذي ستقوم باختياره يضاف إلي الجزء القديم. (انظر شكل ٨-٩).



بعد الضغط



قبل الضغط

على مفتاح Shift

على مفتاح Shift

شكل ٨-٩ اختيار الرقم 5 قبل الضغط على مفتاح Shift وبعد الضغط عليه



لاحظ إن استخدام المفتاح Shift لا يقتصر فقط على الأداة Marquee tool وذلك لإضافة ولكن يمكنك الضغط عليه أثناء اختيار الأداة Marquee tool وذلك لإضافة تحديد إلى التحديد الموجود.

- استمر في ضغط مفتاح Shift أثناء التحديد وانقر بزر الفأرة حتى يتم اختيار المنطقة
   المطلوبة بالكامل.
- إذا قمت باختيار أي جزء خارج اللون اللبني المختار والخاص بالرقم 5، افتح قائمة
   للتراجع عن التحديد (أو اضغط الاختصار Ctrl+Z من لوحة

المفاتيح) ثم حاول مرة أخرى.

بعد اختيار الرقم 5 بأكمله. اضغط مفتاح Ctrl ثم اسحب الرقم 5 إلى المنطقة التي ٠٧ تعلو الكتاب من الجهة اليسرى كما في شكل ٨-١٠.



شكل ٨-٨ الرقم 5 وقد تم نقله

٨. افتح قائمة File ثم اختر Save لحفظ التغيرات الأخيرة.




# أداة التحديد السريع Quick Selection Tool

بتحديد الأداة والنقر والسحب فوق مساحة من لون صورة، وبناء على الاختلافات اللونية الموجودة، تقوم الأداة بتحديد الألوان المماثلة في المساحة المحيطة.

#### استخدام مربع حوار Refine Edge

يظهر رمز مربع الحوار على يمين شريط الخيارات عند اختيار احد أدوات التحديد السابقة، ويساعد هذا المربع على ضبط التحديدات التي تم انشاؤها بتعديل حوافها. انظر شكل ٨-



شکل ۱۱-۸ مربع Refine Edge

ويحتوى مربع الحوار Refine Edge على الخيارات التالية :

Radius: تؤدى زيادة قيمتها إلي المساعدة في تحديد حافة مساحة اللون بصورة أفضل، وذلك في حالة تحديد مساحة بها حواف مموهة أو ملساء.

Contrast: بزيادة قيمتها تختفي البقع اللونية التي تظهر عند وجود حواف مموهة.

Smooth: بزيادة قيمتها قليلا تصبح حافة المساحة المحددة غير خشنة. وإذا زادت القيمة أكثر فإنها تؤدى إلى تدوير الأركان.

Feather: تنعيم حواف التحديد، كما رأينا من قبل.

Contrast/Expand: لضبط التعديل بزيادته أو إنقاصه.

وتظهر أسفل مربع الحوار خمسة أزرار تقوم بالوظائف الآتية (الترتيب هنا من اليسار إلي اليمين في الشكل)

- 1. يوضح أطار التحديد في الصورة.
- ٢. يوضح الطبقة الحمراء لمنطقة التحديد .
- ٣. يقوم بمعاينة عيوب الإضاءة أو الظلام فقط على الحواف.
- ٤. يستخدم للحصول على عرض ممتاز لتنعيم حواف التحديد.

# ٣. مجموعة التحديد المر (اليدوي)

المجموعة الثالثة وهي مجموعة التحديد الحر أو اليدوى والتي تشتمل على ثلاث أدوات فرعية أخرى وهي :

### • أداة الحبل Lasso Tool

قمنا في الفقرات السابقة بتحديد مقاطع في الصور باستخدام أدوات التحديد على شكل مربع ومستطيل ودائرة وشكل بيضاوي ، واستخدمنا أيضاً التحديد حسب القيمة اللونية عن طريق استخدام الأداة Magic Wand، لكن ماذا يحدث لو كنت تريد تحديد موضع متعرج داخل الصورة (أي شكل غير منتظم) يحتاج إلي العمل اليدوي وكأنك تمسك بمقص لتقص شكل ما ولتكن وردة مثلاً، وهنا وعلى طريقة الحبل يمكننا استخدام الأداة Lasso والتي تسمى أيضا Freehand أي الاختيار والتحديد اليدوي . لأداء ذلك، اتبع الخطوات التالية :

- انقر الأداة zoom لتكبير الجزء المطلوب وهو في هذا التمرين القلم الموجود أسفل الصورة تأكد من أنك قمت بتكبير الرسم بنسبة ١٠٠٠% وأنك قمت بتنشيط الطبقة الموجود بها القلم.
- ٢. انقر أداة الحبل Lasso أسفل الجزء الأيسر من القلم ألم أسفل الجزء الأيسر من القلم ألم الحبر (حاول ضبط التحديد قدر استطاعتك).
- ٣. لا تقم بتحرير زر الفأرة بل اضغط مفتاح Alt ثم حرر زر الفأرة سيأخذ المؤشر شكل
   الأداة Polygonal lasso.
- ابدأ بالنقر وتحديد سن القلم، تأكد من ضغط مفتاح Alt أثناء تحديد سن القلم ثم
   حرر زر الفأرة، ستجد أن الأداة عادت مرة أخرى إلى شكل الأداة Lasso.
- قم باستكمال التحديد حتى تصل إلي نقطة البداية التي بدأت منها التحديد. سيتم
   تحديد القلم بالكامل ليصبح مثل الموجود بشكل ٨-١٢.



#### شكل ١٢-٨ القلم بعد تحديده باستخدام Lasso



لإضافة جزء إلي التحديد بعد عمله اضغط مفتاح Shift ثم ارسم خطاً لإضافته (ستظهر علامة + بجوار المؤشر).

ولحذف جزء من التحديد اضغط Alt وارسم الخط المطلوب حذفه من التحديد (ستظهر علامة – بجوار المؤشر)

#### تحويل التحديد

تعلمنا كيف نقوم بتحديد العنصر وذلك لعكس ألوانه مثلاً أو نقله من مكان لآخر ولكن هناك العديد من الأشياء التي نحتاجها من التحديد، لذلك وفي الخطوات التالية ستتعلم كيف تقوم بتدوير العنصر المختار:

- - ٢. اضغط مفتاح Ctrl ثم اسحب القلم إلى المنطقة أسفل الكتاب.
  - ٣. افتح قائمة Edit ثم اختر أمر Transform ومن القائمة التابعة اختر Rotate. يتم
     رسم مستطيل حول القلم المختار يسمح لك بتدوير هذا القلم.
    - ٤. اسحب السهم المستدير لتدوير القلم بزاوية مناسبة أسفل الكتاب.
      - ٥. اضغط مفتاح Enter لتطبيق الدوران (انظر شكل ٨-١٣).



شكل ٨-١٣ القلم بعد تغيير وضعه

٦. افتح قائمة File ثم اختر أمر Save لحفظ التغيرات الأخيرة.

## • أداة الحبل المغناطيسية Magnetic Lasso

بالإضافة إلي أدوات التحديد السابقة هناك أداة أخرى وهى الأداة معينة متميزة من حيث وتستخدم لإنشاء تحديد حر. حيث تقوم هذه الأداة بتحديد عناصر معينة متميزة من حيث اللون داخل الصورة ، للتعرف على طريقة استخدام الأداة Magnetic lasso تابع معنا التمرين التالى :

- ١. تأكد أن الملف Start ظاهر أمامك . ثم اختر الأداة Zoom من مربع الأدوات وقم
   بتكبير شكل القفل الموجود في الصورة.
- اختر الأداة Magnetic Iasso فذلك بالنقر المستمر على الأداة Magnetic Iasso انظر حتى تظهر قائمة الأدوات التابعة ثم اختر الأداة Magnetic Iasso Tool (انظر شكل ٨-٤).



شكل ٨-٤١ قائمة أداوت lasso

٣. انقر مرة واحدة على حافة الشكل واستمر في تحريك المؤشر فقط على حدود القفل (دون النقر أو الضغط أثناء سحب المؤشر) ، تقوم الأداة بالبحث عن البكسلات المتشابحة ، وإذا وجدت بكسلات متشابحة تقوم بعمل التحديد وعمل عقدة عندها ، وإذا ظهرت العقدة في مكان لا تريده اضغط علي مفتاح Deleted لحذفها. وعندما تصل إلي نقطة البداية التي بدأت التحديد منها، تلاحظ ظهور شكل المؤشر مصحوباً بدائرة صغيرة مما يدل على أن تحرير زر الفأرة يتسبب في غلق مسار التحديد قم بتحرير زر الفأرة، تلاحظ ظهور التحديد حول الأداة بالكامل (انظر شكل ۸-٥).



شكل ٨-٥ الصورة بعد تحديدها باستخدام Magnetic Tool



شكل ٨-٨ الانتهاء من نقل القفل إلى منتصف الكتاب

عند اختيار الأداة Magnetic lasso، يظهر شريط الخيارات الخاص بهذه الأداة (انظــر شكل/-١٧). يحتوى هذا الشريط على بعض الخيارات الجديدة بالإضافة إلي الخيـــارات السابق شرحها وسنكتفي هنا بشرح هذه الخيارات.



شكل ۱۷-۸ شريط خيارات الأداة محكل ۱۷-۸

يشتمل هذا الشريط على الخيارات التالية:

- Feather: ويستخدم للتحكم في حجم المنطقة حول حدود الاختيار
  - Anti-aliased: ويستخدم لمنع الأركان الحادة من الاختيار
- Lasso Width: ويستخدم للتحكم في قطر الدائرة التي تظهر بديلاً للمؤشر، حيث تتسع الدائرة كلما قمت بزيادة هذه القيمة. (الحجم القياسي هو 10 Pixel).
- Frequency: ويستخدم للتحكم في تكرار وضع نقاط التحديد أثناء تحرك مؤشر

الفأرة

- Edge Contrast: وتستخدم لتعيين نسبة التباين بين الخطوط والخلفية.
  - أداة التحديد المضلع Polygonal Lasso

تستخدم لعمل تحديد بجوانب مستقيمة وبدون استخدام مفتاح Alt أثناء السحب لعمل تحديد مضلع تابع الخطوات التالية:

- انقر الأداة Polygonal Lasso لتنشيطها ثم انقر على النقطة التي تريد بدأ التحديد من عندها .
  - اسحب إلى النقطة الثانية ثم انقر زر الفأرة وهكذا حتى تصل لنقطة البداية .
- عند الاقتراب من نقطة البداية تظهر دائرة صغيرة بجوار مؤشر الفأرة، والتي تدل على أن النقر التالى على زر الفأرة سيغلق التحديد .
- إذا حدث خطأ أثناء إنشاء الخط الخارجي للتحديد ، اضغط على مفتاح Backspace
- لغلق التحديد بسرعة اضغط مرتين بزر الفارة ، يتم رسم خط مستقيم من نقطة النهاية
   إلى نقطة البداية .



إذا كانت هناك صعوبة لرؤية المكان الذي بدأ منه التحديد، قم بالضغط على مفتاح Ctrl وحرك زر الفأرة إلي قرب نقطة البداية ، ثم انقر مرة واحدة . استخدام مفتاح Alt مع أداة Lasso Tool تحولها إلي أداة Polygonal . Polygonal تحولها إلي أداة Polygonal .

#### تحريك الجزء المحدد Move Tool

سنستخدم الآن أداة التحريك Move Tool لتحريك الكرة الأرضية إلي مكانٍ آخر على الصورة ولتكن فوق الكتاب الموجود أعلى الصورة، ليس هذا فقط بل سنقوم في التمرين التالي بتغيير ألوان هذه الكرة ليصبح شكلها جذاب.

لإلغاء عملية التحديد أثناء عملها وقبل غلقها اضغط على مفتاح Esc .

لتحريك الكرة الأرضية وتغيير ألوالها، تابع الخطوات التالية:

- في البداية تأكد أن الكرة الأرضية مازالت مختارة وإلا قم باختيارها كما شرحنا في البند السابق.
- ٢. افتح قائمة View ثم اختر أمر Fit On screen وذلك حتى تملئ الصورة النافذة
   التي أمامك وتستطيع رؤية جميع أجزائها جيداً.
- ٣. من مربع الأدوات اختر أداة التحريك Move (لاحظ أن الكرة الأرضية مازالت مختارة).
- خع المؤشر فوق الجزء المختار، يتحول المؤشر إلى شكل سهم مصحوباً بمقص دلالة
   على أن سحب الجزء المختار تسبب في قصه من الشكل الأصلى .
- اسحب الكرة الأرضية إلي أعلى الكتاب عند حافته العليا. إذا قمت بتحرير زر
   الفأرة أثناء نقل الكرة يمكنك ببساطة استكمال نقلها حتى تضعها في المكان المطلوب.

للوصول إلي النتيجة المرجوة من التمرين يجب عليك التأكد من اختيار الطبقة Layer الصحيحة الخاصة بالعنصر الذي تقوم بتنفيذ التمرين عليه.






شكل ٨-٨ الفرق بين الشكلين قبل وبعد عكس الألوان

٧. تم عكس الألوان وأصبحت الكرة الأرضية بشكل أكثر جاذبية من ذي قبل. اترك
 الكرة مختارة لاستكمال التمرين التالى.

٨. افتح قائمة File واختر أمر Save لحفظ الخطوات التي قمنا بإجرائها.
 تحريك الصورة و نسخها في وقت واحد

سنقوم الآن بتحريك الصورة وعمل نسخة لها في وقت واحد. إذا لم تكن الكرة الأرضية مختارة بعد لهاية التمرين السابق قم باختيارها كما تعلمت سابقاً.


- استمر في ضغط مفتاح Alt ثم اسحب في الاتجاه الأيمن بجانب الكرة الأرضية السابقة. حرر مؤشر الفأرة وحرر الزر Alt ولكن احتفظ بالكرة الأرضية مختارة (انظر شكل ٨-٨).



شكل ٨-١٩ نسخ الكرة باستخدام أداة التحريك.


- ٣. افتح قائمة التابعة اختر أمر Transform ومن القائمة التابعة اختر Scale
   لتنشيط مربع تحجيم حول الكرة المختارة.
- اسحب من أحد مقابض التحجيم الموجودة في أركان هذا المربع مع استمرار ضغط مفتاح Alt، يتم زيادة حجم الكرة ويصبح شكلها أكبر من الكرة الأصلية.
  - استمر في سحب المربع حتى تصبح حجم الكرة تقريبا ضعف حجم الكرة الأصلي .
- ٦. اضغط مفتاح Enter حتى يختفي مربع التحديد وتصبح شكل الكرة أكبر من الكرة
   ١لأصلية (انظر شكل ٨-٢٠).





شكل  $\Lambda - \Lambda$  الكرة قد تم نسخها وتكبيرها

- اضغط مفتاح Shift مع مفتاح Alt ثم اسحب لعمل نسخة جديدة من الكرة الأرضية.
  - كور الخطوات ٣،٤،٥ حتى تحصل على الشكل الموجود في شكل ٨-٢١.



شكل ٨- ٢١ عمل النسخة الثالثة وتكبيرها

عندما تنتهي من ضبط مكان الكرة الثالثة وحجمها أحفظ الملف واتركه مفتوحاً
 لاستكمال باقى التمرين.

### استخدام أكثر من أداة للتحديد

تعرفنا فيما سبق على كيفية استخدام أداة Magic wand والتي تقوم بتحديد الشكل على أساس القيمة اللونية لكن ماذا يحدث لو أردت تحديد جزء مختلف في الألوان أو يجمع أكثر من لون واحد؟. الحل الأمثل في هذه الحالة هو اختيار الجزء بالكامل (بمعنى اختيار الجزء وخلفيته) ثم استخدام أداة Magic Wand لفصل الجزء المطلوب عن الخلفية التي عليها بمعنى اختيار هذا الجزء بدون الخلفية.

نفترض أننا نريد تحديد الوردة الموجودة في الملف بدقة، ثم نقلها إلي مكان آخر. لأداء ذلك، تابع الخطوات التالية:

- 1. تأكد أن ملف التدريب مازال مفتوحا، ثم قم بتكبير الوردة كما سبق.
- ٢. اختر الأداة Rectangular Marquee tool من مربع الأدوات.
  - ٣. اسحب مؤشر الفأرة لتحديد الوردة بالكامل كما في شكل ٨-٢٢.



شكل ٢٢-٨ تحديد الوردة باستخدام Rectangular Marquee.

- 4. بعد تحدید الوردة بالكامل (أي الوردة والخلفیة البیضاء) ، اختر الأداة Magic المحدید عدید الادوات. من شریط الخیارات قم بتخصیص القیمة ۳۲ للخیار Wand من مربع الأدوات. من شریط الخیارات قم بتخصیص القیمة ۳۲ للخیار المحدید علی ألوان كثیرة غیر مرغوب فیها)
- ه. اضغط مفتاح Alt، تلاحظ ظهور مؤشر الأداة Magic Wand مصحوباً بالعلامة –
- انقر في أي مكان في الحلفية البيضاء حول الوردة، يتم تحديد الوردة فقط (انظر شكل ٨-٢٣). وكل ما فعلناه هنا أننا طلبنا تحديد جزء من الجزء المختار بحيث لا يشتمل الاختيار الجديد على اللون الأبيض (لون الخلفية).





شكل ٨-٢٣ تحديد الوردة فقط باستخدام Magic Wand

٧. اضغط مفتاح Ctrl لنقل الوردة، وقم بنقلها باستخدام الفأرة إلي جانب الكتاب المورة.

# الأحالة Crop Tool


إذا كانت أدوات الاختيار أو التحديد تعتمد على تحديد موضع على الصورة بحيث يمكنك معالجته بالطريقة التي تريدها، فان الأداة Crop تقوم بالاحتفاظ بالجزء المحدد وتحذف كل ما هو خارج التحديد داخل هذه الصورة.

للتعرف على طريقة استخدام الأداة Crop، تابع معنا الخطوات الآتية:

- ۲. اضغط مفتاح Enter لتثبيت وظيفة Crop والتي تتمثل في الاحتفاظ فقط بالجزء
   ۲. اضغط مفتاح Crop كما في شكل ٥-٥ أو اضغط مفتاح Esc لإلغاء Crop.



شكل ٨-٤ ٢ لاحظ مربع الاختيار داخل الشكل باستخدام الأداة Crop



شكل ٨-٨ الجزء المتبقى من الصورة وهو المحدد باستخدام الأداة Crop

على غرار باقي أدوات Photoshop، تتمتع الأداة Crop بشريط الخيارات المصاحب الذي يمكنك استخدامه للتحكم في أسلوب أداء الأداة Crop (انظر شكل ٢٦-٨).



شكل ٨-٨ ٢ شريط الخيارات المصاحب للأداة Crop

يتضمن شريط خيارات الأداة Crop ما يلي:

- العرض Width والارتفاع Height بالإضافة إلي Resolution ووحدة القياس المستخدمة.
- الزر Front Image يقوم تلقائيا بتحديد قيم كل من Front Image يقوم تلقائيا بتحديد المختار أو المحدد بصرف PhotoShop علما بأن PhotoShop يستخدم الجزء المختار أو المحدد بصرف النظر عن تلك القيم.

عند النقر على أداة Crop ورسم المستطيل المطلوب الاحتفاظ به ، يتغير شريط الخيارات ليشمل خيارات أخرى خاصة بهذه المرحلة (انظر شكل ٧-٨).



شكل ٨-٨ تشريط خيارات الأداة Crop عند تحديد الجزء المطلوب قصه


يشمل هذا الشريط على الخيارات التالية:

- مربع الاختيار Shield : ويستخدم لتحديد لون باقي الصورة خلف المربع المختار. إذا لم يرق لك استخدام أي لون، يمكنك إزالة تنشيط هذا الخيار وحينئذ يظهر مربع Crop داخل الرسم مع ظهور باقي الصورة.
- الخيار Color : يعتمد هذا الخيار على اختيارك للخيار السابق ومنه يتم تعيين اللون المختار خلف مربع Crop. حدد اللون الذي تريد أن يملئ باقي أركان الصورة خارج مربع Crop المختار.
  - الخيار Opacity: ويستخدم لتحديد درجة شفافية اللون المختار.

بعد إجراء التمارين السابقة، لابد أن تظهر الصورة في النهاية. كما في شكل ٢٤-٨ السابق (يمكنك معاينة هذه الصورة ورؤيتها من القرص المدمج والموجودة باسم End).

#### Select ما تخدام فائمة

إضافة إلى الأدوات التي استخدمناها منذ قليل لاختيار أو تحديد جزء من المستند أو الصورة، سنتعرف عن كثب على قائمة Select التي تتضمن عدداً من الأوامر التي تساعدك أثناء الاختيار أو التحديد (انظر شكل ٨-٨).




شكل ٨-٨ قائمة Select

#### وفيما يلى نوضح باختصار الوظائف الأساسية في قائمة Select

- All: تقوم بإنشاء علامة الاختيار على الصورة أو المستند كله وليس على جزء من المستند كما كنا نفعل باستخدام أدوات الاختيار، (يمكنك ضغط الاختصار Ctrl+A).
- Deselct: إلغاء الاختيار أو التحديد، وهذه الوظيفة لا تعمل إلا بعد تحديد الصورة أو جزء منها، أي ألها تكون جاهزة بعد استخدام أحد أدوات الاختيار. (يمكنك ضغط الاختصار Ctrl+D لأداء نفس المهمة).
- Reselect: تعمل هذه الوظيفة إذا قمت بإلغاء الاختيار باستخدام الأمر Shift+Ctrl+D من لوحة المفاتيح).
- Inverse: الوظيفة هنا عكسية ومدهشة، ربما تريد أن تحدد كل الصورة فيما عدا جزء معين، قم بتحديد هذا الجزء ثم اختر Inverse وسوف تقوم بتحديد كامل الصورة فيما عدا الجزء المحدد أولاً (يمكنك أداء نفس المهمة باستخدام الاختصار Shift+Ctrl+l

### التحديد باستخدام نطاق الألوان Color Range

من الأوامر الهامة لتحديد واختيار منطقة من الصورة استناداً إلي نطاق الألوان المستخدم في الصورة، الأمر Color Range الموجود في قائمة Select. هب أن أحد ألوان الصورة لا يعجبك وتريد تغييره، قم بتحديد هذا الجزء من الصورة باستخدام الدرجات المختلفة للون الذي تريد تغييره. لأداء ذلك، افتح قائمة Select ثم اختر أمر Color Range، يظهر المربع الحواري Color Range (انظر شكل  $\Lambda-\Lambda$ ).



شكل ۲۹-۸ المربع الحواري ۲۹-۸

يتيح لك المربع الحواري Color Range القيام بالتالي :

- من مربع السرد Select يمكنك اختيار اللون الأساسي الذي تريد استخدام نطاقه كأساس لعملية التحديد أو الاختيار في الصورة.
- يستخدم المنزلق Fuzziness لتحديد درجة الصفاء أو النقاء قم بتحريك المؤشر لاختيار الدرجة المناسبة، وكلما زادت درجة النقاء كلما زاد حجم الصورة المحدد بعلامة الاختيار، إلي درجة أنك قد تفاجأ بتحديد مساحة أكبر من المطلوب، لذا يجب أن تكون حذرا.
- تقوم خانة الاختيار Selection بإظهار الجزء المختار أو المحدد من الصورة. بينما تقوم خانة الاختيار Image بإظهار الجزء الغير محدد من الصورة، وذلك في مساحة المعاينة داخل المربع الحواري وليس الصورة نفسها (يمكنك بالطبع اختيار إحدى الخانتين).
- قطارة العين Eyedropper: يوجد يمين المربع الحواري ثلاث أدوات على شكل قطارة العين، تمكنك الأولى من اختيار لون واحد، بينما تمكنك الثانية من إضافة لون (+)، أما الثالثة فتمكنك من حذف لون (-).
  - مربع الاختيار Invert: قم بتحديد هذا المربع إذا أردت عكس الألوان أو قلبها.

#### تعديل الاختيار

تحدثنا من قبل عن بعض أشكال تعديل الجزء المحدد أو المختار من الصورة. فمثلاً يمكن إضافة اختيار آخر أو توسيع اختيار قائم أو حذف جزء من هذا الاختيار، ولكننا هنا سوف نشرح طريقة تعديل الاختيار أو الجزء المحدد من الصورة باستخدام الوظيفة Modify من قائمة تعديل الاختيار على Modify، ستشاهد قائمة فرعية صغيرة بما عدد قائمة فرعية صغيرة بما عدد من الاختيارات هي Border, Smooth, Expand, Contract وإليك بيان كل من هذه الخيارات:

- الخيار Border: يقوم بنقل علامة الاختيار داخل الموضع المحدد بمسافة أو بعدد من Pixel تقوم أنت بتحديده عندما يظهر المربع الحواري Border.
- الخيار Smooth: يجعل علامات التحديد رقيقة في الزوايا القائمة ( أي جعلها ناعمة).
  - الخيار Expand: تقوم بتوسيع منطقة التحديد بعدد من Pixels.
  - الخيار Contract: يضيف علامة تحديد أخرى خارج المنطقة المحددة .

وهناك أدوات أخرى في قائمة Select تقوم بتعديل الاختيار وهي :

- Feather: ويستخدم لإحاطة منطقة الاختيار بعلامة مستديرة
  - Grow: ويستخدم لتكبير منطقة التحديد
  - Similar: وتقوم بتحديد منطقة مشابكة للمنطقة المحددة

### تحويل الإختيار

اختر Transform Selection من قائمة Select من قائمة Transform Selection تتحول علامة الاختيار إلي شكل قابل للنقل في الاتجاهات المختلفة، كما أنه يكون قابل للتكبير والتصغير بطريقة السحب والإفلات، بالإضافة إلي إمكانية تدوير التحديد حيث يتحول المؤشر إلي شكل رأسي سهم بينهما جزء منحني. اضغط المؤشر وحرك في الاتجاه المطلوب وسيتم تدوير الشكل في الاتجاه المطلوب.



مرةً أخرى أقول أن الاختيار أو التحديد هو تنشيط جزء من الصورة بوضع حدود منقوطة ومتحركة حوله (أو من الطبقة النشطة Active Layer) على حساب باقي الصورة. بحيث يمكننا إجراء شتى العمليات علي الجزء (المختار أو المحدد) أشهرها قص هذا الجزء أو تلوينه .... الح

#### حفظ الاختيار وإعادة تحميله

قد تعمل فترة طويلة حتى تقوم بوضع علامات اختيار حول جزء محدد من صورة أو درجات معينة من ألوان صورة، هذا الجهد يمكن أن تبذله مرة أخرى بل ومرات عديدة، فلماذا لا تحتفظ به ؟

نعم، يمكن الاحتفاظ بعلامات الاختيار حول موضع معين من الصورة لكي تستخدمها Save على نسخة أخرى من الصورة أو حتى على صورة أخرى. لأداء ذلك، اختر Save Selection من قائمة Selection، حيث يظهر المربع الحواري Save Selection. (انظر شكل N-N).



شكل ٣٠-٨ المربع الحواري Save Selections

قم بتحديد اسم الملف وقناة الألوان المصاحبة ثم انقر زر Ok.

لاستعادة علامات اختيار سبق حفظها اختر Load Selection من قائمة Select حيث يظهر مربع حواري يطالبك باختيار الملف من القائمة المنسدلة وسوف يقوم بتحميل الملف حالما تنقر زر Ok يظهر الاختيار فورا على الشكل أو الصورة المفتوحة.





يزودنا Photoshop بأسلوب جيد لتدرج الألوان لاستخدامها فيما بعد لإنشاء خلفيات جذابة، كما يمكنك استخدام التدرج اللونى أيضاً في تغيير درجة الظلال.

- في هذا الفصل ستتعرف على :
- ♦ مفهوم تدرج الألوان Gradient.
- ♦ أدوات التحكم في تدرج الألوان.
  - ♦ ضبط ألوان التدرج.
- ◄ تطبيق تدرج الألوان على الصورة.
  - ♦ إنشاء تدرج ألوان خاص.
- ♦ معالجة بؤرة الصورة من خلال الأدوات Blur و Sharpen و Smudge.
  - ♦ استخدام أدوات التحكم في إضاءة الصور.

قد تبدو كلمة ظلال صحيحة للتعبير عن أدوات ووظائف درجة الميل أو الانحدار Gradient، والواقع ألها تعني تدرج الألوان. وتدرج الألوان بين الأسود والأبيض يعني في كثير من الأحيان الظلال، وعندما تفكر في الأمر. تجد أن الظلال الواقع بين هذين اللونين كثير الدرجات، فهو ينحدر من اللون الأسود حتى يصل إلى اللون الأبيض.

يزودنا PhotoShop بأسلوب جيد لتتدرج الألوان كلها في تناغم موسيقى، خاصةً بين تلك الألوان التي تتمازج أحياناً مثل الأزرق والأحمر، أو الأحمر والأخضر والأصفر وغير ذلك من الألوان.

ويستطيع الكمبيوتر معالجة ذلك التدرج بين الألوان في سرعة وسهولة باستخدام Gradient الذي يتلازم دوماً مع معالجة شتى أشكال الرسوم حتى أننا نستطيع القول أن Gradient هي أحد أشكال الرسوم.

فكر في الظلال الساقطة في خلفية أي صورة، ألا تبدو في كثيرٍ من الأحيان ضرورة لا تستطيع تجاهلها، هذه الظلال ما هي إلا Gradient أو تدرج للون أو لعدة ألوان لتشكيل أرضية يتم وضعها خلف الشكل لتكوين خلفية مناسبة لكي تخرج الصورة في شكل جذاب.

وسواءً كنت تستخدم صورة أو نص مكتوب أو تقوم بتصميم صفحة ويب باستخدام HTML أو غيره من البرامج، فانك لاشك ستحتاج إلى استخدام درجات ميل الألوان والتي نطلق عليها Gradient.

# التعرف على تدرج الألوان Gradient

كلمة Gradient تعني التحول بسلاسة من لون إلى آخر مروراً بدرجات اللون الأول واحدة بعد الأخرى حتى تصل إلى واحدة بعد الأخرى ووصولاً إلى درجات اللون الآخر واحدة بعد الأخرى حتى تصل إلى اللون الأخير في درجته النهائية. توجد خمسة أنواع من تدرجات الألوان والتي توجد في شريط الخيارات الخاص بأداة التدريج Gradient Tool (انظر شكل ٩-١).




#### شكل ۹-۱ خيارات أداة Gradient Tool

ويمكننا استخدام مراحل التحول هذه كجزء من الصورة التي نقوم بمعالجتها أو كخلفية أو ظلال (انظر شكل ٩-٢).




شكل ٩-٢ التحول ما بين الأسود والأبيض ثم العودة إلى الأسود

يمكن أن يكون الظلال أو التدرج خطي Linear سواءً كان ذلك عمودياً أو أفقياً، أي أنه يتخذ اتجاها مستقيماً. وقد شاهدنا في الشكل ٢-٩ السابق أحد أوجه التدرج الخطي Linear Gradient وهو التدرج الخطى الأفقى. ويمكن أن يكون التدرج الخطي عمودي ويكون مثل النوع الأول إلا أن تدرج الألوان يكون من أعلى إلى أسفل أو العكس وأحد الأساليب الأخرى التي يدعمها PhotoShop تتمثل في الشمس في توهجها إذ التدرج القطري أو الدائري، وفيه يبدو التدرج كما لو كان شكل الشمس في توهجها إذ يبدأ التدرج من مركز الدائرة ثم ينتشر في اتجاهات دائرية متفرقة قد تغطي مساحة الخلفية بالكامل (انظر شكل ٩-٣).



شكل ٩-٣ التدرج القطري Radial Gradient

وإضافةً إلى ما سبق، هناك أشكال وظلال متعددة تقدم لنا أشكالاً مبهرة يمكن استخدامها كخلفيات، ومن هذه الأشكال التدرج الزاوي Angle Gradient والتدرج المنعكس Reflected Gradient ( شكل ٩-٤).



# أحوات التحكو في تدرج الألوان

أعتقد أنه قد أصبح لديك الآن فكرة عن الظلال والتدرج اللوني. وبالنظر إلى لوحة التدرج، تجد ألها تختلف طبقاً للأداة المستخدمة إلا ألها تتفق في القوائم والاختيارات، ولكنك عزيزي القارئ لست ملزماً باستخدام أحد ألوان التدرج المحددة في مربع السرد Gradient وإنما يمكنك إنشاء العديد من أنواع التدرج بالألوان التي تروق لك ووضعها في هذا المربع حتى يمكنك استخدامها فيما بعد. هناك بعض وظائف التحكم التي تستخدمها للتحكم في Gradient قبل وأثناء العمل والتطبيق ومن هذه الوظائف ما يلي:

- استخدام عينات تدرج الألوان Gradient Patterns.
  - ضبط ألوان التدرج.
  - أدوات معالجة الألوان.
  - ضبط تركيز تدرج الألوان Gradient Opacity.
    - تردد العينة Pattern Dither.
      - اتجاه تدرج الألوان.
    - تطبيق تدرج الألوان على الصورة.

وسوف نتعرض فيما يلى بالشرح المختصر لكل من هذه الوظائف، ولكننا سنستخدمها في الفصول القادمة كما أنك سوف تتعود على استخدامها والتعرف على وظائفها من خلال استخدامك لبرنامج PhotoShop.

### استخدام عينات تدرج الألوان

هي أدوات تعبر عن عينات أو Patterns، حيث تقوم كل أداة بالتظليل بأسلوب مختلف، فمنها ما هو خطي Linear، وما هو قطري Radial وغير ذلك. لكي تتعرف على تلك العينات Gradient Tool اختر الأداة Gradient Tool من مربع الأدوات، ستلاحظ في شريط الخيارات المصاحب للأداة عدة أشكال مختلفة للتدرج اللونى Gradient (انظر شكل 9-9).



شكل ٩-٥ عينات تدرج الألوان داخل شريط الخيارات

# خبط ألوان التدرج

يتم ضبط أو اختيار الألوان المستخدمة في الظلال والتدرج من خلال مربع السرد "لاقط التدرج" Gradient Picker والذى يذخر بالعديد من الاختيارات (شكل ٩-٦)، يمكن أيضا إضافة Gradient من عندك كما سنعرف بعد قليل.



شكل ٩-٦ قائمة ألوان التدرج

## ضبط تركيز تدرج الألوان Gradient Opacity

ستجد في شريط خيارات أداة التدرج مؤشراً نفاذاً يعبر عن تغلغل الألوان أو تركيزها يسمى Opacity Slider (انظر شكل ٧-٩) والذي يمكنك من خلاله تحديد درجات تركيز الألوان والتي تساعد مع عينة التدرج المستخدمة في تكوين درجة الشفافية Transparency وذلك بتخفيض نسبة التركيز Opacity، على أي حال يجب أن تكون على دراية باستخدام Opacity، لكنك عزيزي القارئ سوف تكون ملماً باستخدامات Opacity بالتجربة أثناء العمل. قم بتحريك المؤشر ثم استخدم أداة من أدوات Gradient لترى النتيجة.



شكل ٩-٧ خيارات التركيز المختلفة في شريط التدرج Gradient

# تطبيق تدرج الألوان على الصورة Gradient

عندما تريد تطبيق التدرج على صورة من الصور، قم باختيار أداة التدرج أو الظلال Gradient Tool من مربع الأدوات ثم انقر فوق نقطة على الصورة وأسحب المؤشر إلى نقطة النهاية، يتم إنشاء تدرج للألوان طبقاً لما هو محدد في شريط خيارات الأداة حيث أن أول نقطة تعتبر نقطة البداية وتأخذ اللون المحدد للبداية، بينما تعتبر آخر نقطة وهي النقطة التي قمنا عندها بتحرير زر الفأرة نقطة النهاية وتستخدم اللون المحدد للنهاية وبينهما يتم التدرج. وعندما تكون المسافة بين النقطتين قصيرة، فإن الألوان تكون مكثفة وعلى العكس تقل كثافة الألوان كلما طالت المسافة بين النقطتين.

### إنشاء تدرج الألوان

لإنشاء تدرج ألوان Gradient وباستخدام شريط الخيارات، تابع معنا الخطوات التالية:

- ١. اختر أداة التدرج  $\Box$  من مربع الأدوات Toolbox، ثم قم بتحديد نمط تدرج الألوان (راجع شكل P 0 السابق).
- ٢. قم بتحدید خیارات التدرج من شریط الخیارات. بما فی ذلك درجة تركیز الألوان
   ٠. Opacity
- ٣. انقر بالمؤشر نقطة البداية ثم اسحب في اتجاه نقطة النهاية وقم بتحرير زر الفأرة،
   تلاحظ انتشار الظلال لتسع الصورة بكاملها.
- إذا لم تحصل على التدرج أو الظلال المطلوبة، قم بتغيير نظام التطبيق من القائمة Mode في شريط خيارات أداة التدريج، ثم كرر الخطوة السابقة وسوف يتم استخدام التدرج الجديد محل السابق وهكذا حتى تصل إلى التدرج المطلوب.

# إنشاء تدرج ألوان خاص


انقر مربع السرد Gradient Picker، تشاهد العديد من الأشكال المقدمة من PhotoShop والجاهزة للاستخدام مع أدوات Gradient والتي تقريبا تغطي معظم

تطلعاتنا في القائمة المنسدلة Gradient Picker ، وبالنقر على السهم الموجود أعلى يمين هذه القائمة أخرى بها العديد من الخيارات مثل إنشاء تدرج جديد New Gradient أو تغيير اسم تدريج موجود ... الخ.

إنشاء تدرج جديد New Gradient

لإنشاء تدرج جديد، تابع الخطوات الآتية:

- انقر الأداة Gradient من مربع الأدوات، يظهر شريط الخيارات المصاحب للأداة أعلى النافذة. إذا لم يكن هذا الشريط ظاهراً أمامك، افتح قائمة Window ثم نشط الخيار Options.
- نقر مربع السرد Gradient Picker في شريط الخيارات الحاص بالأداة، تظهر قائمة منسدلة بالتدريجات المتاحة. انقر السهم الموجود أعلى يمين هذه النافذة، تظهر قائمة أخرى تحتوى على العديد من الأوامر. (انظر الشكل  $\Lambda-9$ )



شکل ۹ – ۸ اختیار أمر New Gradient

٣. اختر الأمر New Gradient، يظهر مربع صغير يطالبك بإدخال اسم التدريج

الجديد داخل مربع النص Name. اكتب اسماً معبراً وليكن My Gradient (انظر شكل ٩-٩).




شكل ٩-٩ إنشاء تدرج ألوان جديد

انقر زر Ok لترى التدرج الجديد وقد تم إضافته إلى قائمة التدريجات المتاحة.
 تعديل تدرج ألوان موجود

لتعديل تدرج الألوان الذي قمت بإنشائه في البند السابق، تابع معنا الخطوات الآتية:

- ۱. تأکد أن شریط الخیارات مازال ظاهراً أمامك، ثم انقر لون التدریج من مربع السرد
   ۱. تأکد أن شریط الخیارات مازال ظاهراً أمامك، ثم انقر لون التدریج من مربع السرد
   ۱. واری Gradient Editor (انظر شكل ۹-).
- ٢. اختر التدريج الذى أنشأناه في المثال السابق My Gradient من المربع Presets .
  وسوف تظهر الألوان المحددة في المثال السابق كما طبقناها بدرجاتها المختلفة ونسبة التركيز Opacity.
- ۳. انقر زر بدء التدرج نقرا مزدوجا وقم بتغییر لون البدایة من المربع الحواری Stops بتغییر اللون بنقر زر Color من المربع Stop Color الناتج. (یمکنك أیضاً تغییر اللون بنقر زر Gradient Editor میث یظهر المربع الحواری Color Picker، حیث یظهر المربع الحواری Color Picker. حدد اللون الذی یروق لك ثم انقر زر Ok لإخلاق المربع Select Stop Color والحواری Select Stop Color ، والحودة إلى مربع Gradient Editor).
  - انقر نقراً مزدوجا زر نهاية التدرج لتغيير لون النهاية.



شكل ٩-١٠ المربع الحواري Gradient Editor

حرك أزرار التدرج الملاصقة لشريط ألوان التدرج، قم بتعديل الألوان إذا لزم الأمر،
 ثم انقر زر Ok لتطبيق التعديلات.

# معالجة بؤرة الصورة

كنت مرة أشاهد بعض الصور الفوتوغرافية التي التقطت لنا في إحدى الحفلات، وقد شعرت في أول الأمر بالفرحة فقد داهمني نفس الشعور الذي كنت أعيشه أثناء الحفلة، وبعد لحظات بدأت أدقق في الصور فانتابني على الفور ضيق تحول إلى شعور بخيبة الأمل، فالصور بعضها مهتز، الإضاءة في البعض الآخر غير موزعة بعناية، بل إن أحد أقربائي من الشباب والذي يتمتع بشعر حالك السواد قد بدا في الصورة وقد انتابه الشيب "المفاجئ"، قلت في نفسي ما هذا ؟ ولكن صديق لي بارع في التصوير الفوتوغرافي وفي قراءة بعض مكنونات النفس قال لي: لا تمتم فبعض الرتوش هنا وهناك وأيضا المونتاج إذا لزم الأمر سوف يعيد للصور رونقها وقد يعيد الشباب لبعض كهولتها.

هذا ما يفعله PhotoShop بأدواته المختلفة، ومنها أدوات معالجة بؤرة الصورة Pocus

Tools والتي تستخدم أيضاً بعض المؤثرات مثل "الغشاوة" Blurring، ونلاحظ ذلك كثيرا في الأفلام وتعدد الوسائط وصفحات الويب والإعلانات وغيرها حيث تقوم هذه الغشاوة بجذب انتباه المشاهد إلى أجزاء معينة من الصورة.

وقد نستخدم في مناطق أخرى من نفس الصورة أدوات أكثر حدة، باستخدام أدوات Sharpness Tools وهذا يجعل الصورة تجمع بين العديد من المؤثرات التي تجعل المشاهد ينبهر من المنظر ولو للحظات.

ومهما تحدثت عن فوائد أدوات Focus, Blur, Sharpness أو الأدوات المتعلقة بها، فإن كثير من الناس – وأنا منهم – لا نحب هذه الأدوات بل ونسقطها من حساباتنا، ولكن PhotoShop والقائمين عليه يدركون تماماً أهمية هذه الأدوات والأوامر المساعدة لجعل الصور أكثر قبولاً بل وجاذبية لدى المشاهدين .

# استخدام أداة الغشامة Blur Tool

بدلا من الإطالة والتي قد لا تستهوي الكثيرين دعنا نتجول مع أداة الغشاوة Tool لنرى كيف نستخدمها ونشاهد فوائدها، وكما هي العادة فسوف نستخدم إحدى الصور من مجلد الأمثلة المضمن مع PhotoShop. للتدريب على استخدام الأداة Blur تابع معنا الخطوات التالية:

- افتح الملف Tree الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب، لأننا نريد ضبط الحواف الخارجية للشجرة.
- ٢. قم باختيار أداة Blur من مربع الأدوات Toolbox، يظهر شريط الخيارات
   ١. المصاحب للأداة في أعلى الشاشة (انظر شكل ٩-١١).



من شریط الخیارات تأکد من أن حجم الفرشاة هو ۲۱. وأن النمط المستخدم
 Mode هو Normal أو نسبة المتانة Strength هي ۱۰ %.

اسحب مؤشر الأداة على أطراف الشجرة ذهاباً وإياباً لتنعميها حتى تظهر كما فى شكل ٩-١٢. أثناء ضبط الصورة يمكنك ضبط نسبة strength حتى تلائم حاجتك.



شكل ٩-١ الصورة بعد تنعيم حواف الشجرة.

في المثال السابق استخدمنا الأداة Blur لطمس بعض معالم الصورة، قم بإغلاق الصورة ولا تقم بحفظها، فنحن نتدرب فقط على معالجة الصور. سنحاول في المثال التالي استخدام الأداة Blur لإبراز جزء من الصورة على حساب باقي الصورة.

# استخدام الأداة Blur للتركيز على جزء من الصورة

سأحاول معك عزيزي القارئ استخدام الأداة Blur لتسليط الضوء على جزء من الصورة. يمكنك استخدام صورة من عندك وإدخالها باستخدام الماسح الضوئي أو اختر الصورة Tree التى استخدمناها فى المثال السابق الموجودة على القرص المدمج المرفق بالكتاب. دعني أجرب حظي معك ومع تلك الأداة في الخطوات التالية:

أكد من أن الصورة مفتوحة أمامك.

- Toolbox من مربع الأدوات Blur ٢.
- ٣. من شريط الخيارات اختر الفرشاة مقاس 100 pixels وقم بزيادة النسبة Strength سواء بالزيادة أو النقص حتي تصل إلي نسبة الطمس أو التركيز التي ترجوها فكلما زادت تلك النسبة كلما زاد معدل طمس الصورة وكلما قلت تلك النسبة كلما زاد تركيز الصورة.
- انقر أداة Blur في أحد أركان الصورة كما في الشكل ٩-٣٠عدة مرات متتالية حتى تحصل علي التأثير المطلوب، حاول ألا تجعل أداة Blur تتحرك فوق أي منطقة من الصورة يكون مطلوب التركيز عليها، حتى لا تقوم بدون قصد بطمس بعض المعالم الهامة في الصورة بدلاً من التركيز عليها.



شكل ٩-١٣ لاحظ أداة Blur في ركن الصورة الأيمن

الآن يمكنك اختيار فرشاة ذات حجم أقل لكي تعطيك دقة في الاستخدام، سوف تتركز كل جهودك أثناء العمل في اختيار الفرشاة المناسبة للمنطقة المناسبة من الصورة، اختر الفرشاة الدقيقة المحددة لكي تناسب المناطق الدقيقة المطلوب معالجتها. (انظر شكل ٩-٤١).



شكل ٩-٤١ لاحظ أننا قمنا بطمس بعض المناطق

- قم بالضغط مع سحب المؤشر والتحريك فوق الأماكن المراد طمس معالمها أو محوها من الصورة أو الخلفية. راعي الدقة بحيث لا تقوم بطمس أجزاء من الصورة نفسها.
   هل أصبحت الصورة بالشكل المطلوب الجميل والجذاب ؟ هل تكتفي بهذا القدر ؟
   إذاً قم بحفظ الصورة.
- ٧. من لوحة الطبقات layers، انقر السهم الموجود أعلى يمين هذه اللوحة ومن القائمة التي تظهر اختر أمر Duplicate Layer، يظهر المربع الحوارى يطالبك بإدخال اسم وتنسيق الطبقة الجديدة وهي عبارة عن نسخة من الطبقة الحالية، أكتب الاسم وانقر زر Ok.
- الآن يمكنك أن تستخدم فرشاة مقاس ١٠٠ ثم تقوم بإجراء المزيد من الرتوش والطمس على الطبقة النشطة (النسخة) ولكي ترى النسخة الأصلية قم بنقر العين التي على يسار النسخة وسوف تشاهد الصورة بغير رتوش أو (غشاوة) blurring انقر العين مرة أخرى واستأنف العمل.

٩. قم بتعديل درجة وضوح الألوان أو تركيز الألوان Opacity من لوحة الطبقات لayer Palette وذلك بتحريك المؤشر ليصل إلى ١٠%. حاول أن ترى الصورة بدون الطبقة الأساسية Background Layer بإزالة رمز العين اللوجود أمامها لتبقى الطبقة النسخة وتبدو وكأنك وضعت فوقها ورقة شفافة من جراء وضع قيمة تركيز الألوان بـ 10% (شكل ٩-٩).




شكل ٩-٥١ تقليل تركيز الألوان Opacity أدى إلى ظهور الصورة وكأن فوقها طبقة شفافة أو زجاج عزيزي القارئ، إذا كنت قد توصلت معي إلى الشكل الذي تريده للصورة فأنت عبقري، رغم ذلك أنصحك أن تحاول التدريب المستمر لتصل إلى حقيقة الأمر!

# استخدام أداة التثبيت Sharpen Tool

سوف نرى الآن مثالاً أولياً على استخدام الأداة Sharpen Tool في إحدى الأدوات الموجودة في مجموعة واحدة مع الأداة Blur ولكنها تؤدي مهمة قد تكون عكسية (وهي التحديد أو التثبيت). لكي تحصل على هذه الأداة من مربع الأدوات، انقر

أداة Blur لبضع ثوانى (أو انقرها بالزر الأيمن للفأرة) تظهر قائمة بالأدوات الموجودة كما في شكل ٩-١٦. اختر الأداة Sharpen ثم اتبع الخطوات التالية :



شكل ٩-١٦ الأداة Sharpen ضمن مجموعة الأداة ١٦-٩

- 1. تأكد أن صورة Tree مازالت مفتوحة أمامك.
- ۲. اختر أداة التثبيت Sharpen Tool من مربع الأدوات، قم بتكبير حجم الفرشاة إلى
   ۲۰۰
- حرك المؤشر مع الضغط فوق أى منطقة من الصورة، سترى تأثير أداة Sharpen على
   حواف الحرف ودرجة تثبيت الألوان (شكل ٩-١٧).



شكل ٩-١٧ الصورة بعد استخدام أدوات Sharpen

تستطيع التراجع في أي لحظة عن التعديلات التي قمت بعملها عن طريق اختيار الأمر

Step Backward من قائمة من قائمة الطاحة التعديل التي المحاطقة التعديل التي تريدها. مرات للتراجع عن الخطوات التي قمت بعملها للوصول إلي درجة التعديل التي تريدها. استخدام أداة الضباب Smudge Tool

تستخدم هذه الأداة كثيراً في تصفيف شعر الرأس ، عندما تقوم برسم شكل الشعر لن تستطيع أن ترسم خطوط سوداء أو ما شابه ذلك، يجب أن تقوم بإضفاء بعض الرتوش على الرسم وهو ما يسميه PhotoShop بالضباب Smudge ولا تمتم عزيزي القارئ إذا كانت ترجمة هذه الكلمة (لطخة أو وصمة) فالذي يعنينا هو الوظيفة التي تؤديها ولا يهم لماذا سماها PhotoShop بهذا الاسم.

وسوف نقوم بضبط فروة رأس خاصة بأحد الأطفال باستخدام الطريقة الوحيدة التي يقدمها لنا PhotoShop وهي أداة Smudge، اتبع الخطوات التالية:

- ١٠. افتح ملف Omer\_1 من القرص المدمج المرفق بالكتاب والذى يحتوى على صورة طفل جميل.
- ٢. اختر أداة بيس Smudge من مربع الأدوات Toolbox ضمن مجموعة الأداة
   ١٠. اختر أداة بيسكل ٩-١٦)
  - ٣. اختر فرشاة متوسطة الحجم ولتكن بحجم ٣٥ مثلاً.
- خع الفأرة في عند أطراف الشعر وحاول ضبطه مع الاستمرار في الضغط علي زر
   الفأرة.
- و. جعل بعض الشعيرات أطول، اختر فرشاة أكبر قليلا وانقر للخارج نقرات سريعة لضبط الشعر (انظر شكل ٩-١٨) لاحظ أيضا تقذيب أطراف الشعر باستخدام نفس الأداة .





الصورة قبل استخدام الأداة

الصورة بعد استخدام الأداة

شكل ٩-٨٨ ما رأيك في تصفيف الشعر هكذا ؟

في الفقرات التالية سوف نتناول بعض الأدوات التي يمكن أن تضيف إلى صورتك مزيداً من التناغم في الألوان Toning.

وكما هو الحال في معظم أدوات PhotoShop فإن معناها العربي قد لا يوحي بالمهمة التي تقوم بها، ولعلك لاحظت في الفصول السابقة حرصي على أن يكون اسم الأداة كما هو حتى لو كان له ترجمة لا أرتاح إليها، وحتى طباعة هذا الكتاب فإن كل إصدارات PhotoShop حتى التي تساند اللغة العربية لا تقوم بترجمة لغة واجهة التطبيق.

# استخدام أحوات التحكم في إضاءة الصور

قبل طباعة أي صورة من خلال PhotoShop والأمر نفسه ينطبق على محترفي الفوتوغرافيا أو التصوير الفوتوغرافي وخاصة بعد تكبير الصور، فإننا نحتاج إلى تفتيح الإضاءة في بعض مواضع الصورة. أيضاً قد نحتاج إلى تغميق منطقة أخرى من الصورة، أي أننا نقوم بعمل ما يسمى رتوش أو مونتاج لكي تخرج الصورة في الشكل الذي يرضينا. والإضاءة عادة تكون أثناء التقاط الصور، ولكن تغييرها وتنقيحها في مرحلة لاحقة تجعل المشاهد يتمتع بصورة أكثر جاذبية.

ويتيح لنا PhotoShop التحكم في الإضاءة باستخدام الأدوات PhotoShop ويتيح لنا Dodge تكون قريبة من المعنى وهو المراوغة، ولكننا نستخدمها في الكن ترجمة الأولى Dodge قد تكون قريبة من المعنى وهو المراوغة، ولكننا نستخدمها في الصورة لتفتيح، أو لجعل الإضاءة ساطعة، بينما الأداة الثانية Burn وتعني الاحتراق وهي

ملائمة لجعل بعض مناطق الصورة أكثر ظلاماً أو سواداً.

ويمكن استخدام الأدوات Dodge/Burn/Sponge من مربع الأدوات (انظر شكل وذلك بالضغط المستمر على رمز أي أداة منهن وسوف تظهر باقي الأدوات (انظر شكل ١٩-٩.



شكل ٩-٩ أدوات تناغم الصور Toning

وعندما تشرع في استخدام أدوات التحكم في الإضاءة، فشأفهما شأن باقى أدوات Photoshop سوف يظهر شريط خيارات لكل أداة عند النقر عليها في أعلى النافذة، وسنلاحظ وجود وحدات تحكم في الأداء. الأولى هي "سرعة الكشف" Exposure وتقوم بالتحكم في سرعة إضاءة الموضع المطلوب من الصورة، فكلما زادت نسبة وتموم بالتحكم كلما كانت الإضاءة أسرع، ومن المستحسن أن تبدأ بنسبة صغيرة حتى تتمكن من التحكم بسهولة في الوصول إلى النتيجة النهائية (انظر شكل ٩-٠٠).



شكل ٢٠-٩ شريط أدوات خيارات Dodge

وبالإضافة إلى الخيار Exposure هناك مربع السرد Range الذي يحتوى على ثلاثة خيارات هي Highlights و Shadows في الموضع خيارات هي Dodge ، اختر Shadows لينحصر التأثير في الظلال المحددة في الصورة دون باقى الأجزاء.

ولأن الكلام النظري لا ينفع في برنامج مثل PhotoShop ، تعال نجرب أداة Dodge ولأن الكلام النظري لا ينفع في برنامج مثل وإتباع سياستنا المعهودة، خطوة بخطوة.

#### استخدام أداة Dodge

للتعرف على طريقة استخدام الأداة Dodge، تابع الخطوات التالية:

- افتح الصورة Window من مجلد التمارين الموجود في القرص المدمج المرفق بالكتاب. (انظر شكل ٢١-٩).
- انقر أداة Dodge لتنشيطها وسيظهر شريط خيارات الأداة Dodge الذى سنستخدمه فى تغيير إعدادات الأداة. والتي سنستخدمها في إضفاء مزيد من الإضاءة على الصورة.



شكل ٩- ٢١ صورة لشباك تبدو فيها الإضاءة مظلمة

- ٣. حدد نسبة سرعة الكشف Exposure ولتكن 15 ومن مربع السرد Range
- قم بالنقر على الفرشاة تظهر قائمة منسدلة بها عدة خيارات مختلفة لحجم الفرشاة
   حدد حجم الفرشاة لتكون ۲۷ ثم انقر خارج شريط الخيارات الإغلاق هذه القائمة.
- قم بالضغط بالمؤشر في المنطقة التي تريد إضفاء الإضاءة أو الإشراق عليها ثم اسحب
   في شكل خطوط متعرجة مع استمرار الضغط وسوف تشاهد أثناء العمل النتيجة

استمر في الضغط مع الحركة حتى تصل إلى النتيجة المطلوبة (انظر شكل ٩-٢٢).



شكل ٩-٢٢ الصورة بعد إضافة مؤثرات الإضاءة عليها

أرجو أن يكون الفرق واضحاً قبل وبعد استخدام أداة Dodge رغم أن الصور في الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ ليست ملونة، إلا أننا على ثقة بأن المؤثرات ستكون واضحة تماماً رغم ذلك.

بعكس الأداة Dodge التي تضفي على الصورة إشراقاً وإضاءة واضحة، فان الأداة Burn تقوم بإضافة ظلام أو بجعل المناطق المشرقة في الصورة مظلمة، طبعا يرجع كل هذا للطريقة التي نعالج بها الصورة.

### استخدام أداة الإظلام Burn

للتعرف على طريقة استخدام الأداة Burn، تابع الخطوات التالية:

- المستخدام الصورة السابقة قبل تعديلها (راجع شكل ٢١-٩)، اختر أداة Burn على المستخدام الصورة السابقة قبل تعديلها (راجع شكل ٢١-٩)، اختر أداة Dodge حتى تظهر الأدوات الثلاثة واختر منها الأداة Burn.
- ٢. من قائمة Range داخل شريط الخيارات اختر Shadows، وأيضاً قم بتحديد

قيمة Exposure بالقيمة 10.

٣. اختر مقاس الفرشاة المناسب من لوحة Brushes، استخدام الأداة Burn وذلك بضغط وتحريك المؤشر فوق المنطقة أو مناطق الظلال بالتحديد لأننا اخترنا Shadows استمر في الضغط والتحريك حتى تنتهي من المناطق المطلوبة (انظر شكل ٣-٣٧).



شكل ٩-٢٣ الصورة بعد استخدام الأداة Burn هل هي مظلمة حقا ؟

### استخدام الأداة الإسفنجية Sponge Tool

تقوم هذه الأداة بدمج أو مزج الألوان في الصور الملونة كى تبدو بشكل ناصع، وشريط خيارات هذه الأداة يتضمن مربع السرد Mode الذى به بها اختيارين Saturate أي تشبع الألوان والاختيار الآخر Desaturate وهو عكس التشبع، وهناك أيضاً حقل Flow يتم فيه تعيين نسبة ثقل الألوان كما سنرى، (انظر شكل ٢٤-٩)



شكل ٩-٤ شريط خيارات الأداة Sponge

للتعرف على طريقة استخدام الأداة Sponge، تابع معنا الخطوات التالية:

- 1. تأكد أن صورة Window مازالت مفتوحة أمامك وبعد إجراء عملية التفتيح التي قمنا بها. نريد الآن ضبط مظهر الزهور الموجودة بأسفل الشباك.
- ۲. اختر الأداة Sponge من مربع الأدوات Toolbox. (راجع شكل ۹ ۲. ۱۹۰۱).
- من شريط خيارات الأداة Sponge ومن مربع السرد Mode اختر Saturate ثم
   قم بتحديد قيمة Flow بـ 90.
- ٤. اختر فرشاة مقاس ٢٧ ثم قم بالضغط والتحريك بالمؤشر فوق الموضع المطلوب من الصورة، واجعل الحركة مستمرة ودائرية حتى تصل للشكل المطلوب، وستبدو وكأنك تمسك قطعة قماش وتقوم بتلميع الصورة لتبدو الألوان أكثر نقاوة وبحاء (انظر شكل ٩-٥٠).



شكل ٩-٥ وقد قمنا بتلميع الصورة باستخدام الأداة الإسفنجية Sponge







تعتبر معالجة الصور من أهم أهداف برنامج Photoshop، ولعل شتى الأدوات الموجودة فى هذا البرنامج تساعدك فى ذلك، حيث يأتى لنا Photoshop مع كل إصدار جديد بالمزيد من هذه الأدوات.

في هذا الفصل ستتعرف على :

- ♦ استخدام خاتم الاستنساخ Clone stamp.
  - استخادام خاتم العينة pattern Stamp
- ♦ استخدام فرشاة المعالجة Healing Brush وأداة الترميم Batch.
  - ♦ استخدام فرشاة التاريخ History Brush.
    - ♦ ضبط الصور في طبقة منفصلة.

كثيراً ما تحتوى الصور على العديد من العيوب التي يمكن معالجتها باستخدام ألوان أو أجزاء من نفس الصورة. سنقوم في هذا الفصل بالتعرف على مجموعة من الأدوات المستخدمة في علاج هذه العيوب. فكن معنا.

### استخداء الختامة Clone Stamp

عندما تمسك بكاميرا الفيديو المتصلة بجهاز التلفزيون، وتمرر الكاميرا أمام أي مشهد من المشاهد، ماذا يحدث ؟ يظهر المشهد على شاشة التلفزيون بينما يكون لديك الاختيار في تسجيل المشهد على شريط الفيديو لعرضه فيما بعد مرات ومرات.

هذا ما يفعله PhotoShop وهذا أيضا ما سوف نشاهده في هذا الفصل، سوف تشاهد كيف يسلط PhotoShop الضوء على منطقة من الصورة بينما يدعك تقوم بتسجيل المنطقة وطباعتها على مكان آخر من الصورة، العملية الأولى وهي تسليط الضوء وتسجيل منطقة معينة تسمى (استنساخ) Cloning بينما عملية الطباعة في مكان آخر تسمى "خاتم الاستنساخ"

### تنشيط أداة Clone Stamp

تظهر الأداة Clone Stamp والأداة Pattern Stamp داخل مجموعة واحدة بمربع الأدوات. لتنشيط أى منهما، انقر الأداة الظاهرة بزر الفأرة الأيمن ثم اختر أيهما من القائمة الناتجة لتنشيطها (انظر شكل 1-1).

وبمجرد النقر على الأداة يظهر شريط الخيارات المصاحب للأداة وبه العديد من الاختيارات والخصائص الهامة التي سيأتي ذكرها لاحقاً.

وسواءً كانت الأداة المختارة Clone أو Pattern، فان الفكرة الأساسية واحدة وهي التقاط جزء من الصورة لكي تقوم بطباعته فوق نفس الصورة أو في طبقة داخل صورة أخرى أو حتى في ملف آخر وكأنك تقوم بعمل نسخ Copy ولصق Paste، ولكن بتحكم وريشة الفنان. فأنت تقوم بتحديد منطقة الاستنساخ Cloning Area وتحديد طريقة طباعة الجزء المستنسخ سواءً كنت ستتحكم فيه بنفسك، أم أنك ستقوم بتخزينه

#### كعينة Pattern لاستخدامها فيما بعد.



شكل ١-١٠ اختر أداة Clone Stamp من مربع الأدوات Toolbox

### نسخ منطقة من الصورة Cloning Area

٠٣

تستخدم الأداة Clone Stamp (الختامة كما يطلق عليها) وحدة قياس البكسل ، حيث تقوم بنسخ جزء معين من الصورة لاستخدامه فيما بعد. واستخدام هذه الأداة لا يقتصر فقط على حذف العناصر الغير مرغوب فيها ولكن يمكنك استخدامها في إصلاح الصور واستبدال الأجزاء التالفة بأجزاء أخرى سليمة. ففي المثال التالي سنقوم بملء ركن الصورة بالمياه كي تبدو المركب وكألها في وسط البحر أي أننا سنقوم بنسخ صورة المياه ووضعها في الركن الخالي من الماء، تابع معنا الخطوات التالية:

- 1. افتح الملف Water\_start الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- Tool Box من مربع الأدوات Clone Stamp .
- سيظهر شريط خيارات الأداة. افتح لوحة Brush ثم اختر حجم وسط للفرشاة وليكن ٢١ بكسل، وتأكد من تنشيط مربع الاختيار Aligned. حتى تكون نقطة التوقف التي يتم عندها تحرير زر الفأرة هي نقطة البداية في المرة التالية. أي أنك تستطيع البدء في العمل ثم تقوم باستكماله بعد قليل، إذ أن الضغط بالمؤشر لمدة طويلة قد يكون مؤلماً أو مجهداً، لذلك يمكنك تحرير زر الفأرة ثم العودة لاستكمال العمل مرة أخرى، أما في حالة عدم تنشيط مربع الاختيار Aligned، فالأمر يختلف تماماً، إذ أن كل مرة تحرر فيها زر الفأرة وتعود إلى الضغط عليه فان نقطة البداية ستكون هي النقطة الأولى، وهي تلك التي يتم فيها النقر مع ضغط مفتاح Alt، أي أنك لا تستطيع إكمال العمل بل ستبدأ من جديد (انظر شكل ١٠٠٠).



ب. حرك مؤشر Clone Stamp فوق منتصف الصورة ثم اضغط مفتاح Alt، يتغير شكل المؤشر انظر شكل ١٠-٣. انقر في بداية المنطقة التي ترغب في نسخها.



شكل ١٠-٣ ابدأ بنسخ المنطقة المطلوبة

حرر مفتاح Alt ثم ابدأ فى سحب المؤشر واضغط بدايةً من الركن الأيسر السفلى
 حتى تقوم بتغطية هذا الجزء بالمياه (انظر شكل ١٠-٤).

لاحظ وجود مؤشرين أثناء عملية السحب، أحدهما المؤشر الذى يأخذ شكل دائرة هكذا O يوجد في مكان مؤشر الفأرة في الجزء الذى تقوم بالنسخ فيه (الركن الخالى من المياه)، بينما يكون المؤشر الثانى على شكل + ويكون موجود عند النقطة التي يتم النسخ منها.

عندما تنتهي من تغطية هذا الجزء بالمياه حرر زر الفأرة، حرك مؤشر الفأرة في أى
 مكان آخر ترغب في تغطيته بالماء ثم ابدأ في السحب من جديد.



شكل ١٠-٤ استخدام أداة Clone stamp في تغطية الصورة بالماء

- ٧. استمر فى العمل حتى تنتهي من تغطية جميع الأجزاء الخالية بالماء.
- ٨. عندما تنتهى من عملك قم بحفظه. يجب أن تظهر الصورة الآن كما فى شكل ١٠٥٥.



شكل ١٠-٥ الصورة بعد تغطية جميع أجزائها بالماء

وللعمل بصورة جيدة للأداة Clone Stamp يجب مراعاة الآتي:

- للحماية من وقوع أخطاء قد لا يمكن التراجع عنها قم بإنشاء طبقة جديدة للعمل عليها.
- إذا كانت الصورة تحتوي علي لون أو نقش واحد، فعليك بالنسخ من أقرب مكان منه.
  - لنسخ مساحات حدد الخيار Aligned .
  - لتكرار نقش Pattern لا تحدد خيار Aligned .
- الإخفاء عنصر في صورة استخدم النمط Normal وحدد القيمة ١٠٠ % لــــ

#### . Opacity

• إذا أردت تعديل حجم الفرشاة أثناء عملك اضغط علي مفتاح [ للتكبير ، ومفتاح ] للتصغير من لوحة المفاتيح بدلاً من استخدام شريط الخيارات.

## Pattern Stamp خاتم العينة

تتفق كلٌ من أداة Pattern Stamp مع أداة Clone Stamp في نفس الوظيفة، ولكن الاختلاف يكمن في أن الأولى تتعامل مع جزء يتم تحديده كمصدر باستخدام الأداة Rectangular Marquee بينما الثانية والتي تحدثنا عنها منذ قليل، تتعامل مع المصدر من الصورة مباشرة، أي يتم فيها النسخ واللصق في نفس الوقت.

سنقوم فى الفقرة التالية بإزالة حركة المركب من على الصورة. يمكننا لأداء ذلك، استخدام أداة Clone stamp كما سبق ولكننا سنقوم باستخدام تقنية مختلفة، وهى تقنية (صانع العينة) Pattern Maker الموجودة في Photoshop ، وذلك لإنشاء عينة يمكننا استخدامها فوق حركة المركب الموجود فى الصورة.

إنشاء العينة الجديدة

لتحديد العينة التي نرغب في استخدامها، تابع الخطوات التالية:

1. نشط الأداة Rectangular Marquee الأدوات Rectangular Marquee. ثم السحب لاختيار منطقة من الماء، وغالبا أفضل منطقة هي التي بين النهاية اليمني لقارب التجديف وتأثير حركته على الماء. وتأكد أن خيارك يشمل الماء فقط ولا يشمل أي تأثير مختلف للمياه (انظر شكل ١٠-٣).



شكل ١٠١-٦ اختيار عينة من الماء

افتح قائمة Edit من شريط القوائم ثم اختر Define Pattern من القائمة المسلكة، يظهر المربع الحوارى Pattern Name أمام Name اكتب اسماً له Water ثم اضغط علي OK (انظر شكل ۲۰۱۰).




شكل ١٠ ٧-١ المربع الحواري Pattern Maker

#### تطبيق العينة الجديدة

أصبح الآن لدينا عينة من المياه القابلة للاستخدام. لتطبيق هذه العينة على جزء معين من الصورة، تابع معنا الخطوات التالية:

- افتح قائمة Select من شريط القوائم ثم اختر Deselect من القائمة المنسدلة أو انقر في أي مكان بالصورة لإلغاء التحديد أو اضغط Ctrl+D.
- ۲. اختر الأداة Pattern Stamp أمن مربع الأدوات Tool Box. وذلك من نفس مجموعة الأداة Clone Stamp. (راجع شكل ۱۰۱۰).
- ٣. يظهر شريط خيارات الأداة Pattern Stamp. حدد حجم الفرشاة ليكون ١٣، ومن مربع السرد Mode تأكد أن الاختيار الموجود هو Normal وأن تركيز الألوان Opacity هي ١٠٠٠% وتأكد أيضاً من تنشيط مربع الاختيار Aligned.

ك. من شريط الخيارات انقر زر الانسدال Pattern لفتح لوحة العينات، ثم اختر منها العينة Water التي قمنا بإنشائها سابقاً وانقر خارج هذه اللوحة لإغلاقها، تظهر العينة Water أمام خانة Pattern (انظر شكل -1).



شكل ١٠ ٨- ٨ شويط الخيارات الخاص بالأداة Pattern Stamp

٥. فى نافذة الصورة اسحب الأداة Pattern Stamp على تأثير حركة المركب الموجودة على المياه لكى تبدو المياه وكأنها ساكنة. استمر فى الرسم حتى تصل إلى النتيجة الموجودة فى شكل -1.



شكل ١٠-٩ بدت المياه هادئة ولا يوجد أي أثر لحركة المركب

- ٦. سنضيف الآن آخر لمسة جمالية للشكل وبهذا سنكون قد ألهينا العمل مع هذه الصورة.
- - ٨. يمكنك فتح الملف Water\_end لرؤية الصورة النهائية بعد هذه التعديلات.



شكل ١٠٠٠ الشكل النهائي للصورة

# استخدام الأحاتين Healing Brush و Batch

تعتبر (فرشاة المعالجة) Healing Brush و (أداة الترميم) Batch Tool و Pattern stamp ولكن فى خطوة التي لها نفس قدرات الأداتين Clone Stamp و Clone Stamp ولكن فى خطوة واحدة، وتقريباً يستخدمان نفس التقنية. سنرى فى المثال التالى كيفية إزالة بعض الحروف من على صخرة باستخدام هذه الأدوات ليس هذا فحسب ولكن أيضاً إزالة بعض الحفو التي تشوه منظر هذه الصخرة. ولأن الصخرة الواحدة مختلفة فى ألوالها وإضاءها فيان الستخدام أداة Clone Stamp سيكون أمر شاق للغاية بينما استخدام الأداة Brush سيكون أسهل بكثير. ويعتبر هو الاختيار الأمثل فى هذه الحالة.

## استخدام فرشاة المعالجة Healing Brush

أول إجراء سنقوم به الآن هو إزالة بعض الحروف التي تشوه منظر الصخرة. لأداء ذلك، تابع الخطوات التالية:

- افتح الملف rock\_start الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- ٢. انقر الأداة Zoom الحراء المطلوب العمل عليه وهو الجزء المكتوب
   عليه الحروف DJ.

- ٣. نشط الأداة Healing Brush لك من مربع الأدوات Toolbox.
- ك. من شريط خيارات الأداة، انقر زر Brush لفتح اللوحة المنسدلة ثم حرك مؤشر الزالق من خانة Diameter حتى يصل إلى القيمة ١٠ بكسل ثم انقر فى أى مكان خارج اللوحة لإغلاقها. تأكد من اختيار Normal داخل مربع السرد Mode وأن الخيار Sampled هو الخيار النشط فى خانة source والخيار Baligned غير نشط لأن الجزء المطلوب معالجته صغير (انظر شكل ١٠١٠).



- ه. اضغط مفتاح Alt ثم انقر واسحب على جزء صغير جداً موجود بجانب حــرف D
   والذي يعتبر جزء من الصخرة والذي سيتم أخذه كعينة (انظر شكل ١٠ ١٠).
- 7. حرر مفتاح Alt ثم ابدأ فى السحب على الحرف D من أعلى إلى أسفل حتى يتم محو D الحرف D ثم استمر فى السحب على الحرف الآخر D حتى يتم محوه.



شكل ١٠١٠ أخذ عينة من الصخرة

٧. بعد الانتهاء من عملك أنظر جيداً إلى الصخرة، تلاحظ ألها تبدو وكأن شيئاً لم يكتب عليها من الأساس (انظر شكل ١٠-١٣٠)، فكم هي براعة هذا البرنامج في إخفاء العيوب.



شكل ١٠ ـ ١ ٣- الشكل النهائي للصخرة بعد إخفاء العيوب

قم بتصغير هذه الصورة ثم احفظها.

# استخدام (أداة الترميم) Patch Tool

تقوم أداة الترميم بالدمج بين أداة lasso في كونها أداة احتيار حسب القيمة اللونية وأداة التوميم بالدمج بين أداة معالجة حيث يمكنك باستخدام هذه الأداة اختيار مساحة معينة من العمل التي تريد ترميمها ثم سحب هذا الاختيار لمنطقة أخرى من الصورة، وعندما تقوم بتحرير زر الفأرة، تبدأ أداة الترميم في عملها بينما يظل التحديد مختاراً وجاهزاً للسحب والاستخدام في أي منطقة أخرى تريد ترميمها.


لإزالة بعض الحفر الموجودة في الملف السابق، تابع معنا الخطوات التالية:

- ١. نشط الأداة Patch مربع الأدوات Toolbox وذلك من مجموعة الأداة
   الاحاة Healing Brush.
  - ۲. من شریط الخیارات تأکد من تنشیط Source.
- ۳. اسحب مؤشر أداة patch على بعض الحفر الصغيرة جداً تماماً كما لـو كنـت
   تستخدم أداة Lasso ثم حور زر الفأرة (انظر شكل ۱۰ ۱۶).



شكل ١٠ - ٤ ١ استخدام أداة Patch Tool.


3. الآن قمت بتحديد القطعة المراد ترميمها. انقر المنطقة المختارة مرة أخرى ثم اسحب المؤشر إلى منطقة سليمة من الصورة ويكون لونما قريباً من لون الأجزاء القريبة من الحفر (انظر شكل 1 - 1).



شكل ١٠-٥٠ سحب المؤشر إلى منطقة أخرى سليمة

حرر زر الفأرة، يعود التحديد إلى المنطقة القديمة وتظهر كما لو كانت خالية من أى
 حفر وكأنها سليمة.

- قم بسحب تحدید جدید باستخدام أداة patch على باقى الحفر الصغیرة لترمیمها ثم
   اسحب التحدید على منطقة أخرى سلیمة استمر بالعمل حتى تنتهى من ترمیم جمیع
   الحفو.
  - افتح قائمة Select ثم اختر أمر Deselect (أو انقر أى مكان بالصورة).
- ٨. افتح قائمة File ثم اختر Save من القائمة المنسدلة لحفظ الملف. (يجب أن يظهــر
   الملف الآن كما فى شكل ١٠-١٦).



شكل ١٠-١٦ ترميم جميع أجزاء الصورة

# استخدام فرشاة التاريخ History brush

تقوم فرشاة التاريخ بتسجيل حركة الفرشاة خطوة تلو الأخرى فى لوحــة التــاريخ . History Palette وستستفيد من هذه الخاصية فى حالة وجــود أخطــاء، إذ يمكــن استخدام هذه الخاصية فى التراجع خطوة عكسية بعد الأخرى، كما أن اللون الإفتراضــى لهذه الفرشاة هو لون الخلفية أو اللون العكسى لآخر فرشاة مستخدمة بحيث يمكن مســح آخر رسم قمت به.

وهناك شبه كبير بين فرشاة التاريخ والختامة Clone Stamp والاختلاف بينهما هــو أن أداة Clone Stamp تستخدم جزء من الصورة وتعتبره هو المصدر لها بينما تأخـــذ أداة فرشاة التاريخ History Brush مصدرها من الخطوة السابقة.

للتدريب على استخدام فرشاة التاريخ history Brush، تابع الخطوات التالية:

- . اختر أداة History Brush 📶 من مربع الأدوات Toolbox.
- ٢. من شريط خيارات الأداة قم باختيار إعدادات مناسبة للفرشاة المستخدمة.
- ٣. اسحب مؤشر الفرشاة على المنطقة التي قمنا بمعالجتها سابقاً وانظر ماذا يحدث؟
   تلاحظ عودة الحفر التي قمنا بالتخلص منها مرةً أخرى.
- إذا كنت لا ترغب في النتيجة افتح قائمة Edit ثم اختر أمر Undo، أو انقر على
   آخر خطوة من لوحة History Palette.
- استمر في العمل مع أداة History Brush وأداة patch Tool حتى تنتهى مــن
   النتيجة.
  - افتح قائمة File ثم اختر أمر Save لحفظ هذه الصورة ثم أغلقها.

## خبط الصور فى طبقة منفطلة

سنتعلم فى الفقرة التالية استخدام تقنية متقدمة فى إصلاح الصور والمحافظة على الصورة الأصلية وذلك عن طريق نسخ الطبقة الأصلية أو Duplicate layer، حيث يمكنك إصلاح الصورة فى هذه النسخة وبعد الانتهاء من عملية الإصلاح قـم بـدمج الطبقتين معاً، تعد هذه التقنية متقدمة وتعود على مستخدميها بنتائج مبهرة.

#### استخدام الأداة Healing Brush في الطبقة المنفصلة

نريد في المثال التالي إزالة التجاعيد الموجودة في جبين هذا الرجل. تابع الخطوات التالية:

- افتح ملف Man\_start الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- Y. من لوحة الطبقات اسحب طبقة background على زر V من لوحة الطبقات اسحب طبقة الإنشاء نسخة جديدة من الطبقة الأصلية. انقر نقراً مزدوجاً على الطبقة الجديدة ثم اكتب الاسم الجديد للطبقة الجديدة وليكن Retouch. اترك هذه الطبقة نشطة كما هي (انظر شكل ١٠-١٧).


١. اختر الأداة Healing Brush السكا. من مربع الأدوات Toolbox.





شكل ١٠-١٠ إنشاء نسخة من الطبقة الأصلية وإعادة تسميتها

عن شريط الخيارات حدد حجم الفرشاة ١٢ بكسل وتأكد من تنشيط مربع الاختيار
 Aligned. واترك باقى الخيارات كما هى (انظر شكل ١٠-١٨).



شكل ۱۰-۱۸ شريط الخيارات الخاص بالأداة Healing Brush

اضغط مفتاح Alt ثم انقر على منطقة ناعمة وصغيرة من المنطقة الموجودة في الجـــبين
 لكى تأخذها كعينة نستخدمها في إزالة التجاعيد (انظر شكل ١٠-١٩).



شكل ١٩-١٠ استخدام Healing Brush لأخذ عينة ناعمة من الجبهة

حرر زر الفأرة ثم ابدأ فى معالجة هذه التجاعيد كما سبق، لاحظ أنك عندما تقــوم بالنقر والسحب يبدو مؤشر الفأرة والحط الذى تقوم برسمه بلون غامق قم بتحرير زر الفأرة وسيتم ضبط الألوان وتبدو الصورة طبيعية ويبدو الجلد ذو ملمس ناعم.

استمر في استخدام أداة المعالجة حتى تنتهى من معالجة جميع التجاعيد الموجودة في جبين هذا الرجل وأيضاً في معالجة الجزء الموجود بين العينين (أعلى الأنف). يجب أن تظهر الصورة الآن كما في شكل ١٠-٠٠.



شكل ١٠-١٠ معالجة جميع التجاعيد الموجودة في جبين الرجل

#### استخدام الأداة Patch في الطبقة المنفصلة

سنستمر فى التمرين التالى بمعالجة باقى أجزء الصورة، والآن نريد معالجة التجاعيد الموجودة أسفل العينين. تابع الخطوات الآتية:

- ١٠ تأكد أن الملف man\_start مازال مفتوحاً أمامك. وأن الطبقة النشطة هي Retouch (الطبقة التي قمنا بإنشائها من قبل).
  - Patch Tool من مربع الأدوات Patch Tool. . ٢٠
- ٣. اسحب مؤشر الأداة Patch Tool لتحديد المنطقة المراد معالجتها أسفل العين كما
   في شكل ١٠١-١٠.




شكل ١٠١٠ تحديد المنطقة المطلوب معالجتها

٤. حرك التحديد فى منطقة ناعمة وليس بها تجاعيد لنسخها بدلاً من الجزء الذى يحتوى على تجاعيد. استخدم نفس التقنية لإزالة جميع التجاعيد الموجودة أسفل العينين. استمر فى العمل حتى تقوم بمعالجة جميع أجزاء الصورة.

لاحظ أنه من الضرورى المحافظة على أن يبدو الوجه وكأنه طبيعى وكذلك لون الجلد، ولضمان ذلك هناك عدة خطوات لابد من إجراءها للمحافظة على ظهور الوجه بالشكل الطبيعى دون إظهار أى رتوش كما سترى.

عير درجة تركيز الألوان Opacity من لوحة الطبقات Layers Palette للطبقة Retouch لتصبح ٦٥ % (انظر شكل ٢٠-٢١).



شكل ١٠١-٢٢ تغيير درجة الشفافية من لوحة layers.

ج. في هذه الحالة سيختفي لون الجلد المختلف وتبدو الصورة وكأنها طبيعية (انظر شكل ٢٠-١٠).



شكل ١٠ - ٢٣٦ الصورة بعد معالجتها

- انقر رمز العين الموجود أمام طبقة Retouch في لوحة الطبقات لإخفاء هذه الطبقة وانظر الفرق بينها وبين الطبقة الأصلية.
- من شريط القوائم ثم اختر Layer من شريط القوائم ثم اختر المحدد التوائم ثم اختر Flatten Image من القائمة المنسدلة أو انقر السهم الموجود بالركن الأيمن العلوى من لوحة الطبقات واختر Flatten Image من القائمة المنسدلة. (انظر شكل ٢٤-١٠).



شكل ١٠ - ٢٤ دمج طبقات الصورة باستخدام أمر Flatten Image

يقوم أمر Flatten Image بدمج طبقات الصورة وبالتالى تصغير حجم الملف، لاحظ أنه في حالة دمج الطبقتين معاً سيصعب فصلهما مرة أخرى مستقبلاً.

٩. احفظ الملف ثم أغلقه.

١٠. يمكنك مشاهدة الصورة النهائية بعد معالجتها في ملف Man-end الموجــود علــي
 القرص المدمج المرفق بالكتاب.







تعتبر الألوان من أحد أعمدة برنامج Photoshop بصفة خاصة وبرامج الرسوم بصفة عامة، لذلك آثرنا وضع فصل مستقل لشرح الألوان وكيفية انتقائها.

بانتهاء هذا الفصل ستتعرف على

- استخدام لوحة ملتقط الألوان Color Picker.
  - ♦ استخدام قطارة العين Eyedropper.
  - ♦ استخدام عينات الألوان Color Sampler.
    - ♦ استخدام أداة القياس Measure Tool.

تُعد الألوان من العناصر المؤثرة والفعالة في برامج الرسوم، حتى وإن كنت تعالج صورة باللونين الأبيض والأسود فهناك درجات للصورة تتراوح ما بين الأسود القاتم والأبيض وما بينهما من درجات اللون الرمادي.

وتعتمد الألوان بدرجة كبيرة على نظام التشغيل وما يسانده من ألوان تصل إلى ١٦ مليون لون. أيضا هناك تطبيقات الرسوم والتي قد تتضمن نظام ألوان خاصا بها، طبعا في حدود الألوان التي يساندها الكمبيوتر.


وسنتعرف في هذا الفصل على الأدوات المختلفة المستخدمة فى اختيار الألوان وضبط زوايا الصورة من خلال أداة انتقاء الألوان ومجموعة أداة القطارة Eyedropper Tool.

# استخدام أحوات انتقاء الألوان Color Picker

### اختيار لوحة الألوان Color Picker

في البداية يجب أن تقوم بتغيير إعدادات لوحة الألوان بحيث تحدد نوع ملتقط الألوان Color Picker الذي تريد استخدامه، ولكي تفعل ذلك، اتبع الخطوات التالية :


- من قائمة Edit أشر إلى Preferences ثم اختر General من القوائم المنسدلة،
   يظهر المربع الحوارى Preferences.
- ٧. نشط التبويب General وأمام مربع السرد Color Picker الختر نوع اللوحــة المطلوب استخدامها مع Photoshop، هناك خياران خاصان بالبرامج المثبتة على جهازك، وهذه الاختيارات هي Windows, Adobe وقد تجد عددا آخــر مــن أنواع ملتقط الألوان Color Picker طبقاً للتطبيقــات المثبتــة علــي جهــازك، ولأغراض هذا الكتاب اختر Adobe.
  - انقر زر Ok لتثبیت اختیارك. (انظر شكل ۱۱–۱)



شكل ١-١١ مربع Preferences لاختيار إعدادات البرنامج

عرض لوحة ملتقط الألوان Color Picker

لعرض لوحة ملتقط الألوان ببساطة شديدة، انقر أحد المربعين الأسود Foreground Color أو الأبيض Background Color من مربع الأدوات (انظر شكل ٢٠١١). Toolbox



شكل 1-11 لوحة ملتقط الألوان Color Picker

يظهر بلوحة الألوان Color Picker مؤشر عمودي به عدد من درجات الألوان المختلفة بحيث يمكنك تحريك المؤشر Slider إلى أعلى وإلى أسفل للحصول على اللون المطلوب.

كما يوجد أربع مجموعات تمثل أنظمة الألوان HSB, RGB, Lab, CMYK ويوجد بجوار كل حرف خانة اختيار حيث يمكنك تحديد خانة اختيار واحدة في الوقت الواحد، جرب تحديد هذه الخانات واحدة بعد الأخرى لترى درجات الألوان التي تحصل عليها مع كل نظام وكل حرف في هذه اللوحة.

أما أحرف نظام الألوان CMYK فبالطبع لن تجد لها خانات اختيار لأن نظام الألوان هذا يستخدم في الطباعة وبالتالي فإن القيم التي ستستخدمها للألوان تكون مناسبة للطابعة وليس لشاشة العرض غالبا.

بجوار أنظمة الألوان الثلاثة الأولي هذه يمكنك كتابة قيم في مربعات النصوص التي تلي كل حرف. ذلك في الأنظمة الثلاثة الأولى، أما نظام CMYK فتظهر به القيم كنسبة مئوية من نظام الألوان النشط، ويكفي لتنشيط أي نظام من الأنظمة الثلاثة أن تختار أحد الحسروف وسوف تجد في لوحة الألوان درجات كثيرة لكل لون.

نلاحظ وجود دائرة صغيرة في لوحة الألوان، يعبر موضعها عن درجة من درجات اللون المختار. لكي تقوم بتحريك الدائرة للحصول على درجة أخرى من اللون أو الألوان، انقر بالمؤشر (الذي ستجده أيضا في شكل دائرة) ليتم تغيير اللون وكذلك القيم الموجودة بمربعات النصوص. يمكنك أيضاً كتابة قيمة اللون مباشرة داخل مربعات النصوص مشلاً بمربعات النصوص. يمكنك أيضاً كتابة قيمة اللون مباشرة داخل مربعات النصوص مشلاً الاحتفاظ بهذه القيم دون تغيير وسوف تجد أن اللون الواحد يمثل تلك القيم مهما تغير نظام الألوان النشط.

نحن نتفهم لماذا تختلف أنظمة الألوان ، فمن مصمم رسوم إلى مصمم ويب إلى مصمم اعلانات مطبوعة وسائط متعددة، كل ذلك يجعل من المناسب اختلاف أنظمة الألوان، إضافة إلى نظام فصل وطباعة الألوان وهو CMYK والذي يعتمد أساساً على الطابعة المستخدمة.


أما كيف تظهر هذه الألوان على الشاشات، فلا تتوقع عرض الشكل الواحد بألوانه المحددة

على أكثر من شاشة مع الاحتفاظ بنفس الخصائص، ناهيك عن عرضه في بيئة تشغيل أخوى.

### استخدام الألوان القياسية

هناك عدد آخر من الألوان المخصصة Custom Color والتي يطلقون عليها مجازاً ألوان قياسية مخصصة Predefined Custom Colors اتفق على استخدامها عند طباعة الأشكال، لكى تختار أحد هذه الألوان، قم بإتباع الخطوات التالية:

- افتح مربع حوار Color Picker بالنقر فوق مربع حوار Color Picker بالنقر فوق مربع مربع الأدوات Tool Box.
- انظر زر Color Libraries ، يظهر المربع الحواري Custom Colors (انظر شكل ۱۱-۳).



شكل ۱۱-۳ المربع الحواري Color Libraries

٣. نلاحظ ظهور مجموعة من الألوان التي تتناسب مع اللون المختار في Book. (يمكنك كما تم اختيار نظام فصل الألوان المناسب داخل مربع السرد Book. (يمكنك استعراض الأنظمة اليدوية من هذا المربع).

٤. انقر زر Ok لتطبيق اختيار اللون المحدد والذي ستستخدمه في معالجة المستند أو الصورة.

لاحظ أن كتالوجات الألوان في مربع السرد Book عبارة عن مجلد مثل الذي تشاهده في كتالوجات الألوان لدى محلات الدوكو مثلا أو الأقمشة، كل لون بدرجته المحددة وله رقم خاص به لا يتكرر بحيث تتمكن من التفرقة بين الألوان ودرجاها، والكتالوجات في القائمة المنسدلة تأخذ أسماء ولكنها في مجملها متكاملة.

# استدداء قطارة العين Eyedropper Tool


لازال بعض عمال النقاشة والدهان يقومون بمزج وخلط الألوان يدوياً للحصول على الدرجة المطلوبة، ومن خلال الخبرة والتجربة والخطأ يتوصلون لدرجة اللون التي يطلبها الزبون، هب أنك حاولت تكوين لون معين من خلال لوحة Color Picker ولكنك وبعد محاولات مضنية لم تتوصل إلى اللون المطلوب، سل نفسك، هل هذا اللون موجود على إحدى الصور ؟ أو أحد الملفات ؟ في هذه الحالة يمكنك استخدام القطارة لالتقاط هذا اللون من الصورة ثم استخدامه فيما بعد. لأداء ذلك، اتبع ما يلي:

- قم بفتح لوحة الألوان باختيار Color من قائمة Window.
  - انقر الأداة Eyedropper من شريط الأدوات.
- ٣. حرك المؤشر فوق الصورة حتى تصل للبقعة التي بها اللون المطلوب ثم انقر، ستجد قيم اللون في لوحة Color وأيضا المؤشرات قد تغيرت طبقاً للقيم اللونية الجديدة. احتفظ بهذه القيم حتى يمكنك استخدامها في لوحة Color Picker. (يتم تخصيص اللون المختار للون المقدمة، فإذا أردت تخصيصه للون الخلفية، اضغط مفتاح Alt أثناء النقر بأداة Eyedropper).
- يمكنك النقر فوق الصورة ولوحة Color Picker مفتوحة وكل مرة تنقــر فــوق
   الصورة سوف يتحول Color Picker إلى اللون المختار.

#### استخداء أحالة عينات الألوان Color Sampler

يمكنك نظام العينات من تحديد أربعة مواضع على الصورة، تظهر قيمتها داخل لوحة المعلومات Info، كما يتم وضع رموز صغيرة على الصورة، كل رمز يحمل رقم لعينة الألوان من ١ إلى ٤ ونفس الرمز يقابله في لوحة Info قيم الألوان باستخدام نفس الرقم 1 إلى 4 بنريد من التفاصيل، اتبع الخطوات التالية:

- 1. افتح أي صورة عندك في برنامج PhotoShop.
- ۲. انقر رمز القطارة Eyedropper بزر الفأرة الأيمن، تظهر عدة أدوات تحت هذه
   الأداة (انظر شكل ۱۱-٤).



شكل 11-٤ مجموعة الأداة Eyedropper

- ٣. اختر الأداة Color Sampler Tool ثم انقر أى موضع في الصورة ، تجد أن رمزاً صغير وبجانبه رقم 1 قد أضيفا إلى الصورة، اختر موضعا آخر ثم اضغط Shift وانقر الموضع الثاني وسوف تجد أن رمزا وبجانبه رقم 2 قد أضيف إلى الصورة، كرر ما سبق بحد أقصى موضعين آخرين.
- 3. انظر إلى لوحة Info، تجد ألها قد اشتملت على أربعة مربعات إضافية كل واحدة تحدد قيمة أحد المواضع على الصورة (انظر شكل 11-0).



شكل ١١-٥ استخدام أداة العينات Color Sampler

اضغط مفتاح Ctrl أثناء ضغط أحد الأسهم الموجودة فى لوحة المفاتيح، ســـتتحرك الصورة نفسها في اتجاه السهم بينما الرموز ستظل في مواضعها وبالتالي سوف تجد أن المعلومات الموجودة في لوحة Info تأخذ قيما أخرى تبعاً للمواقع الجديدة.



للتأكد من تنفيذ التمرين بشكل صحيح عليك التأكد من أختيار الطبقة الصحيحة للعنصر والتأكد من أنها غير مرتبطة بطبقة أخري والتأكد من أنها غير مغلقة Locked.

٣-, قم بتسجيل القيم الموجودة في لوحة Info كل موضع على حدة مثلا =R=,G=,B= للحصول على وهكذا بحيث تستطيع إدخال تلك القيم في لوحة Color Picker للحصول على نفس درجة الألوان.




للحصول على نفس الألوان المحددة في العينة Color Sampler وتطبيقها في لوحة Color Picker، افتح Color Picker ثم قم بمطابقة المؤشر على رمز العينة في الصورة، ثم انقر سيتم اختيار لون العينة في لوحة Color Picker وتغيير كافة القيم القديمة.

#### استخدام أحالة الهياس Ruler Tool

هل قمت عزيزى القارئ بأخذ صورة عن طريق الماسح الضوئ في هذه الحالة وكانت هذه الصور غير مضبوطة (منحنية أو مائلة قليلاً لليسار أو اليمين)؟ في هذه الحالة ربحا تكون حاولت ضبط هذه الصور عن طريق ضبط زاوية الدوران وتخمين هذه الزاوية وربحا تكون صحيحة وربحا تكون خطأ وإذا كانت خطأ تحاول تخمين قيمة أخرى وهكذا، وربحا يستغرق منك هذا العمل كثيراً من الوقت. لهذا أتى برنامج Photoshop بالحل السحرى الذى يجنبك العديد من مشاكل تخمين قيمة الدوران زاوية الخطأ، هذا الحل ببساطة هو استخدام أداة القياس Ruler tool الى تقوم نيابة عنك بقياس زاوية الدوران الصحيحة.


للتعرف على طريقة ضبط الصورة وجعلها مستوية، تابع معنا الخطوات الآتية:

- 1. افتح الملف VistBook الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب. تلاحظ ظهور الصورة في البداية غير مستوية وتميل بزاوية بسيطة سنحاول الآن ضبطها.
- ٢. نشط الأداة Ruler Tool. والموجودة ضمن
   ٢. نشط الأداة Eyedropper (راجع شكل ١١-٤).
- ٣. انقر واسحب مؤشر أداة القياس من الركن الأيسر العلوي للكتاب وحتى الــركن
   الأيمن العلوي منه ثم قم بتحرير زر الفأرة (انظر شكل ١١-٦).



شكل ١١-٦ طريقة سحب أداة القياس


لا افتح قائمة Image أثم اختر Image Rotation ومن القائمة التابعة اختر
 Arbitrary (انظر شكل ٧-١١).



شکل ۱۱–۷ اختیار أمر Image Rotation من قائمة

ه. يظهر المربع الحوارى Rotate Canvas وبه قيمة الزاوية اللازمة للدوران التي قام
 بقياسها Photoshop.

7. انقر زر Ok وسیتم تعدیل الشکل و تظهر الصورة معتدلة. (انظر شکل N-1).



شكل ١١-٨ الصورة بعد ضبطها





### البابب الثالث العمل مع أجزاء محتارة من الحورة

- 11. استخدام الأقنعة Quick Masks.
  - ۱۳. استخدام المسارات Paths.
  - 1 ٤ . المزيد عن الطبقات Layers.
  - ه 1. استخدام القنوات Channels.





يعتبر القناع السريع Quick Mask أسلوباً خاصاً يستخدمه PhotoShop لحماية مناطق محددة في الصورة، وكأنما أداة تحديد أو اختيار. وعندما نتحول إلى Quick Mask Mode فإننا نستطيع استخدام معظم أدوات وأوامر ووظائف PhotoShop التي تستخدم عادة مع المناطق المحددة من الصورة.

- في هذا الفصل ستتعرف على :
- ♦ ضبط إعدادات القناع السريع Quick Mask.
  - ♦ استخدام نمط القناع السريع.
    - ♦ معالجة القناع.
  - ♦ تحميل القناع كتحديد.
  - ♦ الحصول على جزء من الصورة.
  - ♦ دمج عناصر صورة مع أخرى.
  - استخدام المرشحات Filters.


ترجع تسمية هذا الأسلوب بالقناع الذكي أو السريع Quick Mask أساساً إلى أنك تقوم باختيار منطقة معينة من هذه الصورة ويقوم PhotoShop بإنشاء القناع Mask تلقائيا ويقوم بتحديدها بأحد الألوان المميزة حتى نعرف أن هذه منطقة مقنعة Masked Area. وعندما تقوم بإنهاء العمل بأسلوب Quick Mask يقوم PhotoShop بتحويل القناع إلى منطقة محددة Selected Area حتى تستطيع معالجة الصورة. أي أنك تستطيع تحديد منطقة من الصورة يصعب تحديدها بأي من أدوات PhotoShop الأخرى.

وقبل أن تقوم باستخدام Quick Mask، سنقوم ببعض الإعدادات لتجهيزه بالكيفية التي تريد أن يعمل بها .

#### Quick Mask علماً لمناد

لكي تقوم باستخدام Quick Mask، قم أولاً بضبط إعداداته بالطريقة التي تــروق لك ، لأداء ذلك، اتبع الخطوات التالية :

انقر رمز Edit in Quick Mask نقراً من مربع الأدوات Toolbox نقراً مزدوجاً، يظهر المربع الحواري Quick Mask Options (انظر شكل ١٢-١).



شكل ١-١٢ المربع الحواري Quick Mask Options

Masked توجد خانتي اختيار داخل الجزء Color Indicates، تعني الخانة الأولى Quick Mask

أن أي منطقة ملونة لن يتم تحديدها عندما تخرج من Selected Areas أن المناطق الملونة يتم mode تحديدها عندما تخرج من Quick Mask Mode.

- ٣. انقر مربع الألوان الموجود تحت خانة Color، يظهر المربع الحواري Color، يظهر المربع الحواري Quick Mask Color وذلك لاختيار اللون المناسب للقناع. لاحظ أن هذا التغيير في غاية الأهمية خاصة إذا كان اللون الموجود مشابه للون المنطقة المختارة من Select الصورة. قم باختيار اللون المناسب ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحواري Quick Mask Color.
- ادخل نسبة تركيز الألوان Opacity والتي تمثل نسبة مئوية نتحكم من خلالها في درجة شفافية القناع والتي تظهر أثناء الرسم أو التلوين ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحواري Quick Mask Options لحفظ تلك الإعدادات.

يقوم PhotoShop خلال عملك في Quick Mask Mode بتحويل الألوان إلى نظام وسوف Grayscale ويمكنك ملاحظة ذلك باختيار لون Foreground واستخدامه وسوف تشاهد درجة اللون بنظام Grayscale المناسبة للون المستخدم (جرب ذلك).

والسبب في استخدام PhotoShop لنظام Grayscale هو القدرة على الستحكم في كثافة ألوان القناع Intensity عن طريق استخدام قيمة درجات نظام الألوان الأسود في القناع فإن PhotoShop يستخدم كثافة Grayscale يستخدم اللون الأسود في القناع فإن 100% Intensity يستخدم كثافة 100% المناع يعني استخدام اللون الأبيض اختفاء أو محو اللون مسن القناع. واستخدام أي درجة من درجات اللون الرمادي، %80 مثلاً تجعل PhotoShop يحافظ على الكثافة بنفس النسبة.

#### استخدام نمط القنائ السريع Quick Mask

سنقوم باستخدام النمط Quick mask لتحويل التحديد إلى قناع مؤقت، ثم سنقوم بعد ذلك بتحويل هذا القناع المؤقت إلى تحديد مرةً أخرى. للتوضيح أكثر سنقوم فى الفقرة التالية بتحديد جسم البجعة الأبيض عن طريق استخدام أداة Magic Wand ومن ثمّ نقوم بتحرير هذا التحديد عن طريق القناع، فتابع معنا الخطوات التالية:

افتح ملف start الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب.

- ۲. اختر أداة Magic Wand فن مربع الأدوات Toolbox.
- ٣. من شريط خيارات الأداة وفي خانة Tolerance حدد القيمة ١٢.
- انقر في أي مكان على جناح البجعة لكي تبدأ الاختيار، كي تقوم باختيار اللون الأبيض كله (البجعة كلها) اضغط على زر Shift أثناء استخدام الأداة Wand.
   الأبيض كله (البجعة كلها) اضغط على زر Shift ستظهر علامة + مصاحبة لعلامة لعلامة Magic Wand ويضاف التحديد الجديد إلى التحديد السابق (انظر شكل ٢ ١-٢).



شكل ٢-١٢ استخدام أداة Magic Wand لتحديد البجعة.

كما ترى من الشكل السابق فقد قمنا بتحديد البجعة تحديداً جزئياً وسنقوم الآن بعمل قناع سريع Quick Mask.

و. للتحول إلى نمط القناع السريع Quick Mask، انقر زر Quick Mask الموجود أسفل مربع الأدوات (انظر شكل ٢٠١٣).



شکل ۳-۱۲ اختیار زر Edit in Quick mask.

جرد نقر زر Quick Mask، تظهر الصورة (انظر شكل ١٦-٤). ستلاحظ
 طهور خلفية القناع باللون الأحمر ويمكنك تغيرها من مربع

# START.PSD @ 50% (Layer 1, Quic... — □ ×

#### options الذي تحدثنا عنه سابقاً (راجع شكل ١٦-١).

شكل ١٢-٤ وضع قناع للصورة

#### معالجة القناع

سنقوم الآن بضبط هذا التحديد وتهذيبه عن طريق إضافة أو حذف أجزاء من القناع وذلك باستخدام أداة الفرشاة Brush tool. والميزة من تحرير التحديد هي إمكانية استخدام أي من أدوات Photoshop أو أي فلتر لتعديل هذا القناع، حيث يتم تطبيق أي تعديل تقوم به في نمط Quick Mask على الصورة.

وكما ذكرنا سابقاً فإن Photoshop يستخدم النظام الرمادي Grayscale في نمسط وكما ذكرنا سابقاً فإن Qhotoshop في نمسط Quick Mask بمعنى أن لون المقدمة يكون أسود بينما لون الخلفية يكون أبيض، وعندما تستخدم أدوات الرسم أو التحديد لابد أن تأخذ في اعتبارك ما يلي :


- الرسم باللون الأبيض يحذف أجزاء من القناع ويقوم بزيادة التحديد.
  - الرسم باللون الأسود يضيف أجزاء إلى القناع ويقلل التحديد.

إذا لم تستوعب ما سبق، تابع معنا التمرين التالي:

#### إضافة أجزاء إلى التحديد عن طريق مسح القناع

سنقوم الآن بالرسم باللون الأبيض لزيادة المنطقة المحددة من البجعة ومن ثمَّ يتم تقليل حجم القناع.

- ١٠ إذا لم يكن لون المقدمة هو اللون الأبيض، قم بالتبديل بين اللونين عن طريق نقر الزرائي الموجود في أسفل مربع الأدوات Toolbox.
  - ٢. انقر أداة Zoom من مربع الأدوات لتكبير الصورة إذا لزم الأمر.
    - ٣. اختر أداة Brush tool من مربع الأدوات Toolbox.
- ع. من شريط الخيارات تأكد أن Normal هو الخيار النشط داخــل مربــع الســرد
   هو الخيار النشط داخــل مربــع الســرد
   من شريط الخيارات تأكد أن Normal هو الخيار النشط داخــل مربــع الســرد
   من شريط الخيارات تأكد أن Normal هو الخيار النشط داخــل مربــع الســرد
   بكسل (انظر شكل ١٢ ٥).



شكل ١٢-٥ لوحة Brushes في شريط خيارات الأداة Brushes

- ابدأ في استخدام Brush tool لتلوين المساحة الموجودة حول البجعة أي تلوين
   القناع كله (انظر شكل ٢٠١٦).
- لا تقلق إذا كان تحديد لهذا الرسم غير دقيق فسنتعلم في الخطوات التالية كيفية ضبط
   هذا التلوين.

استمر في التلوين حتى يتم مسح القناع الأحمر كله، يمكنك النقر علي الأداة V.
 in standard Mode في لهاية مربع الأدوات لرؤية ما قمت بمسحه.



شكل ١٢-٦ لاحظ الموضع الذي قمنا بتلوينه

٨. إذا وجدت مساحة على الرسم لم يتم مسحها يمكنك العودة مرة أخرى إلى نمط Quick Mask واستكمال تلوين باقي القناع. بعد أن تطمئن أنك قمت بمسح جميع أجزاء القناع انقر زر Edit in standard Mode لرؤية التحديد الذي يبدو مثل شكل ٧-١٦. لا تقلق إذا كان التحديد غير دقيق فسنقوم بضبطه لاحقاً.



شكل ١٢-٧ تحديد البجعة بالكامل

يمكنك تكبير الصورة إذا لزم الأمر قم بحفظ عملك حتى هذه الخطوة، واتركه مفتوحاً

لاستكمال باقي الشرح. *إضافة أجزاء أخرى إلى القناع* 

شرحنا فيما سبق كيفية تحديد الرسم باستخدام Brush وقلنا لك لا تقلق إذ لم يتم تحديد الصورة بشكل مستوى أي أنك ربما تقوم بمسح أجزاء من القناع (بجانب جناح البجعة) أنت في حاجة إليه، هذا يعنى أن هناك جزء من الخلفية قد تم ضمه إلى التحديد. سنقوم الآن بالعودة إلى نمط Quick Mask وسنحاول استعادة القناع في هذه المناطق ثم ضبطه وطرح التحديد منه. لأداء ذلك، تابع الخطوات التالية:

- انقر زر Edit in Quick Mask Mode للعودة إلى نمط القناع Quick Mask.
- ٢. اجعل لون المقدمة أسود وذلك بالنقر على زر التحويل مابين لون المقدمة والخلفية
   الموجود في أسفل مربع الأدوات كالله أن اللون الأسود هو الذي يظهر في المقدمة.
- ٣. اختر حجم مناسب للفرشاة وراعى أن يكون هذا الحجم مناسب لاختيار الحواف.
   الخارجية، وذلك لأننا سنقوم بإعادة تحديد هذه الحواف.
- قم بالرسم بالفرشاة لإعادة اللون الأحمر مرة أخرى استمر في العمل حتى تتأكد أن جميع الأجزاء الموجودة داخل البجعة ليس بما أي قناع وأن القناع موجود فقط بالحواف الخارجية وفي باقي أجزاء الصورة (حاول استعادة القناع لحالته الأولى مرة أخرى).
  - انقر زر Edit in Quick Mode حتى تستطيع رؤية التحديد النهائي .
- ٦. انقر نقراً مزدوجاً على أداة اليد Hand Tool
   الصورة بالكامل.

#### حفظ التحديد داخل نمط القناع

نريد الآن حفظ هذا التحديد لاستخدامه مرةً أخرى، حيث يعتبر التحديد الآن تحديد مؤقت يمكن إزالته عن طريق أمر Deselect من قائمة Select. إذا قمنا بحفظ هذا التحديد، يقوم PhotoShop بإضافة قناة جديدة تسمى Alpha Channel ويتم فيها تسجيل معلومات عن الاختيار الذي قمنا بحفظه (يمكنك معاينة هذه القناة في لوحة القنوات ركض معلومات عن الاختيار الذي قمنا بحفظه العلومات داخل هذه القناة ومن ثم يمكنك استخدامها أكثر من مرة.

لحفظ هذا التحديد، تابع الخطوات التالية:

افتح قائمة Window ثم اختر أمر Channels من القائمة المنسدلة وذلك لإظهار لوحة القنوات Channel Palette يظهر الوضع الافتراضي لهذه اللوحة (انظر مكل ١٢ – ٨.



شكل ١٢ - ٨ لوحة القنوات Channel Palette

- انقر رمز العين الله الموجود أمام القناة Red لإخفائها ثم لاحظ هذه النتيجة على الصورة (قم بتكرار التجربة على باقي القنوات وانظر في كل مرة تأثير هذا الإجراء على الصورة).
  - ٣. قم بنقر رمز العين الموجود أمام قناة RGB حتى يعود الشكل إلى حالته الطبيعية.
- ٤. تأكد أنك في نمط Standard Mode وأن البجعة مازالت محددة (مختـــارة) كمـــا
   حددناها من قبل ثم انقر زر Save selection as channel (انظر شكل ٢-١٩).



شكل ١٢-٩ حفظ التحديد كقناة جديدة

يقوم Photoshop بإضافة قناة جديدة ويعطى لها الاسم Alpha 1، حيث تأخـــذ جميع القنوات الجديدة نفس أبعاد ووحدات الصورة الأصلية.

إذا قمت بإظهار كافة القنوات بالإضافة إلى القناة الجديدة 1 alpha، ستظهر الصورة كما لو كانت في Quick mask Mode.

- هذا الاسم الافتراضي إلى اسم معــبر
   وقم بتغير هذا الاسم الافتراضي إلى اسم معــبر
   وليكن egret.
  - 7. افتح قائمة Select ثم اختر Deselect من القائمة المنسدلة لإلغاء التحديد.

#### تحرير القناع

بعد أن قمنا بحفظ القناع في الفقرة السابقة، ربما تلاحظ بعد الحفظ وجود بعض العيوب الصغيرة في هذا القناع، وربما أيضاً لم ترى هذه العيوب إلا بعد حفظ القناة. لذلك يمكنك استخدام أدوات الرسم والتحرير المختلفة التي يتيحها لك Photoshop لتحرير هذه القناة تماما مثلما تقوم بالتحرير في النمط القياسي Standard Mode، سنتعلم كيفية عرض وتحرير القناع كما لو كان صورة ابيض واسود. تابع معنا الخطوات التالية:

المرئية الوحيدة، (تعرف القناة المرئية الوحيدة، (تعرف القناة المرئيسة الوحيدة، (تعرف القناة المرئيسة بوجود رمز العين أمامها وعدم وجوده في باقي القنوات) وحينئذ تظهر الصورة باللون الأبيض والأسود فقط (انظر شكل ١٢-١٠).



شكل ١٠-١٢ ظهور قناة Egret فقط وفي الجانب الآخر تبدو الصورة بالونين الأبيض والأسود.

لاحظ الصورة الموجودة في الجانب الأيسر من الشاشة، هل تبدو نقية؟ بالطبع لا!! وستشاهد بعض الخطوط السوداء والرمادية موجودة داخل جسم البجعة الأبيض، مكنك مسح وتنظيف هذه المنطقة وجعلها نقية عن طريق أدوات Photoshop المختلفة، لكن تذكر ما يلى :

- التلوين باللون الأبيض يقوم بمسح القناع وزيادة التحديد.
- التلوين باللون الأسود يقوم بزيادة حجم القناع وتقليل التحديد.
- التلوين بالألوان الرمادية يقوم بإضافة خطوط مختلفة في درجة شفافيتها.
- ٢. من أداة اختيار الألوان من مربع الأدوات تأكد أن اللون الموجود في المقدمــة هــو
   اللون الأبيض ولون الخلفية هو اللون الأسود.
- إذا ظهر أي خط أبيض في المنطقة السوداء حاول تلوينه باللون الأسود والعكس. ثم
   قم بحفظ الملف.





شكل ١٢-١٦ تنقية الرسم

#### تحميل الغناع كتحديد


سنقوم الآن بتحميل القناع كتحديد. ستظل القناة Egret موجودة في لوحة القنوات channel palette حتى بعد أن تقوم بتحميلها كتحديد. ثما يعنى القدرة على استخدام هذا القناع مرة أخرى إذا احتجت له. ليتحمل القناع كتحديد، تابع معنا الآتية:

1. من لوحة القنوات نشط القناة RGB لعرض الصورة ثم قم ياخفاء القناة Egret وذلك عن طريق نقر رمز العين



شكل ١٢-١٢ تنشيط القناة RGB داخل لوحة القنوات

افتح قائمة Select ثم اختر Select من القائمة المنسدلة، يظهر المربع الحواري Select أنقر زر Ok لتحميل التحديد والموافقة على الاختيارات الافتراضية التي يتيحها لك البرنامج (انظر شكل ١٢-١٣).



شكل ١٢-١٣ المربع الحواري Load Selection.

بعد أن قمنا بتصحيح التحديد وتحميله سنقوم بضبط ألوان هذا الشكل كي تكون متناسقةً مع بعضها. لأداء ذلك، تابع معنا الخطوات الآتية:

- ٣. افتح قائمة Image ثم اختر Adjustments ومن القائمة التابعة اختر levels.
  سيقوم هذا الإجراء بطريقة تلقائية بضبط ألوان الشكل وتناسقه حيث يقوم بضبط وحدات الإضاءة والإظلام في كل قناة باللون الأبيض والأسود ثم يقوم بتوزيع القيم البينية بعد ذلك.
- ٤. افتح قائمة Edit ثم اختر أمر undo وانظر الفرق قبل وبعد الضبط، ثم افتح قائمة
   Edit مرة أخرى واختر أمر Redo لتطبيق ضبط الصورة مرة أخرى.
  - ه. افتح قائمة Select ثم اختر أمر Deselect. وأحفظ الملف عند هذه اللحظة.

#### استخدام المرشدات Filters

في الحقيقة كلمة Filter عبارة عن برامج صغيرة تقوم بإضافة مؤثرات للصور، ولأن هذه المؤثرات تمس أجزاء من الصور أو مستويات من الألوان، لذا كانت تسمية المرشحات Filters تقترب من المعنى، إذ أن المؤثرات يمكن اعتبارها مرشحات أو Filters من حيث ألها تستخدم أجزاء أو نقاط من الصورة Pixels وليس الصورة كلها. للتعرف على طريقة استخدام المرشحات، تابع معنا الخطوات الآتية:

- 1. نشط الطبقة Background من لوحة الطبقات.
- نشط لوحة القنوات Channel Palette ثم اسحب قناة Egret إلى الزر

Channel As Selection الموجود في أسفل لوحة القنوات لتحميل هذه القناة على الصورة.

سنقوم الآن بعكس التحديد حتى يمكننا العمل مع الخلفية فقط دون المساس بالشكل (صورة البجعة).

- ٣. افتح قائمة Select ثم اختر Inverse من القائمة المنسدلة. وبذلك نكون حددنا
   الخلفية حتى يمكننا التعامل معها دون المساس بالشكل الأصلى .
- نشط لوحة الطبقات مرةً أخرى وتأكد من تنشيط الطبقة Background ثم افتح قائمة Filter من القائمـــة التابعـــة،
   قائمة Filter واختر Artistic ثم اختر Colored Pencil من القائمـــة التابعـــة،
   يظهر المربع الحواري Colored Pencil (انظر شكل ١٢ ١٤).



شكل ١٤-١٢ المربع الحواري Colored Pencil

مكنك تغيير القيم الموجودة في هذا الجزء الأيمن من هذا المربع عن طريق تحريك
 مؤشر الزالق كل على حده . ويمكنك رؤية هذه التغيرات من خانة المعاينة الموجودة

في القسم الأيسر منه

وعندما تنتهي من ضبط الإعدادات الخاصة بك يمكنك نقر زر Ok، لتطبيق الفلتر وإغلاق المربع الحواري والعودة إلى النافذة الرئيسية وتبدو الصورة الآن كما في شكل ١٢-٥١.



شكل ١٢-١٥ الشكل النهائي بعد تطبيق المرشح.

يمكنك تجربة أي مرشح آخر واختياره للخلفية. افتح قائمة Edit ثم اختــر Undo للتراجع عن آخر عمليه قمت بها .

- V. افتح قائمة Select ثم اختر أمر Deselect لإلغاء التحديد.
- ٨. افتح قائمة Layer ثم اختر Flatten Image وذلك لتسوية الصورة بتجميعها في طبقة واحدة ومن ثم تصغير حجمها.



سنقوم بالتعرف على المزيد عن المرشحات Filters في الباب الخامس من هذا الكتاب إن شاء الله.







تعتبر المسارات Paths من أنجح الوسائل لتحديد مقطع أو مقاطع من الصورة، وتستطيع باستخدام المسارات حفظ المساحة المحددة وتكرار استخدامها فيما بعد.

بانتهاء هذا الفصل ستتعرف على

- ♦ استخدام أدوات الرسم المختلفة وأداة القلم Pen Tool.
  - ♦ إنشاء المسارات المختلفة.
    - ♦ تلوين المنحنيات.
  - ♦ إنشاء مسارات تجمع بين الخطوط المستقيمة والمنحنيات.
    - ♦ استخدام المسارات في الأعمال الفنية.
    - ◄ تحويل التحديد إلى مسارات والعكس.
      - ♦ إضافة تأثيرات مختلفة للملف.

رغم أن المسارات Paths تساعد في تقديم مزايا متعددة أثناء معالجة الصور إلا أن استخدامها نادراً نظراً لعدم تفهم الكثيرين من مستخدمي PhotoShop لحقيقة المسارات وكيفية استخدامها. وحتى لمن لديهم دراية عن كيفية عمل المسارات، فإن كثرة الأدوات المستخدمة في تكوين المسارات يصرف الكثير من الناس عن استخدامها.

سأحاول في هذا الفصل تقريب استخدام المسارات إليك حتى تستطيع استخدام الأدوات المختلفة لعلك تكون من مستخدميها كما حدث معي. دعنا أولاً نتعرف على أدوات الرسم في Photoshop.

#### اختبار أحوات الرسو

للتعرف على طريقة استخدام أدوات الرسم، تابع الخطوات الآتية:

- أ. قم بتشغيل PhotoShop، ومن قائمة File اختر New، سيظهر المربع الحوارى الله العرض الله العرض الله الارتفاع العرض العرض وليكن و بوصة، أما الارتفاع العرض العرض العرض العرض الله الارتفاع العرض العرض العرض العرضة أما الارتفاع العرضة أما العرضة
- ٢. من مربع الأدوات Toolbox انقر الأداة brush أو انقر المفتاح B لتنشيط رمز الفرشاة brush .
- من شريط الخيارات الخاص بالأداة Brush، وأمام خانة Brush اختر حجم الفرشاة الذي يروق لك كما يتضح من شكل ١-١٣ (إذا لم يظهر شريط الخيارات أمامك، افتح قائمة Window ثم اختر Options من القائمة المنسدلة).
- ابدأ الرسم باستخدام الفرشاة المختارة، ارسم خطاً أو خطين باستخدام الفرشاة. أيضاً
   ضع الفرشاة في مكان محدد ثم اضغط بالمؤشر واستمر في الضغط حتى تكتمل الدائرة.
- . انقر أداة فرشاة الرسم brush، واستمر فى الضغط عليها ثم اختر brush، واستمر فى الضغط عليها ثم اختر التراءى من قائمة الأدوات التابعة وابدأ الرسم هنا وهناك على مساحة العمل كيفما يتراءى لك، تذكر أن تختار حجماً للقلم الرصاص من شريط الأدوات، أيضا تذكر أن

## | Brush: 10 | Modes | Normal | Opacitys | 100% | Flows | 100% | Master Diameter | 10 px | Diameter | Diamete

#### منحنيات القلم حادة عكس الفرشاة.

شكل ١-١٣ شريط الخيارات الخاص بالأداة Brush

#### استخدام الأداة Pen Tool

تعتبر أداة القلم أو Pen Tool من أدوات رسم الخطوط المستقيمة والمتعرجة على حد سواء، وتسمى هذه الخطوط مسارات. وكما ذكرنا سابقاً فالمسار عبارة عن الشكل الذي ترسمه باستخدام أداة Pen Tool أو Freeform Pen Tool . انقر الأداة tool بزر الفأرة الأيمن حتى ترى باقى الأدوات (انظر شكل ٢-١٣).



شكل ١٣-١٣ أدوات مجموعة الأداة Pen Tool

قد يكون المسار مفتوحاً أو مغلقاً كما سنرى لاحقاً. فالمسار المفتوح له نقطتان واحدة للبداية وأخرى للنهاية، أما المسار المغلق فليس له نقطة بداية أو نماية فمثلاً تعتبر الدائرة مساراً مغلقاً بينما يعتبر الخط يعتبر مساراً مفتوحاً ... وهكذا.

#### تكوين مسار بسيط

يتم رسم الخطوط المستقيمة بالنقر بزر الفأرة، وفى المرة الأولى التى تقوم فيها بالنقر، يضع المؤشر نقطة ويعتبرها هي نقطة البداية وحينما تنقر مرة أخرى يتم وضع نقطة أخرى

وتعتبر هى نقطة النهاية ويقوم Photoshop بتوصيل خط مستقيم بين هذين النقطتين. للتعرف على طريقة رسم الخطوط المستقيمة، تابع الخطوات التالية:



شكل ١٣-٣ رسم خط مستقيم عبارة عن مسار بسيط

ولإنماء هذا المسار، انقر الأداة Pen Tool مرةً أخرى من مربع الأدوات.

- النقاط التى تقع بين النقطتين تسمى نقاط التثبيت أو Anchor Points. يمكنك سحب أي من هذه النقاط لتحرير جزء من المسار أو سحب كل هذه النقاط لتحرير المسار بأكمله.
- ٣. عندما تقوم بإنشاء أحد المسارات، يقوم Photoshop تلقائياً بحفظ هــذا المسار داخل لوحة المسارات paths باسم افتراضى وليكن Shap1 مثلاً. لتغير الاســم الافتراضي ، انقر اسم المسار نقراً مزدوجاً، يظهر المربع الحــوارى Save Path (أو انقر زر اكتب اسم المسار وليكن Straight Lines ثم اضغط مفتاح Enter (أو انقر زر Ok) لتثبيت الاسم الجديد للمسار.

#### تحريك وضبط المسار

لتحريك المسار الذي قمنا برسمه في الفقرة السابقة، تابع معنا الخطوات التالية:


انقر أداة الاختيار Direct Selection Tool بحربع الأدوات.
 الأداة Path selection tool بحربع الأدوات.



لاختيار الأداة selection Tool مباشرة عن طريق لوحة المفاتيح اضغط زر A من لوحة المفاتيح. أو الاختصار Shift+A (يعتمد ذلك على خياراتك في توفيق


#### Photoshop. راجع الفصل السادس من هذا الكتاب).


٢. انقر المسار A-B في النافذة الموجودة أمامك ثم اسحب مؤشر الفارة في الاتجاه الأيمن، وذلك لتحريك هذا المسار، (انظر شكل ١٣-٤).



شكل ١٣-٤ تحريك المسار المرسوم

٣. قم بضبط طول المسار ومكانه عن طريق سحب إحدى نقاط التثبيت anchor
 ٣. قم بضبط طول المسار ومكانه عن طريق سحب إحدى نقاط التثبيت
 ٣. قم بضبط طول المسار ومكانه عن طريق سحب إحدى نقاط التثبيت






شكل ١٣ - ٥ تغيير طول واتجاه المسار

- 2. لرسم مسار آخر تأكد من تنشيط الأداة Pen Tool ثم انقر فى نقطة أخرى ولتكن نقطة C، ستظهر علامة X مصاحبة لمؤشر الفأرة للدلالة على بدء رسم مسار جديد.
  - انقر أي مكان آخر على الرسم لرسم النقطة الأخرى ولتكن النقطة D.
    - ٦. قم بإنماء المسار باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين:
      - انقر أداة Pen Tool مرةً أخرى.
- أضغط مفتاح Ctrl، يتحول المؤشر إلى الأداة Direct Selection Tool. انقر أى مكان خارج المسار. يتم إنهاء المسار ويعود المؤشر إلى حالة Pen Tool.

#### إنشاء مسار منكسر


تعلمنا فيما سبق كيفية رسم خط مستقيم يصل بين نقطتين. وستتعرف فى الفقرة التالية على كيفية رسم عدة خطوط مستقيمة متصلة معاً أى تبدو كما لو كانت خط منكسر. للتعرف على المزيد من استخدامات الأداة Pen Tool، تابع معنا الخطوات التالية:

- انقر بزر الفأرة الأداة Pen Tool من مربع الأدوات.
- انقر النقطة E لبدء رسم مسار جدید ثم اضغط مفتاح Shift أثناء رسم المسار،
   وانقر النقاط F, G, H وفائدة الضغط على مفتاح Shift هى المحافظة على رسم
   خطوط مستقیمة بینها زاویة ° 2 (انظر شکل ۲۰۱۳).




شكل ١٣-٦ رسم عدة خطوط مستقيمة متصلة معاً

- ٣. قم بإنهاء المسار باحدى الطرق التي تعلمتها سابقاً.
- خينما يشتمل المسار على أكثر من نقطة تثبيت، يمكنك تحريك قطعة مستقيمة واحدة
   من هذا المسار فمثلاً يمكنك تحريك القطعة GH فقط دون تحريك باقى المسار.
  - ه. انقر الأداة Direct selection Tool لاختيارها.
- 7. ضع مؤشر الفأرة على الخط المستقيم GH ثم اسحب فى أى اتجاه، تلاحظ تحرك هذا الخط فقط دون أى تغيير فى طوله أو اتجاهه في الناحية التي تقوم بالتحريك إليها مما يترتب عليه زيادة أو نقصان حجم الخط الواصل بين النقطيين G وذلك للمحافظة على اتصال النقطيين معا، حاول تجربة ذلك بنفسك أو انظر الملف Straight الموجود على القرص المدمج (انظر شكل ١٣-٧).



شكل ١٣-٧ تحريك خط مستقيم واحد

- ٧. اختر إحدى نقاط التثبيت الموجودة أمامك ثم قم بتحريكها وانظر ماذا يحدث فى باقى
   المسار وكيف يؤثر ذلك على المسار.
- ٨. اضغط مفتاح Alt ثم قم بتحريك المسار، تلاحظ تغير شكل المؤشر إلى شكل سهم مصحوب بعلامة +. وهذا يعنى نسخ المسار الموجود ووضعه فى المكان الذى تقوم بالنقر فيه.
- 9. کرر هذه التجربة سیقوم Photoshop فی کل مرة بنسخ مسار جدید (انظر شکل -17).



شكل ١٣-٨ نسخ المسار الذي أنشأته


١٠. يمكنك استخدام مفتاح Ctrl بدلاً من Alt في الخطوة السابقة، وفي هذه الحالة يقوم
 ١٠. بتحريك المسار فقط دون التغيير في شكله أو طوله.

#### إنشاء المسارات المغلقة

تعرفنا فيما سبق على كيفية رسم خطوط مستقيمة وحان الوقت الآن لنتعلم سوياً كيفية رسم مسارات مغلقة مثل الأشكال الهندسية، الدائرة والمثلث والمربع ... الخ. للتعرف على طريقة رسم المسارات المغلقة، تابع الخطوات التالية:

انقر الأداة Pen tool من مربع الأدوات لتنشيطها.

- انقر النقطة ل لبدء رسم مسار جديد ثم انقر النقطة K تليها النقطة L.





للمزيد من التدريب على رسم الأشكال المغلقة حاول رسم شكل النجمة الموجود على القرص المدمج في الملف Straight.

#### تلوين المسارات

تعتبر المسارات ونقاط التثبيت عناصر مرئية ولكنها غير مطبوعة، ذلك لأن الخطوط السوداء التي تراها في الصفحة لا تمثل أي قيمة من البكسل (أى تعتبر فراغ في نظر Photoshop) وعندما تقوم بإزالة تحديد هذا المسار تختفي هذه المسارات ونقاط التثبيت. ولإنشاء مسارات مرئية تستطيع طباعتها لابد من تلوين هذه المسارات أو ملئ المسارات المغلقة بالألوان. وبهذه الطريقة يتم إضافة وحدات قياسية (Pixel) للصفحة وتعتبر في هذه الحالة مسارات مطبوعة. للتعرف على كيفية رسم مسارات مطبوعة. تابع معنا الخطوات التالية:


- اللون الأبيض Swatches من قائمة Window ثم انقر أى لون (عدا اللون الأبيض)
   الاختيار لون المقدمة الذى ستقوم باستخدامه فى رسم المسارات.
- ٢. انقر الأداة Direct Selection Tool من مربع الأدوات ثم انقر لكى تختار
   ١- الخط المنكسر الذى رسمناه فى الفقرة السابقة.
- ٣. من لوحة paths انقر السهم الموجود أعلى هذه اللوحة ومن القائمة التي تظهر

اختر أمر Stroke path (انظر شكل ۱۳–۱۰)، يظهر المربع الحوارى Stroke (انظر شكل ۱۳–۱۰). path



شكل ١٠-١٣ القائمة المختصرة الخاصة بلوحة Paths

ختر Brush من مربع السرد Tool ثم انقر زر Ok. يتحول المسار إلى مسار ملون
 بإعدادات الفرشاة المختارة.



شكل ١٩-١٣ المربع الحواري Stroke Path




يمكنك اختيار أى أداة من أدوات الرسم من مربع السرد Tool بالمربع الحوارى Stroke path لرسم المسارات ولكن يجب عليك فى البداية أن تقوم بتحديد خيارتك الخاصة بهذه الأداة.

سنقوم الآن بملء المثلث الذي رسمناه سابقاً باللون الذي اخترته ، تابع معنا الخطوات التالية:

. انقر الأداة Direct Selection Tool من مربع الأدوات. ثم اختر المسار


المغلق (المثلث) المطلوب تلوينه.

من قائمة لوحة Path اختر أمر Fill subpath أو الأمر Path إذا كنت
 رسمت مسار واحد فقط (راجع شكل ۱۳–۱۰)، يظهــر المربــع الحــوارى Subpath (انظر شكل ۱۳–۱۲).



شكل ١٢-١٣ المربع الحواري Fill SubPath

- تاقر زر Ok للموافقة على الإعدادات الافتراضية التي يتيحها لك البرنامج.
  - النظر شكل ١٣-١٣).



شكل ١٣-١٣ المثلث تم ملئه باللون المحدد

و. لإخفاء المسارات قم بالنقر على المنطقة الفارغة الموجودة أسفل لوحة Paths (انظر شكل ١٣-٤)، تلاحظ اختفاء جميع المسارات الموجودة بالشكل.



شكل ١٤-١٣ لوحة Paths خالية من المسارات

افتح قائمة File ثم اختر أمر Close لإغلاق الملف دون حفظ. يمكنك الرجوع إلى
 الملف Straight الموجود على القرص المدمج لرؤية الأشكال السابقة.

#### إنشاء مسارات مندنية


تستطيع رسم المسارات المنحنية أو المتعرجة عن طريق نقر زر الفأرة وسحب المؤشر أثناء النقر. وفى المرة الأولى التى تقوم فيها بالنقر والسحب تنشئ نقطة بدء المنحنى بالإضافة إلى تحديد الاتجاه أيضاً، بينما أثناء الاستمرار فى السحب سترسم المنحنى بين النقطة السابقة والنقطة الحالية.

عندما تقوم بسحب مؤشر أداة Pen Tool، يقوم Photoshop برسم خطوط ونقاط الاتجاه بدءاً من نقاط التثبيت. يمكنك استخدام خطوط الاتجاه لضبط شكل المنحنى واتجاهه. وخطوط الاتجاه هذه مثلها مثل المسارات المستقيمة لا يتم طباعتها أي تعتبر مسارات غير مطبوعة.

للتعرف على طريقة رسم المسارات المنحنية، تابع معنا الخطوط الآتية:

- 1. افتح ملف Curves الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
  - ۲. انقر الأداة Pen Tool من مربع الأدوات.
- ٣. ابدأ بالنقر عند النقطة A ثم استمر في السحب حتى تصل إلى النقطة الحمراء الموجودة في أعلى الرسم. حرر مؤشر الفأرة، تظهر نقطة تثبيت عند النقطة A،

بالإضافة إلى خطى اتجاه يتم رسمهما أعلى وأسفل نقطة التثبيت  $\bf A$  (انظر شكل  $\bf ^{17}$ ).




شكل ١٣-٥١ ضع مؤشر الأداة عند نقطة التثبيت الأولى A

٤. اسحب من النقطة B حتى تصل إلى النقطة الحمراء الموجودة فى أسفل الرسم (انظر شكل ١٣-١٦).



إذا وقعت فى أى خطأ أثناء الرسم افتح قائمة Edit ثم اختر أمر أمر السر المتعادد المحاولة مرةً أخرى.



شکل ۱۳–۱۹ رسم منحنی

- ع. بنفس الطريقة السابقة ارسم باقى أجزاء المنحنى كما تعلمت.
- 7. انقر نقراً مزدوجاً المسار Work Path الموجود في لوحة Paths، يظهر المربع الحوارى Save Path أمام اسم المسار Name الحوارى Save Path ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحوارى وتسمية المسار الأول حيث يظهر اسم المسار في لوحة Paths.

#### إنشاء مسارات منفصلة

تعلمنا فيما سبق رسم خطوط مستقيمة عمودية وأفقية وخطوط منكسرة، بالإضافة إلى رسم الأشكال المغلقة (مثل المثلث). كل هذه الخطوط تعتبر مسارات جزئية من المسار الأصلى Straight Lines الذي قمنا بإنشائه سابقاً في لوحة Paths.


لكن أحيانا كثيرة تحتاج لفصل الخطوط التي قمت برسمها وحفظها في لوحة Paths ووضعها في مسارات مستقلة، ولإنشاء مسار جديد مختلف ومنفصل عن المسار الأصلى، لابد في البداية أن تقوم بإزالة اختيار المسار الحالى من لوحة المسارات Paths ثم تبدأ في رسم المسار الجديد.

للتعرف على طريقة رسم المسارات المنفصلة، تابع الخطوات التالية:

1. انقر في لوحة Paths في المنطقة الفارغة أسفل المسار Curves1.



- عندما تقوم بإزالة تنشيط المسار من لوحــة Paths، تختفــى أى مســـارات (خطوط) قمت بإنشائها في هذه اللوحة.
- ٧. انقر النقطة  $\Xi$  ثم ابدأ فى السحب فى اتجاه النقطة الحمراء ثم حرر زر الفأرة من النقطة  $\Xi$  Work باسم باقى المنحنى. وستلاحظ ظهور مسار جديد فى لوحة Paths باسم Path (انظر شكل  $\Xi$   $\Xi$  ).
  - انقر ثم اسحب من النقطة F إلى النقطة الحمواء (انظر شكل ١٣-١٧).



شكل ١٣-١٣ المسار الجديد الذي تم إضافته

- قم بإناء المسار كما تعلمت سابقاً.
- انقر المسار Work Path نقراً مزدوجاً لفتح المربع الحــوارى Save Path، وفي

خانة الاسم اكتب Curve 2 ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحوارى، سيظهر الاسم الجديد Curve 2 في لوحة Paths.

بالمسارات Paths انقر الفراغ الموجود أسفل Curve2 لإلغاء اختيار المسار المسارات الأخرى.

## رسم المنحنيات المغلقة

نريد الآن إنشاء منحنى مغلق، أو بمعنى آخر سنقوم فى المثال التالى برسم دائــرة باستخدام التقنيات التى تعلمتها سابقاً فتابع معنا الخطوات التالية:

- النقطة من النقطة من النقطة الحمراء ثم السحب من النقطة الخمراء.
   الخمراء.
- ٢. أغلق المسار عن طريق النقر فوق النقطة (بدون سحب) وسترى أن مؤشر الفارة يأخذ شكل Pen Tool مصاحب بدائرة صغيرة دلالةً على أن نقر هذه النقطة يتسبب في إغلاق المسار (انظر شكل ١٣ ١٨).




شكل ١٣-١٨ رسم دائرة

٣. من لوحة paths انقر نقراً مزدوجاً اسم Work Path وقم بتسمية المسار الجديد
 باسم Closed Path ثم انقر في أى مكان أسفل لوحة Paths لإلغاء تنشيط هذا
 المسار.

### تعديل المسارات المنحنية


بعد رسم المنحنيات والمسارات المغلقة ربما ترغب في إجراء أي تعديل على هذه المسارات. لتعديل المنحني الذي أنشأناه في الفقرة السابقة تابع معنا الخطوات التالية:

- 1. انقر الأداة Direct Selection Tool من مربع الأدوات.
  - ٢. من لوحة المسارات Paths انقر المسار Curve 2 لاختياره.
- ٣. انقر النقطة E ثم اسحب أي نقطة من نقاط التثبيت في اتجاه التغيير (انظر شكل ١٣ .(19



شكل ١٣-٩٦ نقل المنحني

خوك النقطة E لنقل المنحني وتغيير طوله (انظر شكل ١٣-٢٠).




شكل ١٣-٠٠ تحريك المنحني

حاول نقل المنحني بالكامل كما تعلمنا سابقاً (ماذا تلاحظ بخصوص نقاط وخطوط الاتجاه؟).

## تلوين المنحنيات

تعلمنا في الفقرات السابقة تلوين الخطوط المستقيمة، وسنتعلم في هذه الفقرة كيفية تلوين المنحنيات عن طريق سحب المسار المطلوب تلوينه وإلقاؤه فوق زر التلوين الموجود في أسفل لوحة Paths. لكي يظهر المسار بوضوح وبالشكل الذي ينال إعجابك، لابد مــن اختيار الخيارات المناسبة من شريط الخيارات. لمزيد من التوضيح، تابع الخطوات التالية:

- انقر الأداة brush من مربع الأدوات.
- ۲. من لوحة Paths اسحب المسار 1 Curve على الــزر Paths اسحب المسار 1 Curve بإعدادات
   الموجودة أسفل لوحة Paths وذلك لتلوين المسار 1 Curve بإعدادات الفرشاة الموجودة حالياً. (انظر شكل ١٣–٢١)



شكل ١٣-١٣ لوحة paths أثناء سحب المسار ووضعه على زر paths أثناء سحب المسار

Fill Path With وضعه على و Closed Path المسار المغلل وضعه على و Closed Path المغلل المغلل



- عندما تقوم بمحاولة ملئ مسار مفتوح باللون المختار، يقوم Photoshop بإنشاء خطوط غير مرئية تربط بين نقاط البداية والنهاية وتمليئ الفراغيات الموجودة فيما بينها.
- عنك تغيير اللون المختار إلى أى لون يروق لــك (حــاول عبر بنفسك).
  - ه. افتح قائمة File ثم اختر أمر Close. لإغلاق الملف دون حفظه.

# إنشاء مسارات تجمع بين النطوط المستقيمة والمنحنيات

تعرفنا فى الفقرات السابقة على رسم خطوط مستقيمة ومنحنيات. سنقوم الآن برسم مسار يجمع بينهما (أى رسم مسار به خطوط مستقيمة ومنحنيات معاً فى وقت واحد). تجميع أكثر من منحنى

يعتبر الجمع بين منحنيين بينهما زاوية محددة، أحد الأشياء التي كثيراً ما تحتاج إليها هـــى. لإجراء ذلك، تابع معنا الخطوات التالية:

- 1. افتح الملف Combo من على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- ٣. اسحب من النقطة A لأعلى حتى تصل إلى النقطة الحمراء ثم اسحب من النقطة B لأسفل حتى تصل أيضاً إلى النقطة الحمراء. حرر زر الفأرة، يتم رسم المنحنى الأول. نريد الآن عمل زاوية عند النقطة B التي ستكون نقطة البداية بالنسبة للمنحنى الآخر.
- انقر النقطة B مع ضغط مفتاح Alt واسحب لأعلى حتى تصل إلى النقطة الحمراء لتحديد الزاوية بين المنحنيين. ولاحظ أنه عند ضغط مفتاح Alt يظهر مؤشر الفأرة على شكل Pen Tool مصاحب برأس سهم (انظر شكل ٢٢-٢٣).
- واسحب الأسفل Alt عديد الزاوية بين المنحنيين حرر مفتاح Alt ثم انقر النقطة C واسحب الأسفل حتى النقطة الحمراء الموجودة هناك وذلك لرسم المنحنى الثانى.




شكل ١٣-١٣ رسم الزاوية بين المنحنيين

جعد الانتهاء من المنحنى، قم بإنهاء المسار بإحدى الطرق التي تعلمتها سابقاً وانظر إلى شكل المنحنيين معاً.

### تجميع المنحنيات والخطوط المستقيمة


 للتعرف على طريقة رسم خطوط مستقيمة ومنحنيات معاً فى مسار واحد، تابع معنا الخطوات التالية:


- 1. تأكد أن ملف Combo مازال مفتوحاً أمامك.
- ٢. نريد الآن رسم خط مستقيم يبدأ من النقطة D. لذا انقر أداة Pen Tool من مربع الأدوات ثم انقر النقطة D واضغط مفتاح Shift أثناء السحب حتى تصل إلى النقطة E (يتسبب مفتاح Shift كما ذكرنا فى تقويم الخط بحيث يظهر مستقيماً).
- ٣. حرر زر الفأرة ثم انقر عند النقطة E واسحب مؤشر الفأرة لأعلى حتى تصل إلى النقطة الحمراء الموجودة بأعلى. وذلك لرسم خطوط الاتجاه الخاصة بالمنحنى (انظر شكل ١٣-٢٣).



شكل ١٣-١٣ رسم الخط المستقيم وبداية المنحني

- ٤. انقر النقطة F واسحب مؤشر الفأرة الأسفل حتى تصل إلى النقطة الحمــراء لرســـم
   المنحنى ثم حور زر الفأرة.
  - ه. اضغط مفتاح Alt ثم انقر زر F لإنشاء الزاوية الجانبية الأخرى.
- ٦. اضغط مفتاح Shift أثناء نقر النقطة G لرسم الخط المستقيم الآخر الذي يصل بين النقطتين G و (انظر شكل ٢٤-١٣).





شكل ١٣-٤٣ الخطوط المستقيمة والمنحنيات

٧. افتح قائمة File ثم اختر أمر Close لإغلاق الملف بدون حفظ التغييرات.

## التحكم هى نقاط التثبيت

سنشرح فى الفقرة التالية كيفية إضافة نقاط تثبيت أو حذفها عن طريق الأدوات Add .

Delete anchor point tool و anchor Point Tool

للتعرف على طريقة إضافة نقاط التثبيت، تابع معنا الخطوات التالية:


- افتح الملف Edit الموجود على القرص المدمج.
- ستجد أن هناك مسارين تم حفظهما فى لوحة Paths، سنقوم الآن بتحرير هذه المسارات باستخدام الأداة pen Tool ∯ والأداة المسارات باستخدام الأداة المسارات باستخدام المسارات باستخدام الأداة المسارات ال
- Add and من لوحة المسارات Paths، نشط المسار الذي سنبدأ العمل فيه وهو Delete points.
- ۳. اختر الأداة add anchor Point ألم بالموجودة ضمن مجموعة الأداة Pen
   ۲−۱۳ (راجع شكل ۲−۲۳).
- انقر نقطة التثبيت الحمراء الموجودة في منتصف الخط، يتحول شكل المؤشر إلى سهم
   كما في الشكل الأوسط.
- ه. اسحب مؤشر الفأرة إلى أعلى، سيأخذ المسار شكل منحنى ويتم إضافة نقطة تثبيت مع خطى اتجاه بحيث يمكنك الآن اختيار المسار والتعامل معه (انظر شكل ١٣- ٢٥).




سنقوم الآن بحذف نقطة تثبيت موجودة. تابع معنا الخطوات التالية:

- انقر الأداة Direct Selection Tool الموجودة بمربع الأدوات ثم قم باختيار الشانى.
- Y. اختر الأداة delete anchor Point ألموجودة ضمن مجموعة الأداة Pen .٢

Tool ثم انقر النقطة الموجودة فى منتصف الخط المنكسر مسرتين الأولى لاختيارها والثانية لحذفها وعودة الخط المستقيم كما هو (انظر شكل ١٣–٢٦).






شكل ١٣-٢٦ حذف نقطة تثبيت موجودة

## التحويل بين المنحنيات والنطوط المنكسرة

فى بعض الأحيان تريد التحويل من خطوط منكسرة إلى منحنيات والعكس. أتاح Photoshop هذه الميزة عن طريق الأداة Convert Point Tool الموجودة ضمن مجموعة الأداة Pen Tool.


لتحويل مسارات منكسرة إلى منحنيات والعكس، تابع معنا الخطوات التالية:

- 1. من لوحة المسارات نشط المسار Convert Directions حتى يتم تنشيط المسار الموجود عليه شكل النجمة.
- ٢. انقر الأداة Direct Selection لتنشيطها ثم قم بتحديد المسار الخارجي
   للشكل.
- ٣. نشط الأداة Convert Point الموجودة ضمن مجموعة الأداة Pen Tool.
- خع المؤشر فوق أى نقطة من نقاط التثبيت الموجودة فى المسار الخارجي ثم اسحب فى
   اتجاه عقارب الساعة. ماذا تلاحظ؟ يتم تحويل الخطين المستقيمين المرتبطين بنقطة
   التثبيت إلى منحنيين.
- ٥. اسحب جميع نقاط الشكل الخارجي في اتجاه عقارب الساعة حتى تحصل على نتيجة مشابه لشكل ١٣-٢٧ التالي.



شكل ١٣- ٢٧ تحويل نقاط التثبيت إلى منحنيات

ت. نشط الأداة Convert Point ما لم تكن نشطة ثم حدد المسار الصغير الداخلى وقم بنقر نقاط التثبيت الموجودة حول الشكل، تلاحظ تحويل هذه المنحنيات إلى خطوط (انظر شكل ١٣-٢٨).



شكل ١٣- ٢٨ تحويل نقاط المنحني إلى نقاط تثبيت بين خطوط مستقيمة

- ٧. يمكنك استعادة الشكل إلى حالته الأولى بتحويل منحنيات الشكل الخارجي إلى خطوط
   منكسرة والشكل الداخلي إلى خطوط مستقيمة بنفس الطريقة السابقة.
  - ٨. اغلق الملف دون حفظه.

# استخداء المسارات فهي الأغمال الغنية

سنقوم فى التمرين التالى باستخدام الأداة Pen Tool لتحديد صورة موجودة، وهذه الصورة عبارة عن طبق طائر فى الفضاء يحتوى على منحنيات وخطوط مستقيمة.

سنرسم مسار حول الصورة ومسارين داخلين وبعد رسم المسارات سنقوم بتحويلها إلى تحديد وسنقوم بفصل التحديد الخارجي عن التحديد الداخلي حتى يتم تحديد الطبق الطائر فقط كما سنرى فيما بعد. تابع الخطوات التالية:

1. افتح الملف Saucer من على القرص المدمج.


- - ٣. قم بتكبير الصورة إذا لزم الأمر حتى ترى النقاط الحمراء.
- خع المؤشر فوق النقطة A، ثم اسحب حتى تصل إلى النقطة الحمراء (أول نقطة تثبيت والتى ستحدد اتجاه المنحنى الأول). افعل نفس الشيء بالنسبة للنقطة B مع ضغط مفتاح Alt لحذف خط الاتجاه. سيتم رسم المنحنى الموجود بسين النقطة B.
  - ه. انقر النقطة C لإنشاء خط مستقيم (دون سحب).



إذا قمت بأي خطأ أثناء الرسم افتح قائمة Edit واختر أمر undo للتراجع عن آخر أمر قمت به. كما يمكنك استخدام لوحة التاريخ Palette

- ٦. اسحب من النقطة D حتى تصل إلى نقطة التثبيت الحمراء الخاصة بها ثم اسحب
   لأسفل من النقطة E حتى تصل إلى النقطة الحمراء.
  - انقر النقطة F.
- أنشئ منحنى عند النقاط G,H و I عن طريق سحبها إلى نقاط تثبيتها (النقاط الحمراء الموجودة في الصورة) ثم انقر النقطة J.
  - ٩. قم بإنشاء منحنيات عند النقاط k و L عن طريق سحبهما إلى نقاط تثبيتها.
    - انقر النقطة M ثم النقطة N.
- 11. اضغط مفتاح Alt ثم اسحب من النقطة N إلى نقطة تثبيتها (النقطة الحمراء) لإضافة خط اتجاه إلى نقطة التثبيت.
- 11. حرك المؤشر فوق النقطة A، تجد أن المؤشر يتحول إلى شكل أداة Pen Tool عصاحبه دائرة دلالةً على أن نقر هذه النقطة يتسبب في إغلاق المسار (انظر شكل يصاحبه دائرة دلالةً على أن نقر المصاحبة لمؤشر Pen Tool وذلك لأن الصورة

سوداء)، قم بالنقر فوق النقطة ٨ لإغلاق المسار.



شكل ١٣-٢٩ إغلاق المسار

17. من لوحة Paths انقر المسار Work Path نقراً مزدوجاً، سيظهر المربع الحــوارى Save Path قم بتسمية المسار الجديد باسم Save Path ثم انقر زر OK لإغــلاق المربع الحوارى والعودة إلى لوحة Paths وقد تم تغيير اسم المسار (انظر شكل ١٣- ٣٠).



شكل ٣٠-١٣ لوحة Paths وكِمَا الاسم الجديد

١٤. احفظ الملف دون إغلاقه لاستكمال التمرين التالي.

# تحويل التحديد إلى مسارات

تعلمنا فيما سبق طريقة إنشاء المسارات باستخدام Pen Tool ولكننا هنا سنتعلم طريقة أخرى لإنشاء المسارات عن طريق استخدام أدوات التحديد. سنقوم بتحديد جنزء معين على أساس القيمة اللونية ثم نقوم بتحويله إلى مسار عن طريق أدوات التحديد Selection Tool. تابع معنا الخطوات التالية:

1. نشط لوحة الطبقات Layers ثم اسحب الطبقة template إلى سلة المهملات الموجودة أسفل لوحة Layers لعدم الحاجة إليها ثم قدم بتنشيط الطبقة ٢٩٩

# Background (انظر شکل ۱۳–۳۱).



شكل ٣١-١٣ حذف الطبقة Template

۲. اختر أداة Magic Wand من مربع الأدوات، يظهر شريط خيارات الأداة
 كما فى شكل ٣٢-١٣. تأكد من أن قيمة Tolerance هى ٣٢.



- انقر المنطقة السوداء داخل المثلث الموجود في مؤخرة الطبق الطائر ولكن كن حذراً
   حتى لا تحدد أي منطقة أخرى.
- اضغط مفتاح Shift ثم انقر على المثلث الآخر الموجود في الناحية الأخرى وذلك
   لإضافة التحديد الجديد إلى التحديد الذي قمنا به في الخطوة السابقة (انظر شكل ١٣-١٣).
- ه. نشـط لوحــة المــــارات Paths ثم انقــر زر Paths الموجود أسفل لوحة Selection.



شكل ١٣-٣٣ تحديد مؤخرة الطبق الطائر

- انقر المسار Work Path نقراً مزدوجاً ثم قم بإعادة تسمية المسار باسم Save Path.
   وانقر زر Ok لإخلاق المربع الحوارى Save Path.
  - ٧. قم بحفظ العمل لاستكمال التمرين التالي.

# تحويل المسارات إلى تحديد


تعلمنا في الفقرة السابقة كيفية تحويل التحديد إلى مسارات وسنتعلم الآن العملية العكسية وهي تحويل المسار إلى تحديد قابل للحركة. لأداء ذلك، تابع معنا الخطوات التالية:

- 1. في لوحة Paths نشط المسار Saucer.
- ٢. قم بتحويل المسار إلى تحديد بإتباع إحدى الخطوتين التاليتين
- من قائمة Paths اختر أمر Make Selection ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحوارى Make Selection الذي يظهر.
- اسحب المسار Saucer وقم بوضعه على زر Saucer وقم بوضعه على الموجود أسفل لوحة Paths (انظر شكل ١٣٤–٣٤).




شكل ١٣-٣٤ تحويل المسار إلى تحديد

من لوحة Paths نشط المسار Fins ثم انقر السهم الصغير الموجود في الركن الأيمن العلوى من هذه اللوحة، ومن القائمة التي تظهر اختــر أمــر أمــر Make Selection (انظر شكل ١٣٠-٣٥).



شكل ٣٥-١٣ اختيار أمر make Selection من لوحة

يظهر المربع الحوارى Make Selection. نشط الاختيار Selection.
 شط الاختيار Operation من الجزء Operation ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحوارى.
 (انظر شكل ١٣–٣٦).



شكل ١٣ - ٣٦ المربع الحواري Make Selection

- ع. يتم تحديد الطبق الطائر وفصله من الفراغ الموجود حوله (أى يمكنك نقله إلى أى مكان).
  - اترك المسار مختاراً لاستكمال التمرين التالى

# إخافة تأثيرات مدتلفة للملف

سنرى فيما يلى كيف أن التحديد باستخدام أداة Pen Tool يساعدك في إضافة تأثيرات جذابة إلى الصور. تابع معنا الخطوات التالية:

1. من لوحة Layers تأكد أن الطبقة النشطة هي طبقة Background وسترى

- التحديد الذى قمنا بإنشائه فى الفقرة السابقة. إذا قمت بإزالة هذا التحديد سوف تضطر إلى إنشائه مرة أخرى.
- افتح قائمة Layer من الحتر أمر New ومن القائمة التابعــة اختــر Layer Via من القائمة التابعــة اختــر Copy، تظهر طبقة جديدة باسم 1 كتوى على صورة الطبق الطائر بدون الفراغ الموجود حوله.
  - ٣. من لوحة layers أعد تسمية الطبقة Layer1 إلى Saucer.
- ٤. افتح الملف Planet الموجود على القرص المدمج. والــــذى يحتـــوى علــــى ملـــف
   ٢. افتح الملف Photoshop خاص بالكرة الأرضية.
  - حرك الملفين بجانب بعضهم البعض لتمكن من مشاهد هماً في آنٍ واحد.
- ٦. من مربع الأدوات toolbox اختر الأداة Move Tool ثم اسحب الكرة الأرضية
   فوق الطبق الطائر (انظر شكل ١٣-٣٧).
  - أغلق الملف Planet دون حفظ واترك الملف saucer مفتوحاً.



شكل ١٣-١٣ الطبق الطائر وتحريكه فوق الكرة الأرضية

وكما ترى من الشكل تظهر الكرة الأرضية أمام الطبق الطائر مما لا يعطى مصداقية للصورة.

٨. من لوحة Layers اسحب الطبقة التي تحتوى على الكرة الأرضية بين طبقة الطبــق الطائرة Saucer وطبقة الخلفية Background.

## ٩. انقر أداة التحريك Move ثم حرك موقع الكرة الأرضية كما في شكل ١٣-٣٨.



شكل ١٣ - ٣٨ ضبط الطبق الطائر فوق الكرة الأرضية.

١٠. احفظ الملف ثم أغلقه.

يمكنك مشاهدة الملف بعد اكتمال العمل فيه وذلك بفتح ملف End الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب .





تحدثنا فى فصل سابق عن أساسيات استخدام الطبقات وكيفية التعامل معها، وسنحاول فى هذا الفصل إضافة المزيد من التأثيرات على هذه الطبقات مثل الأقنعة Masks والمرشحات Filters وغيرها من الأنماط المختلفة.

- في هذا الفصل ستتعرف على :
- ♦ مكونات لوحات الطبقات.
  - ♦ إنشاء المسارات.
  - ♦ إضافة قناع إلى الطبقة
- ♦ إنشاء مجموعة من الطبقات.
- استخدام طبقات الضبط Adjustment Layers.
  - ♦ إنشاء طبقة التدريج اللوني.
  - ♦ إحضار طبقة من ملف آخر
  - ♦ تطبيق الأنماط المختلفة على الطبقات.
    - ♦ نسخ وقص الطبقات.
    - ♦ تجميع طبقات الصورة.


شرحنا فيما سبق كيفية التعامل مع الصور ومعالجة أجزاء منها باستخدام أسلوب الاختيار Selection بطرقه المختلفة، وقد ذكرنا أن الطبقات Layers عبارة عن مجموعة من الأوراق الشفافة، إذا وضعناها فوق بعضها البعض نشاهد الصورة في شكلها النهائي، وقد نستخدم الطبقات في إضافة مؤثرات للصورة بحيث تكون هذه المؤثرات في طبقة واحدة، ومن ثم يكون لدينا الخيار في وضعها لتبدو الصورة في شكل معين أو ننحيها جانباً لتبدو الصورة في شكل معين أو ننحيها جانباً لتبدو الصورة في شكل معين أو ننحيها جانباً لتبدو

يقوم PhotoShop بإنشاء طبقة Layer لكل من الكتابة Type والصورة PhotoShop والألوان Color Adjustment وهكذا، كما يقوم بإنشاء طبقة أساسية لكل صورة Background فمن الممكن أن تتكون الصورة من طبقة واحدة وهي طبقة Background، سنقوم في هذا الفصل بالتعمق بشكل أكبر داخل الطبقات، فكن معنا.

### مكونات لوحة الطبقات

تحدثنا في الفصول السابقة عن تعريف أدوات PhotoShop، كتمهيد للاستخدام الفعلي لتلك الأدوات، كما تحدثنا عن لوحة الطبقات Layers Palette وعن قائمة الاختيارات Layers Palette ما الآن فقد خصصنا هذا الفصل لنتعلم بالتفصيل كيف نستخدم الطبقات Layers.

لعرض لوحة الطبقات Layers Palette ، اختر Layers من قائمة Window، تظهر لوحة الطبقات Layers Palette (انظر شكل 1-1).



شكل ١-١٤ لوحة الطبقات Layers Palette

كما شرحنا في فصل سابق، يظهر أسلوب تطبيق الطبقات Layers داخل مربع سرد وكما تلاحظ أن الاختيار الافتراضي هو Normal وباقي الاختيارات سنشرحها لاحقاً. كما يوجد بجوار مربع السرد النسبة المئوية لتركيز الألوان Opacity ويوجد أسفل منها شريط الأدوات Lock ثم الطبقات Layers الموجودة داخل الصورة، حيث تظهر طبقة Background كآخر الطبقات وفوق منها بقية الطبقات واحدةً بعد الأخرى.

هناك عدد من الأزرار أو الرموز في أسفل اللوحة لإنشاء طبقة جديدة New Layer أو طبقة ضبط Adjustable أو حذف طبقة موجودة أو إعادة ترتيب الطبقات وغير ذلك من الأدوات.

### استخدام أساليب التطبيق Apply Modes

ببساطة شديدة يمكن القول أن أسلوب تطبيق خصائص الطبقات هو إما إضافة قيم Pixels في الطبقة العليا إلى قيمها في الطبقة أو الطبقات أسفل منها وإظهار الصورة بقيمة الفرق بين الطبقة العليا والطبقة أسفل منها.

عموما يحتوى جدول ١-١٤ على معظم أنواع التطبيق أو أساليب التطبيق Apply التي يمكن استخدامها مع شرح سريع لكل منها:

لتطبيق الطبقات	المختلفة	الأنماط	1-1	٤	جدول
----------------	----------	---------	-----	---	------

نتيجة التطبيق	نوع التطبيق
إظهار قيمة الطبقة العليا بكاملها بينما يتم تحويل تركيز الألوان	Normal
Opacity إلى ۲۰۰% .	C,
تقوم بتحرير أو تلوين كل نقطة على الشاشة وجعلها ملونة مما	Dissolve
يعني أن اللون الجديد سيحل محل اللون السابق بشكل	
عشوائي يعتمد فقط على درجة شفافية كل نقطة على الشاشة	
تلوين مساحات من الصورة بلون قاتم أكثر من لون الخلفية .	Darken
مضاعفة كثافة اللون ليبدو أكثر قتامه .	Multiply

نتيجة التطبيق	
مؤثرات تجعل اللون أكثر قتامه وكأنه يحترق .	Color Burn
مؤثرات تجعل الخطوط أكثر قتامه وكأنه يحترق .	Linear Burn
تلوين مساحات من الصورة بلون أخف من لون الخلفية .	Lighten
تخفيف اللون .	Screen
مؤثرات تجعل الألوان أخف .	Color Dodge
ترى المعلومات الخاصة بالألوان لكل قناة ثم تقوم بتفتيح اللون	Linear dodge
الأساسي مما يعمل على زيادة سطوع الصورة .	
التلوين فوق لون موجود .	Overlay
مضاعفة التأثيرات اللونية .	Soft Light and Hard Light
تكوين لون من الفرق بين اللون الذي ترسم به واللون الذي	Difference
ترسم فوقه .	
قلب الألوان أو عكسها .	Exclusion
عمق وشكل الألوان .	Hue
تشبع الألوان .	Saturation
لون من اختيارك مع مراعاة الإشراق .	Color
الإشراق	Luminosity


### شريط الإغلاق Lock

يستخدم شريط الإغلاق الموجود أعلى لوحة الطبقات فى إغلاق الطبقة، وفى الحقيقة لا توجد حالات معينة لاستخدام هذا الشريط، وإنما يعتمد استخدامه بصفة أساسية على مهاراتك الشخصية ومدى خبرتك بالبرنامج.

فعلى سبيل المثال حينما تقوم بإنشاء ملف جديد ثم قمت بالرسم فيه باستخدام أى ألوان أو

أى أشكال، ستلاحظ أن الخيار الافتراضى لهذا الشريط هو عدم إغلاق التحكم فى هـــذا الملف (بمعنى أن هذه الطبقة غير محمية ضد الكتابة فيها أو تحريرها) أى يمكنـــك الرســم والتلوين عليها مرات ومرات دون أى اعتراض من البرنامج.

عندما تريد فعلا استخدام شريط الإغلاق Lock، ستجد أن هناك أربعة خيارات (انظر شكل ٢-١٤).



#### شكل ٢-١٤ محتويات شريط الإغلاق

#### : Lock Transparent Pixels . 1

يقوم هذا الخيار بإغلاق درجة تركيز الألوان Opacity (بمعنى انه إذا كان هناك طبقة درجة تركيز الألوان لها هي 1% ستظل هكذا مهما استخدمت من الألوان أو فرش رسم وهذه القيمة لا يمكنك زيادتما إلا بعد إزالة تنشيط هذا الإغلاق).

### Lock Image Pixels . Y

يقوم هذا الخيار بالحفاظ على الصورة، أى لا يمكنك الرسم أو التلوين على هذه الطبقة فى حالة تنشيط هذا الخيار.

#### Lock Position . "

هذا الخيار خاص بالحفاظ على أماكن العناصر الموجودة فى طبقة معينة، بمعنى أنه فى حالـة تنشيط هذا الخيار لايمكنك تحريك أى عنصر من عناصر هذه الطبقة.

#### Lock All . £

تنشيط هذا الخيار يقوم بإغلاق كل شيء، أى لا يمكنك تغيير درجـــة تركيـــز الألـــوان Opacity، أو الرسم والتلوين في الطبقة، ولا يمكنك أيضاً تحريك أى كائن من كائنـــات هذه الطبقة.

# إنشاء المسارات

تعلمنا فيما سبق كيفية استخدام المسارات المتجهة فى قص الطبقات وإنشاء أشكال مختلفة منها، وفى الفقرة التالية سنقوم برسم دائرة ثم تحريكها الإظهار باقى الطبقات الموجودة أسفلها مما يضيف جاذبية للصورة.

رسم المسار المتجه، تابع معنا الخطوات التالية:


- 1. افتح الملف Start الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- تأكد من تنشيط الطبقة Metal Grille من لوحة الطبقات layers.
- ٣. اختر الأداة Ellipse Tool والموجودة ضمن مجموعة الأداة Paths
   الخيارات الحاص بهذه الأداة، نشط الزر Paths الخيارات الحاص بهذه الأداة، نشط الزر (انظر شكل ٢٠-٣).



شكل ١٤ ١-٣ اختيار الأداة Ellipse Tool وتنشيط الزر Paths

- ع. حرك مؤشر الفأرة في منتصف أحد الدوائر الموجودة أمامك حتى تصل إلى حافتها يمكنك ضغط مفتاح Alt أو مسطرة المسافات أو كلاهما معاً، إذا لزم الأمرر حتى تستطيع ضبط حدود الدائرة المرسومة مع الشكل.
- بعد رسم الدائرة مضبوطة، سنقوم الآن بأخذ نسخة من هذا المسار ووضعها على باقى الدوائر الموجودة بالشكل.
- من مربع الأدوات أنقر الأداة Path Selection شم انقر داخل الدائرة التي قمنا برسمها لاختيارها.
- ٦. اضغط مفتاح Alt، يظهر مؤشر الأداة path Selection على شكل ســـهم 🛌

مصحوباً بعلامة + اسحب لإنشاء نسخ من هذا المسار على الدوائر الموجودة بالشكل. كرر هذه الخطوة حتى تقوم بوضع المسار على جميع الدوائر الموجودة بالصورة (انظر شكل ١٤-٤).



شكل ١٤-٤ نسخ الدوائر الموجودة بالشكل


# إخافة فنالح إلى الطبقة

نعرف مما سبق أن القناع عبارة عن جزء كبير أو صغير يتم وضعه فوق الصورة لمعاملته معاملة خاصة، ووضع القناع فوق طبقة قد يخفي شيئاً وقد يظهر شيئاً آخر طبقاً للإجراءات المستخدمة في إضافة القناع.

الملاحظ هنا أنك لا تستطيع أن تضع قناع على طبقة الخلفية Background، فإذا كان لابد، قم بتحويل تلك الطبقة إلى طبقة عادية وذلك بالنقر المزدوج فوقها من لوحة الطبقات لابد، قم بتحويل تلك الطبقة إلى طبقة عادية ولابري New Layer. قم بإعادة تسمية تلك الطبقة ثم انقر زر Ok حتى تتحول إلى طبقة عادية.

سنقوم الآن باستخدام المسارات التي أنشأناها كما لو كانت قناع Mask. تابع معنا الخطوات التالية:

اضغط مفتاح Shift أثناء نقر هذه المسارات لاختيارها جميعاً (انظر شكل ١٤٥٥).



شكل ١٤-٥ اختيار جميع المسارات

- ۲. من شریط خیارات الأداة انقر زر Subtract from Shape Area ... هذا الحیار یسمح لبرنامج Photoshop باستخدام هذه المسارات عند حذف الدوائر من الشکل، بمعنی أن طبقة Metal Grille عند حذف هذه المسارات منها سوف تبدو کما لو کانت طبقة شفافة عند استخدام المسار کقناع.
- T. افتح قائمة Layer ثم اختر Vector Mask ومن القائمة التابعة اختر Path.
- ئ. ستظهر طبقة Rust من هذه الدوائر، وسيظهر رمز القناع فى لوحة الطبقات أمام الطبقة Metal Grille (انظر شكل 1 1).
- انقر زر Dismiss Target Path الموجود أقصى يمين شريط الخيارات.
   لإلغاء اختيار المسارات التي قمنا بإنشائها ثم احفظ الملف.



شكل ١٤-٦ تطبيق القناع على المسارات المختارة

## إنشاء مجموعة من الطبهاب

تساعدك تقنية تجميع الطبقات فى تنظيم وترتيب هذه الطبقات والتعامل معها كمجموعة أو التعامل مع كل طبقة على حده، يمكنك أيضاً عرض كل الطبقات التى تنتمى لمجموعة معينة على شكل طبقات مستقلة للتعامل معها أو على شكل مجموعة لتبسيط شكل العرض.


الإجراءات التى تقوم بها على مجموعة من الطبقات هى نفس الإجراءات التى تقوم بها على طبقة واحدة مثل النسخ واللصق والنقل بالإضافة إلى إمكانية إضافة قناع إلى مجموعة الطبقات Layer Set تماماً مثلما تفعل مع الطبقة الواحدة.

فى التمرين التالى سنقوم بإنشاء مجموعتين من الطبقات واحدة للكتابة والأخرى للصور. تابع معنا الخطوات التالية:

- 1. من لوحة الطبقات انقر زر Create A new Group الموجود في أسفل لوحة الطبقات مرتين لإنشاء مجموعتين من الطبقات الأول باسم Group1 والثانية باسم . Group2
  - انقر المجموعة Group2 نقراً مزدوجاً ثم قم بتغيير اسمها إلى Words.
  - انقر المجموعة Group1 نقراً مزدوجاً ثم قم بتغيير اسمها إلى Images.

سنقوم الآن بتحريك الطبقة Metal Grille والطبقة Rust إلى المجموعة Images.

- ع. من لوحة الطبقات اسحب طبقة Metal Grille إلى رمز المجلد ف المجموعة في المجموعة المحموطية Metal Grille الآن أسفل المجموعة المحموطية Images
- ه. بنفس الطريقة اسحب الطبقة Rust إلى المجموعة Images إلى المجموعة Rust في هذه المجموعة Metal Grille في هذه المجموعة (انظر شكل V-1). احفظ الملف حتى هذه الحطوة.



شكل ١٤-٧ سحب الطبقات ووضعها في مجموعات

### استخداء طبهات الضبط Adjustment Layers


تستخدم طبقات الضبط بغرض المحافظة على ألوان الصورة حتى وإن تم تغيير لون الطبقة، وهذا يعني إمكانية تغيير ألوان الصورة في الطبقة الحالية وباقى الطبقات التي تليها، دون التأثير الحقيقي على قيم Pixels التي تتكون منها الصورة. تتميز طبقة الضبط Adjustment Layer بأنما تحمل كل مكونات الطبقات التي تليها وبإمكانك التعامل معها وإجراء التغييرات المناسبة عليها، ولكنك في النهاية إذا قمت بحذفها، تعود الطبقات معها وإجراء التغييرات المناسبة عليها، ولكنك في النهاية إذا قمت بحذفها، تعود الطبقات الألوان لعوديا الألوان والشفافية وخلافه.

سنقوم الآن بإنشاء طبقة ضبط metal grille من النوع Curves وذلك لتغيير درجة التباين بين الطبقتين الطبقتين metal grille وطبقة Rust، وذلك عن طريق تغميق لون طبقة Rust التي تظهر من خلال الفتحات الموجودة في طبقة Adjustment وستؤثر طبقة Adjustment بدورها على باقى الطبقات التي تليها في الترتيب، ولأننا سنقوم بإضافة طبقة Adjustment تحت طبقة Metal Grille فسوف تتأثر الطبقات التي تليها فقط Rust على طبقة Background وطبقة Rust أما هي فلن يحدث لها أي تغيير.

لإنشاء طبقة الضبط، تابع الخطوات التالية:

- . نشط الطبقة Rust من لوحة الطبقات Layer Palette.
- ۲. انقر زر Create New Fill or Adjustment Layer الموجود في أسفل

- لوحة الطبقات ومن القائمة المنسدلة التي تظهر اختر أمر Curves.
- ٣. تظهر لوحة Adjustments. انقر منتصف القطر الموجود في الشبكة التي أمامـــك
   لإضافة نقطة تحكم في المنحني الذي يقوم بضبط درجة التباين.
- اسحب نقطة التحكم هذه إلى أسفل ثم إلى اليمين لتغيير قيمة التباين (يمكنك التحكم في هذه النقطة عن طريق إدخال قيم معينة أمام حقلي Input و Output و السيكن على سبيل المثال 115% (Output = 105%) انظر شكل 14-٨.




شکل ۱۶ – ۸ تغییر درجة التباین من لوحة Adjustments

- o. افتح لوحة Layers إذا لم تكن ظاهرة أمامك.
- باعطاء اسم 1 Curves لطبقة Adjustment التي أنشأها في المحقد الطبقات، ويظهر في هذه الطبقة منحني واحد وقناع واحد.

# إنشاء طبقة التدريج اللونى

سنقوم فى الفقرة التالية بإنشاء طبقة تدريج لونى وتوضيح تأثير هذه الطبقة على الطبقات التي تليها، سنبدأ فى البداية بإنشاء طبقة جديدة فى المجموعة Images. تابع معنا الخطوات التالية:

- انقر المجموعة Images الموجودة فى لوحة الطبقات لتنشيطها ثم انقر زر Images
   الموجود فى أسفل هذه اللوحة.
- ٢. ستأخذ هذه الطبقة الجديدة اسم 1 Layer في المجموعة Images وستكون أعلى
   طبقة Metal Grille و Curves1 وطبقة Rust.
- ٣. انقر اسم الطبقة Layer 1 نقراً مزدوجاً ثم أعد تسميتها إلى اسم معبر وليكن
   ٢. لام المبتل المبت
  - £. اختر الأداة Gradient من مربع الأدوات Toolbox.
- تأكد أن اللون المختار للخلفية هو اللون الأبيض واللون المختار للمقدمة هو اللــون
   الأسود أو انقــر زر Default Foreground And Background Colors
   في أسفل مربع الأدوات لاختيار هذه الألوان.
- ٦. من شريط الخيارات الخاص بالأداة Gradient، نشط التدريج الخطــي .٦. Gradient
- $\Lambda$ . من لوحة Gradient Picker، انقر السهم الصغير الموجود أعلى يمين هذه اللوحة، تظهر قائمة موضعية اختر منها Small List لعرض قائمة صغيرة بتدريجات الألوان المتاحة ثم اختر Foreground to Transparent وقم بإغلاق هذه اللوحة عن طريق النقر خارجها (انظر شكل 11 9).




شكل ١٤-٩ اختيار التدريج اللوبي المناسب

٩. اسحب مؤشر التدريج من أسفل الصورة إلى أعلاها بدقة لإنشاء تدريج يبدأ من أسفل بلون أسود ثم شفاف لأعلى (انظر شكل ١٤ – ١٠).



شكل ١٠-١٤ بدأ إنشاء التدريج

۱۰. من لوحة الطبقات layer Palette، انقر زر Layer Style الموجـود فى أسفل اللوحة، تظهر قائمة منسدلة اختر منها Blending Options، يظهر المربع الحوارى Layer Style. (انظر شكل ۱۱–۱۱)



شكل ١٤-١٤ المربع الحواري Layer Style.

### ١١. قم بتنشيط الخيارات التالية:

- داخل الجزء Advanced Blending وأمام الخيار Fill Opacity حرك مؤشر الزالق حتى يصل إلى القيمة 0 .
  - اختر Deep من مربع السرد Deep.
- 1 \tag{1. بعد تحديد الخيارات السابقة انقر زر Ok لإغلاق المربع الحوارى. ستلاحظ أن هناك شريط أفقى من تدريج الألوان في طبقة Background يبدأ في الظهور من خلال الطبقات الموجودة في مجموعة Images. احفظ الملف حتى هذه الخطوة واترك مفتوحاً لاستكمال التمرين التالي.

# إحضار طبقة من ملهد آخر

في الفقرة التالية سنتعلم كيفية إحضار طبقة من ملف ووضعها في ملف العمل الحالى. سنقوم بإحضار طبقة كتابة بها كلمة Compuscience تم إنشاؤها باستخدام أداة Type وضعها في الملف الحالى. وعلى الرغم من أن هذه الطبقة أنشئت بواسطة الأداة Type Tool إلا ألها عند وضعها في هذا الملف تتحول من نص إلى تصميم (رسم)، ليس هذا فحسب بل يتيح لك Photoshop تعديل هذا النص وتحريره، والميزة من هذا الإجراء هو وجود بعض أنماط الكتابة على أجهزة وعدم وجودها على أجهزة أخرى لذلك يمكن لكافة المستخدمين رؤية النص بصورة سليمة أو تعديله إذا لزم الأمر.


لإحضار هذه الطبقة، ذلك تابع الخطوات التالية:

- من لوحة الطبقات نشط المجموعة Words التي أنشأناها سابقاً.
- افتح الملف Compuscience.psd الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- ٣. تأكد من تنشيط طبقة Compuscience ثم اسحب هذه الطبقة من لوحة الطبقات
   وضعها على محتويات الملف Start (انظر شكل ٢-١٢).

يمكنك وضع الملفين بجوار بعضهما قبل سحب طبقــة الــنص إلي مجموعــة Window مــن قائمــة Words



### واختيار طريقة ترتيب الملفات المناسبة لك.



شكل ١٢-١٤ سحب الطبقة ووضعها في الملف الحالي

- ولأننا قمنا بتنشيط المجموعة words قبل وضع طبقة Compuscience في
   الملف، يتم إضافة طبقة Compuscience تلقائياً إلى هذه المجموعة.
- ه. نشط الأداة Move من مربع الأدوات Toolbox. ثم اسحب طبقة
   Compuscience وضعها في أسفل منتصف الصورة (انظر شكل ١٤ ١٣).
- احفظ ملف Start حتى هذه الخطوة ثم أغلق ملف Compuscience بدون حفظ لعدم الحاجة إليه الآن.



شكل ١٤-١٣ ضبط وضع الطبقة

### تطبيين الأنماط المحتلفة غلى الطبقات

بعد إضافة النص إلى المجموعة words، يمكننا الآن تطبيق نمط مختلف لإضافة مظهر جمالى لهذا النص وذلك من خلال المربع الحوارى Layer Style الذى يحتوى على عدة أنماط مختلفة يمكننا تطبيقها على هذا النص.

وفيما يلي سرد لبعض الأنماط الموجودة داخل المربع الحوارى Layer Style والتي يمكن إضافتها للطبقات مع وصف مختصر لكل منها (راجع شكل ١٤-١١):

- النمط Drop Shadow: ويستخدم لإنشاء تفريعات من الظلال أو الظلال الساقطة حول حواف كل الأجزاء المرئية في الطبقة.
- النمط Inner Shadow : ويستخدم لإنشاء ظلال داخل الحواف للأجزاء المرئية من الطبقة.
- النمط Outer Glow: وتقوم بتوزيع ونشر مجموعة من الشهب المتوهجة حول كل جزء مرئى من الطبقة.
- النمط Inner Glow: وتقوم بتوزيع ونشر مجموعة متوهجة من البكسل حول الأجزاء الداخلية المرئية من الطبقة.
- النمط Bevel and Emboss: ويستخدم لإضافة مؤثرات مائلة ومنحدرة حول الأجزاء المرئية من الطبقة.

ولان هذه الأنماط تعمل داخل وخارج الأجزاء المرئية من الصورة، فيمكنك تطبيق عدد من الأنماط على الطبقة الواحدة في وقت واحد.

سنقوم في التمرين التالي بإضافة تأثيرين مختلفين للنص. تابع معنا الخطوات التالية:

- 1. من لوحة الطبقات نشط الطبقة Compuscience ثم انقــر زر Drop
  الموجود أسفل لوحة الطبقات ألى ومن القائمة المنسدلة اختــر الــنمط Shadow
- T. يظهر المربع الحوارى Layer Style تأكد من تنشيط مربع الاختيار Preview . ٢

لرؤية التغيرات التي تجريها على الملف.

٣. نشط مربع الاختيار Bevel and Emboss من العمود الأيسر بالمربع الحــوارى
 ومن الجزء Structure حدد قيمة الخيــار Angle = 160 وقيمــة Structure
 يمكنك تغيير هذه القيم حسب ما يروق لك (انظر شكل ١٤-١٤).



شكل ١٤-١٤ المربع الحواري Layer Style

٤. انقر زر Ok لإغلاق المربع الحواري

# نسخ وقص الطبقات Duplicating and Clipping a Layer

يسمح PhotoShop بالتعامل مع طبقة واحدة في الوقت الواحد وهي ما تعرف بالطبقة النشطة Active Layer، ولكي تقوم بتنشيط طبقة، انقر عنوانما داخل لوحة الطبقات Layers Palette وحينئذ تظهر بألوان مختلفة دلالةً على أنما الطبقة النشطة، كما يظهر رمز أداة التلوين Paintbrush في المربع الموجود على يسار عنوان هذه الطبقة.


ومعلوم في هذه الحالة أن أي تعديل في الصورة سواءً في رسمها أو ألوالها. يتم على الطبقة النشطة فقط وليس على الصورة بالكامل، وهذا يعني أن أي تصحيح في الألوان أو إضافة

مؤثرات أو التلوين لن يؤثر سوى على الطبقة النشطة فقط دون باقي الطبقات الموجودة بالصورة.

ولأن ترتيب الطبقات يؤثر على مظهر الصورة بشكلٍ عام، لذا فان PhotoShop يجعل عملية ترتيب الطبقات إحداها فوق الأخرى عملية سهلة لا تتعدى سحب طبقة ووضعها قبل الأخرى (أو فوقها على وجه التحديد) ولكنك لا تستطيع سحب طبقة ووضعها تحت طبقة الخلفية (Background Layer).

فى التمرين التالى سنقوم بنسخ طبقة Rust ونقلها فوق طبقة Compuscience. تابع معنا الخطوات التالية:

- الطبقة إلى زر Rust من لوحة الطبقات ثم اسحب هذه الطبقة إلى زر Rust من لوحة الطبقات.
   الموجود في أسفل لوحة الطبقات.
- تظهر نسخة جديدة من طبقة Rust Copy باسم Rust أعلى الطبقة الأصلية .
   Rust .
- ٣. من لوحة الطبقات Layer Palette اسحب طبقة Rust Copy وضعها فوق
   ٣. من لوحة الطبقات Compuscience الموجودة في المجموعة Words. (انظر شكل ١٤ ١ ١٥)
- ولأن طبقة Rust موجودة أعلى لوحة الطبقات ستظهر هذه الطبقة في مقدمة الصورة، وتختفى كل الطبقات الموجودة أسفلها.



شكل ١٥-١٤ لوحة الطبقات بعد نسخ الطبقة Rust.

- اضغط مفتاح Alt ثم حرك مؤشر الفأرة إلى الخط الفاصل بين طبقة Alt وطبقة وطبقة وطبقة Compuscience في لوحة الطبقات حتى يتغير شكل المؤشر إلى دائرتين هكذا
   هكذا
- تظهر طبقة Rust Copy و كأنها مقصوصة داخل طبقة Compuscience و تظهر
   باقى الطبقات الموجودة فى الصورة.




شكل ١٤-١٤ قص طبقة Rust والشكل النهائي للصورة

## Liquifying a layer إخفاء التميع على الطبقة

يسمح لك أمر التميع Liquify Command بدفع ، سحب ، لف ، عكس أو تجعيد أى جزء من الصورة. وهذا التشويه الذى تقوم بإنشائه ربما يكون دقيق أو مزعج أو مريح بالنسبة لك، الأمر الذى يجعل Liquify من الأدوات المفيدة جداً في إصلاح الصور. تطبيق الأمر Liquify


سنقوم الآن بتحريف شكل الطبقة (إضفاء الانسيابية على هذه الطبقة) وتغيير صورها عن طريق الأمر Liquify والأداة Warp . يقوم فلتر Liquifiy بإضافة انسيابية إلى الصورة عن طريق سحب المقابض الموجودة في الطبقة في أي اتجاه. تابع معنا الخطوات التالية:

- افتح قائمة Metal Grille من لوحة الطبقات Layer Palette ثم افتح قائمة
   الالمجتر أمر Liquify.
  - ۲. يظهر المربع الحوارى Liquify. اختر منه الخيارات التالية: (انظر شكل ١٤-١٧)



شكل ١٤-١٧ المربع الحواري Liquify

- نشط الأداة Warp أعلى الجزء الأيسر من المربع الحوارى. وفي أعلى الجزء الأيمن من المربع الحوارى ومن خانة Tool Options اختـر حجـم الفرشـاة Brush Pressure وليكن ١٣٣ وبالنسبة لــ Brush Pressure أختـر القيمـة ٢٠.
- من المربع View Options نشط مربع الاختيار Show Backdrop) من هذا الخيار يسمح لك برؤية الطبقات الموجودة أسفل الطبقة (Metal Grille من مربع السرد المجاور من القائمة المنسدلة تأكد من اختيار All Layers ثم اسحب مؤشر الزالق أمام خانة Opacity إلى القيمة ١٠٠٠% (انظر شكل ١٤-١٧).
- من مربع Liquify اسحب الفرشاة على طول الصورة، وإلى أسفل مـرة واحـدة
   لتطبيق مرشح التميع Liquify Filter.
- 2. من الجزء View Options تأكد من تنشيط مربع الاختيار Show Mesk قسم بتعطيل مربع الاختيار Show Backdrop ولاحظ تغيير الشبكة بعد استخدام الأداة Warp.
- وفى الجانب الأيسر من المربع الحوارى اختر الأداة Turbulence أشحب المحب الفرشاة في منطقة أخرى من الطبقة Metal Grill (انظر شكل ١٤ ١٨).



شكل ١٤-١٨ تطبيق الأداة Turbulence على الصورة.

لاحظ الفرق بين التأثيرين (التأثير الذي استخدم فيه الأداة Warp الأولام والتأثير والتأثير Warp تقوم بشد الصورة والشبكة معاً في التأثير Turbulence تقوم بإنشاء تشويه عشوائي المجاه واحد بينما الأداة Turbulence المجاه واحد بينما الأداة واحد بينما الأداة واحد بينما الأداة عشوائي المصورة.



إذا قمت بإجراء لا ترغب فيه من خلال مربع Liquify، فيمكنك الرجوع عن هذه الخطوة من خلال ضغط الاختصار Ctrl+z للتراجع عن إجراء واحد فقط أما إذا كنت ترغب في التراجع عن أكثر من إجراء، فالحل الوحيد في هذه الحالة هو نقر زر Cancel لإغلاق المربع الحوارى Liquify ثم قم بفتحه من جديد.


- قم بتطبيق الخيارات التي ترغب فيها من مربع Liquify وتطبيق التأثيرات المختلفة
   على طبقة Metal Grille. وعند الانتهاء من عملك انقر زر Ok لتطبيق هذه
   التأثيرات، وإغلاق المربع الحوارى Liquify والعودة إلى مساحة العمل.
  - ٧. احفظ عملك حتى هذه الخطوة.

## إنشاء حدود للطبقة

لكى ننتهى من عملنا فى هذه الصورة سنقوم أخيراً بوضع حدود لها. لإجراء ذلك تابع الخطوات التالية:

- من لوحة الطبقات Layer Palette انقر زر Create a New Layer انقر زر Photoshop سينتقل هذه الحالة لا يهم أي الطبقات هي الطبقة النشطة لأن Photoshop سينتقل تلقائياً إلى الطبقة الجديدة).
- ٢. انقر اسم الطبقة Layer1 نقراً مزدوجاً لتغيره ثم اكتب الاسم الجديد وليكن
   السم الطبقة Image Border.
- من لوحة الطبقات اسحب الطبقة الجديدة Image Border إلى أعلى حتى يظهر الخط الأسود أعلى طبقة المجموعة Words ثم قم بتحرير زر الفأرة.
  - افتح قائمة Select ثم اختر All من القائمة المنسدلة.
- ه. افتح قائمة Edit ثم اختر Stroke، يظهر المربع الحوارى Stroke. (انظر شكل
   ١٤-١٤)
- ٦. أمام خانة Width أدخل القيمة ٥ بكسل ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحــوارى
   والعودة للصورة.

لاحظ ظهور برواز أبيض حول الصورة يمكنك زيادة سمك هذا البرواز عن طريــق زيادةً قيمة Width إلى ١٠ أو ١٥ بكسل حسب ما يروق لك.



شكل ١٤-٩١ المربع الحواري Stroke.

- افتح قائمة Select ثم اختر Deselect لإلغاء التحديد.
  - /. افتح قائمة File واختر أمر Save لحفظ الملف.

## تجميع طبقات الصورة

إذا كنت تفكر عزيزى القارئ في طباعة هذا الملف أو إرساله إلى شخص ما، فننصحك بحفظ نسختين منه. الأولى بها جميع الطبقات التي قمنا بالعمل عليها، والثانية هي النسخة المجمعة والتي ستقوم بطباعتها. وعندما تقوم بتجميع الملف، يتم دمج جميع طبقات هذا الملف في طبقة واحدة فقط وهي طبقة Background. وتعتبر هذه التقنية من التقنيات الهامة جداً خاصةً في حالات الملفات كبيرة الحجم، ذلك لأنها تساعد على تقليل حجم الملف. في البداية لابد أن تلاحظ القيم الموجودة أسفل يسار نافذة التطبيق، إذا لم تجد حجم الملف مثلاً M Doc:909 K /6.04 M ومسن القائمة التي تظهر اختر Show ثم اختر الأمر Document Size.

يعبر الرقم الأول عن حجم طباعة الصورة والذى يكون هو حجم الملف بعد تجميع طبقاته بتنسيق Photoshop أى يأخذ تنسيق psd.، بينما يشير الرقم الأيمن إلى حجم الملف الآن بما فيه من طبقات وقنوات Layers and Channels وما إلى ذلك من الأدوات الأخرى.

#### 417


ولتجميع الصورة، تابع الخطوات التالية:

افتح قائمة Image ثم اختر Duplicate، يظهر المربع الحوارى Duplicate Image
 حدد اسم الملف الجديد وليكن Final ثم انقر زر Ok. (انظر شكل ٢٠-١٤)



شکل ۲۰-۱۶ مربع Duplicate Image

1. من قائمة لوحة الطبقات Layers Palette اختر Flatten Image كما فى شكل بالمن Final في شكل المنافعة واحدة فقط وهم طبقة واحدة فقط وهم طبقة واحدة فقط وهم المنافعة واحدة فقط وهم المنافعة واحدة فقط وهم المنافعة واحدة فقط وهم المنافعة المنافعة



شكل ٢١-١٤ اختيار أمر Flatten Image من قائمة لوحة الطبقات

- ۳. لاحظ حجم الملف Final والذي بالطبع سيكون أصغر من حجم الملف Start
   لتجميعه في طبقة واحدة.
- ٤. افتح قائمة File ثم اختر Save ومن المربع الحوارى Save As انقــر زر Save
   خفظ الملف بتنسيق Photoshop ثم قم بإغلاق الملف.







تلعب القنوات دوراً هاما في برنامج Photoshop حيث تستخدم في تخزين المعلومات المختلفة. فهناك قناة الألوان Color تستخدم في تخزين المعلومات اللونية للصورة، والقناة دhannel التي تقوم بتخزين التحديد والقناع الذي يسمح Alpha channel التي تقوم بتخزين التحديد والقناع الذي يسمح لك بتعديل جزء معين من الصورة، وأخيراً القناة channel التي تتيح لك تحديد فصل الألوان لطباعتها.

بانتهاء هذا الفصل، ستتعرف على:


- ♦ معالجة الصور باستخدام القنوات.
  - ♦ توضيح الصور.
- ♦ تلوين الصور الرمادية Grayscale

قام PhotoShop بتوزيع أو فصل ألوان الصورة إلى عدد من القنوات يتفق مع نظام الألوان، المستخدم فمثلاً في نظام الألوان RGB يقوم PhotoShop بإنشاء أربع قنوات، الأولى عبارة عن تجميع الألوان بالإضافة إلى قناة لكل لون من الألوان الثلاث (أحمر R وأخضر G وأزرق B).

وبالنسبة للقنوات (موضوع هذا الفصل) أو Channels من الأشياء الأساسية التي يقوم PhotoShop بإنشائها لكل صورة أو ملف. لمشاهدة لوحة القنوات PhotoShop يقوم Palette، افتح قائمة Window ثم اختر Channels من القائمة المنسدلة لترى لوحة قريبة الشبه بلوحة الطبقات (انظر شكل 0 - (1)). الاختلاف الجوهري هنا أنك لا تستطيع أن تحذف أي قناة، وإنما يمكنك تعديل محتوى أي قناة بزيادة أو إنقاص قيمة اللون المستخدم إلا أنك لن تستطيع حذفه.

سأحاول في هذا الفصل شرح وتوضيح استخدام القنوات وعلاقة القنوات بأنظمة الألوان المختلفة وكيف نقوم بالتحكم في الخيارات المختلفة المستخدمة مع القنوات.

وكما هو الحال في معظم أدوات PhotoShop فان الاستخدام الفعلي للأدوات أسهل كثيراً من محاولة الفهم النظري لفائدة وأسلوب عمل تلك الأدوات.



شكل ه ١-١ لوحة القنوات Channels Palette مع نظام RGB

#### قنوات RGB

تتألف ملفات أو صور RGB من ثلاث قنوات هي Red, Green, Blue أي قناة لكل لون، إضافةً إلى القناة الرئيسية التي تتضمن الثلاثة ألوان مجتمعة وتسمى Channel، والألوان الثلاثة بدرجاتها المختلفة تشكل عدداً كبيراً من الألوان ويمكن تخيل ذلك إذا علمنا أن كل لون من الألوان الثلاث يتضمن ٢٥٦ درجة أي أننا نتحدث عن 256x256x256

وتلعب درجات الألوان دوراً هاماً في معرفة مدى انتشار اللون في الصورة ، فالقناة الداكنة تعني اختفاء اللون أما الفاتحة فتعني وجود وفرة من هذا اللون.

### قنوات CMYK

يختلف نظام الألوان CMYK كثيراً عن نظام RGB، فهو مخصص أساساً لفصل الألوان كما يستخدم في طباعة الصور، لذا فان الألوان المتاحة محدودة نظراً لأننا نتحدث عن ألوان الحبر المستخدم مع الطابعات ولا نتحدث عن الألوان التي يمكن أن نشاهدها على الشاشات. ويتألف هذا النظام من مزيج من أربعة ألوان هي Yellow, Black وطبعاً يقوم PhotoShop بتخصيص قناة لكل لون إضافةً إلى القناة الأساسية التي تجمع كل ألوان الصورة (انظر شكل ٢-١٥).



شكل ه 1- الوحة القنوات Channels Palette مع نظام CMYK

#### قنوات Lab

يختلف هذا النظام عن كل أنظمة الألوان الأخرى من ناحية تركيب الألوان، ومن ناحية المستخدمة فهي لا تعبر عن لون بعينه ولا تعبر عن درجة بين لونين ولكنها تعبر عن تناقض بين لونين، لذا يعتمد هذا النظام على ثلاث قنوات كالتالى :

- القناة A: تستخدم لتسجيل معلومات عن التناقض بين اللونين الأخضر والأحمر في الصورة.
- القناة B: تستخدم لتسجيل معلومات عن التناقض بين اللونين الأزرق والأصفر في الصورة.
- القناة Lightness : تستخدم لتسجيل معلومات عن كثافة الألوان الفاتحة والغامقة في الصورة.


وبعيداً عن التعبيرات المعقدة التي ربما يصعب عليك فهمها، أوضح لك بعض الأمور التي قد تساعدك على تفهم هذا النظام وقنواته التي تظهر في شكل ١٥-٣:

- لتغميق الصورة اجعل قناة Lightness أكثر قتامه Darker.
- لتفتيح الألوان في الصورة اجعل قناة Lightness أكثر إشراقا (فاتحة) Lighter.
  - لزيادة اللون الأخضر في الصورة، اجعل قناة A أكثر قتامه.
  - لزيادة اللون الأحمر في الصورة، اجعل قناة A أكثر إشراقا (فاتحة).
  - لزيادة اللون الأزرق في الصورة ، اجعل قناة B أكثر إظلاما Darker .
    - لزيادة اللون الأصفر في الصورة ، اجعل قناة B أكثر إشراقا.




شكل ه ١ - ٣ لوحة القنوات Channels Palette مع نظام Lab

يمكنك إضافة قناة جديدة لمنطقة محددة في الصورة وفي هذه الحالة تسمى Quick المحدام PhotoShop، كما يقوم PhotoShop بإضافة قناة جديدة عند استخدام Mask. يوضح الشكل 10- التالي استخدام Mask حيث قام PhotoShop بإضافة قناة جديدة تستخدم مع القناع الجديد. وعادةً تستخدم القناة الجديدة نظام الألوان Grayscale وتمثل في الواقع قناعاً Mask أو جزءاً محتاراً من الصورة.







شكل ه ١-٤ قام PhotoShop بإضافة قناة جديدة عندما استخدمنا PhotoShop

# معالجة الصور باستخداء التنوات

بعد أن أخذنا فكرة سريعة عن وظيفة القنوات، سنتحدث الآن عن المهام التي يمكننا أدائها باستخدام القنوات، خاصة في معالجة الصور حيث يمكن إجراء تعديلات شاملة أو إجراء تعديلات محددة.

استخدام القنوات في تغيير الألوان إلى التدريج الرمادى


نحتاج فى كثيرٍ من الأحيان لزيادة جودة بعض الصور عن طريق مزج لونين أو أكثر. على سبيل المثال القناة الواحدة الموجودة فى الصورة تبدو جيدة ولكنها ستبدو أفضل فى

حالة إضافة قناة ألوان أخرى إليها، يمكنك استخدام هذه التقنية الموجودة فى Photoshop عن طريق أمر Channel Mixer الموجود فى نمط RGB (المستخدم فى العرض على الشاشة) أو نمط CMYK (المستخدم فى الطباعة).

سنستخدم فيما يلى الأمر Channel Mixer لزيادة جودة الصورة فى RGB ثم بعد ذلك نقوم بتحويلها إلى اللون الأبيض والأسود. لكن دعنا الآن وقبل أى شيء نتصفح لوحة القنوات المختلفة. تابع معنا الخطوات التالية:

- 1. ابدأ بتشغيل برنامج Photoshop إذا كنت قد أغلقته في نهاية الفصل السابق.
  - افتح الملف pln023.psd الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- ٣. افتح قائمة Window ثم اختر Channels (وذلك لتنشيط اللوحة Window على الشاشة). اسحب التبويب Channels بمفرده بعيداً عن باقى التبويبات الأخرى وضعه على الشاشة بحيث يسهل عليك الوصول إليه بسرعة
- و الصورة في غط RGB، سيظهر في لوحة Channels القنوات RGB و Red و RGB و Red و RGB و RGB و RGB و Blue و Blue و الاحظ أن جميع ألوان القنوات مازالت مرئية أمامك وموجودة في قناة RGB، والتي تتكون من القنوات الأحمر والأخضر والأزرق. لرؤية كل قناة على حده، يمكنك إزالة رمز العين الموجود أمام قناة RGB و و تنشيطه أمام خانة واحدة فقط.

فمثلاً قم بإزالة تنشيط القناة RGB ثم انقر أمام خانة Red فقط لتنشيطها حيث يتم تلقائياً تعطيل باقى القنوات انظر إلى تأثير ذلك على الصورة (انظر شكل ١٥-٥).



شكل ١٥–٥ تأثير القنوات المختلفة على الصورة

قم بتجربة باقى القنوات كل على حده ولاحظ الفرق جيداً. لاحظ أيضاً أنه فى حالة تنشيط قناة Green، تبدو درجة التباين فى أعلى درجاها وتبدو الزهرة أكثر وضوحاً بينما فى قناة Blue يظهر مكان العمل بوضوح أكثر من الزهرة الموجودة فى الصورة. يمكنك تجربة ذلك بنفسك.

بعد أن قمنا بتصفح القنوات المختلفة يمكننا الآن العودة إلى قناة RGB حتى نرى كل الألوان لكي نبدأ في العمل.

سنقوم الآن باستخدام الأمر Channel Mixer لتوضيح الألوان وسنبدأ بالجزء الخاص بالزهرة ، فتابع معنا الخطوات التالية:

- 1. من لوحة Layers تأكد أن الطبقة Background هي الطبقة النشطة.
- ۲. افتح قائمة Select ثم اختر Load Selection، يظهر المربع الحوارى Select من مربع السرد Channel اختر FLOWER (انظر شكل ۱۰ میل تحمیل تحدید صورة الزهرة .




شكل ١٥٦-٦ المربع الحواري Load selection.

سنقوم الآن بخلط قناة اللون الأخضر واللون الأزرق لزيادة درجة التباين وسنستخدم قناة Green كقناة أساسية.

- ٣. افتح قائمة Image ثم اختر أمر Adjustments ومن القائمة التابعة اختر Channel Mixer.
- يظهر الموبع الحوارى Channel Mixer. اختر Green من مربع السرد

channel ومن الجزء Source Channel وأمام الخيار Green حرك مؤشر الزالق حتى يصل للقيمة ١٠٠%. (انظر شكل ١٥-٧)



شكل ١٥ -٧ المربع الحواري Channel mixer

- نشط مربع الاختيار Monochrome، لتغيير اللون إلى درجات الرمادى. هذا الإجراء يعطى لك فكرة عن شكل الزهرة في نمط الألوان الرمادية Grayscale ومن ثم يمكنك ضبط الدرجات اللونية المختلفة.
- ٦. حرك مؤشر الزالق الموجود فى خانة Blue عند القيمة ١٠ ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحوارى وتطبيق خياراتك .

الآن سنقوم بضبط الجزء الثاني وهو مكان العمل، تابع معنا الخطوات التالية:


- افتح قائمة Select ثم اختر أمر Inverse وذلك لاختيار المنطقة الموجودة جانب
   الزهرة (أي اختيار المنطقة العكسية).
- ۲. افتح قائمة Image ثم اختر أمر Adjustments ومن القائمة التابعة اختر
   ۲. افتح قائمة Channel Mixer ثم الحوارى Channel Mixer (راجع شكل ۱۰۵ (راجع شكل ۷) .
- ٣. نشط مربع الاختيار Monochrome وفي هذه الحالة تبدو الصورة مظلمةً نوعاً ما،
   يمكنك تحسين الصورة مرةً أخرى عن طريق خلط الألوان في قناة Blue وذلك

- لزيادة درجة التباين .
- حوك مؤشر خانة Blue حتى القيمة ٢٦+ . (انظر شكل ١٥-٨).
  - ٥. انقر زر Ok لإغلاق المربع الحوارى Channel Mixer.



شكل ه ١-٨ تغير قيمة Blue من المربع الحواري Channel Mixer


- 7. افتح قائمة Select ثم اختر أمر Deselect لإلغاء اختيار المنطقة الموجود فى الصورة. أصبحت الصورة بوجه عام جيدة ولكنها مازالت فى نمط RGB ولتحويل الصورة إلى نمط Grayscale أو النمط الرمادى سنستخدم أمر Grayscale.
- ٧. افتح قائمة Image ثم اختر أمر Mode ومن القائمة التابعة اختر Image عندما يحثك Photoshop بعمل Flatten للصورة، اختر Photoshop وذلك خفظ الصورة في طبقتين كما هي (حيث أننا سنستخدم الطبقة الثانية لاحقاً في هذا الفصل). وبذلك يتم تحويل الصورة إلى نمط Grayscale وتظهر قنوات الألوان الموجودة في لوحة القنوات قناة واحدة هي Gray.
  - ٨. احفظ الملف واتركه مفتوحاً لاستكمال التمرين التالي.
    - تحويل الألوان إلى الأبيض والأسود
- يمكنك ضبط الصورة وتحسين جودها عن طريق ضبط قيم اللونين الأبيض والأسود باستخدام أمر Levels. تابع الخطوات التالية:
- افتح قائمة Image ثم اختر أمر Adjustments ومن القائمة التابعة اختر



# Levels. يظهر المربع الحوارى Levels (انظر شكل ١٥-٩).

شكل ١٥-٩ المربع الحواري Levels

٢. انقر رمز Sample in image to set white point الموجود في يمين المربع نقراً مزدوجاً لفتح المربع الحوارى Select Target Highlight Color.
 (انظر شكل ١٥-١٠)




شكل ه ١٠-١ القيم المختلفة في مربع Select Target Highlight Color

- ٣. قم بإدخال قيم مربعات CMYK على التوالي 0,0,0 ثم 5. حيث تعطى هذه القيم نتيجة ممتازة عند طباعة النقاط البيضاء للصور الرمادية المطبوعة على ورق أبيض.
- انقر زر Ok لإغلاق المربع الحوارى Ok المربع الحوارى

والعودة إلى مربع levels.

ع. من المربع الحوارى Levels انقر الأداة Levels من المربع الحوارى Levels انقر الأداة point الموجودة في يسار مجموعة ملتقط الألوان نقراً مزدوجاً، يظهر المربع الحوارى Select Target Shadow Color مرة أخرى. (انظر شكل ١٥)



شكل ١٥-١٥ القيم الخاصة بالنقاط السوداء

- ادخل القيم CMYK كما يلى على التوالى 0,0,0 و95 ثم انقر زر Ok حيث
   تعطى هذه القيم نتيجة ثمتازة عند طباعة النقاط السوداء.
- انقر زر Ok لإغلاق المربع الحوارى Ok الإغلاق المربع Levels.
- ٨. تأكد من تنشيط الأداة Sample in image to set black point ثم اسحب المربع الحوارى Levels وضعه فى أحد أركان الشاشة حتى يمكنك رؤية تأثير الأداة على الصورة مباشرة. انقر الأماكن المظلمة فى الجزء الثانى من الصورة رمساحة العمل الموجودة بجانب الزهرة لتعيين قيمة الألوان فى نمط CMYK.

9. انقر الأداة Sample in image to set white point وضعها في الجزء الأول الحاص بصورة الزهرة ثم انقر لتعيين قيم الألوان في CMYK (انظر شكل ١٥-١٠).



شكل ه ١-١٦ تأثير استخدام الأدوات White و Black eyedropper على الصورة

١٠. انقر زر Ok لإغلاق المربع الحوارى Levels وتطبيق خيارتك. تظهر رسالة تخبرك أن القيم التي اخترتها ستكون هي القيم الافتراضية، اختر No للإبقاء على القيم الافتراضية الأصلية.

# توضيع الصور

يعمد كثير من محترفى معالجة الصور و Photoshop إلى استخدام Photoshop يعمد كثير من محترفى معالجة الصورة إلى الكمبيوتر Mask لمعالجة الصور واستعادة المعالم البارزة التي قد تفقد أثناء نقل الصورة إلى الكمبيوتر من خلال الماسح الضوئى Scanner، دعنا نجرب ذلك من خلال الخطوات التالية :

- افتح قائمة Filter ثم اختر أمر Sharpen ومن القائمة التابعة اختر Filter ثم اختر أمر Sharpen ومن القائمة التابعة اختر 1۳–۱۳ تأكد
   المربع الحوارى Unsharp Mask كما فى شكل ١٥–١٣ تأكد من تنشيط خانة Preview لرؤية التعديلات التي تقوم بما فوراً على الصورة.
- ۲. اسحب مؤشر الزالق الموجود فی خانة Amount حتى تبدو الصورة واضحة لك
   (ولیکن ۷۵ %) و تأکد من أن قیمة Radius هي ۱ بکسل.



شكل ١٥ - ١٣ المربع الحواري Unsharp Mask

٣. انقر زر Ok لإغلاق المربع الحوارى وتطبيق خيارتك.

## الإعدادات المختلفة لتلوين الصور

تلوين الصور يسمى أيضاً تخصيص الألوان حيث يلجأ مصممو الصور ومحترفو Photoshop إلى طريقة Spot Color أو تركيز الألوان للألوان التي يصعب الحصول عليها من الأربعة ألوان الأساسية.


سنقوم الآن بإضافة لون محدد إلى الصورة عن طريق إنشاء قناة Spot-color، تابع الخطوات التالية:

- 1. تأكد أن لوحة القنوات مازالت نشطة أمامك ومن قائمة Channels (انقر السهم الموجود أعلى يمين اللوحة للحصول على هذه القائمة) اختر New Spot .channel
- يظهر المربع الحوارى New Spot Channel كما فى شكل ١٥-١٤. انقر مربع
   اللون Color، يظهر المربع الحوارى Select Spot Color.



شكل ه ١-٤ المربع الحواري New Spot Channel

۳. من المربع الحوارى Select Spot Color انقر زر Color Libraries، يظهر
 المربع الحوارى Color Libraries (انظر شكل ١٥-١٥).



شكل ١٥-٥٠ المربع الحواري Color Libraries

- غ. من المربع الحوارى Color Libraries اكتب وبشكل سريع الرقم ١٢٤ ، يتم اختيار Pantone 124C بشكل تلقائى. انقر زر Ok لإغلاق المربع الحوارى New Spot Channel.
- دخل القيمة ١٠٠ % أمام خانة Solidity وهذا الخيار ترى تأثيره على الشاشة فقط وليس له أى تأثير أثناء عملية الطباعة.
- باسم Spot-color انقر زر Ok الإغلاق المربع الحوارى وإنشاء قناة Ok باسم PANTONE 124C
   باسم PANTONE 124C
   ۱۵–۱۰).
  - ٧. احفظ الملف واتركه مفتوحاً لمتابعة باقى التمارين.



شكل 10-10 لوحة القنوات Channel Palette وقد تم إضافة القناة الجديدة إليها.

# تلوين الصور الرماحية Grayscale

سنقوم الآن بتلوين منطقة العمل الموجودة حول الزهرة ، لذلك يجب في البداية تحديد هذه المنطقة وحذفها من الصورة الرمادية (الأبيض والأسود) ثم إضافة هذا التحديد إلى قناة الألوان.

لأداء ذلك، تابع معنا الخطوات الآتية:


- 1. نشط لوحة Channels أمامك ما لم تكن نشطة ثم انقر القناة Gray لتنشيطها.
- ۲. افتح قائمة Select ثم اختر أمر Load selection، يظهر المربع الحوارى Select ثم نشط مربع الاختيار Channel ثم نشط مربع الاختيار الختيار منطقة العمل الموجودة بجانب الزهرة.
- ٣. افتح قائمة Edit ثم اختر أمر Cut لقص التحديد من الشكل. تأكد أن لون المقدمة النشط أمامك هو اللون الأسود (انظر شكل 0 1 1).



شكل ١٥-١٧ تحميل التحديد وقصه.

٤. قم بتنشيط القناة Pantone 124c ثم افتح قائمة Edit واختر أمر Paste وذلك

للصق التحديد السابق في قناة Spot-Color حيث ستظهر منطقة العمل في قناة Pantone 124c



شكل ١٥-١٥ إضافة التحديد إلى قناة ١٨-١٥ Pantone 124c.

٥. افتح قائمة Select ثم اختر أمر Deselect لإلغاء التحديد.

حذف المناطق الملونة من المناطق الرمادية


سنقوم بحذف البقعة اللونية الموجودة فوق المناطق الرمادية (الأبيض والأسود) من الطبقة الثانية من الصورة. تابع معنا الخطوات التالية:

- 1. نشط لوحة الطبقات ثم انقر رمز العين المجاور لطبقة yellow rose لإظهار هذه الطبقة وإظهار الكائنات التي عليها.
- لاحظ أن هذه الكائنات الملونة موجودة فوق منطقة العمل الغير ملونة (الأبيض والأسود). سنقوم بحذف المنطقة الرمادية عن طريق تحديدها وقصها من قناة -Spot color.
- ٣. إذا كانت خطوط الدليل غير ظاهرة أمامك، افتح قائمة View ثم اختر أمر Show.
- انقر أداة Rectangular Marquee مؤشر الفأرة أعلى الحافة اليسرى وحتى الدليل الأفقى الأول. (لاحظ تنشيط الخيار Normal في شريط الخيارات الحاص بالأداة Marquee) انظر شكل ١٥-١٩.



شكل ١٥–١٩ تحديد الأماكن الملونة تمهيداً لقصها

Oelete في لوحة القنوات ثم اضغط زر Spot-channel في لوحة القنوات ثم اضغط زر Velete في لحذف المنطقة المحددة في الصورة وبذلك تختفي هذه المنطقة من الصورة ويظهر باقي العناصر الموجودة في الصورة (انظر شكل 0.1-1).



شكل ١٥-٠٦ حذف المناطق الملونة

- ٦. افتح قائمة select ثم اختر أمر Deselect لإلغاء التحديد.
- ٧. افتح قائمة File ثم اختر Close من القائمة المنسدلة لإغلاق الملف.





# البابد الرابع استخدام المرشدات والمؤثرات الخاصة

- 17. استخدام الإجراءات وعمليات المونتاج.
  - 11. استخدام المرشحات
  - ١٨. المزيد عن المرشحات
    - **٩** . إدراج النصوص
    - ٠٢٠. معالجة النصوص





تعني كلمة Action تسجيل الأوامر التي تقوم بما لتكوين شكل معين، وعندما تقوم بتنفيذ نفس الأوامر المتقوم بتنفيذ نفس الأوامر السابق تنفيذها، أي أنك قمت بتخزين أوامر للاستخدام فيما بعد مع ملفات أو صور أخرى.

- في هذا الفصل ستتعرف على:
  - ♦ تسجيل الإجراءات.
- الإعداد لتسجيل إجراء جديد.
  - ♦ تسجيل إجراء جادياد
  - ♦ إعداد مونتاج الصور.
  - ♦ استخدام التحديد في التلوين.
    - إضافة التدريج اللوني .
      - ♦ دمج الطبقات.
      - 🕨 تغيير الألوان.
      - ♦ إنشاء تأثير وهمي .

## تسجيل الإجراءات

عندما يريد المخرج السينمائي تصوير مشهد، تستمع للعبارة الشهيرة كلاكيت ثم رقم المشهد ثم أكشن ويبدأ الممثلون في الأداء بينما يقوم المصور بتسجيل المشهد الذي ربما يكون حدث أو عدة أحداث متعاقبة، ويقوم بعدها المونتير بعرض المشاهد التي تم تصويرها واحداً بعد الآخر وقد يقوم بعمل مونتاج لبعض المشاهد وقد يتركها كما هي.

هل تعتقد أن PhotoShop هو المخرج أثناء العمل؟ بالتأكيد أنت المخرج وأنت الذي تقوم باستخدام PhotoShop، لذلك ولأنك تعمل بمفردك يجب أن تجد خاصية تقوم بتسجيل أعمالك خطوة بعد الأخرى وتسجيلها ثم تشغيلها فيما بعد لكي تستكمل المعالجة، هذا بالضبط وبصورة مبسطة ما يقوم به الإجراء Actions Palette وذلك من خلال لوحة Actions Palette.

وعندما تقوم بتسجيل كل خطوات المعالجة بما في ذلك استخدام الأدوات التي تدعم عملية تسجيل الإجراءات، فإنك تستطيع إعادة تشغيل ما تم تسجيله على نفس الملف أو على ملفات أخرى من ملفات PhotoShop.

## استخدام الإعدادات الافتراضية لتسجيل الإجراءات

يأتي PhotoShop مزوداً بعدد من الإعدادات (الافتراضية) التي يمكننا استخدامها لتسجيل الإجراءات وخاصةً إذا كانت هذه أول مرة نستخدم فيها هذه الخاصية :

- من نافذة PhotoShop اختر قائمة Window ثم اختر Actions من القائمة المنسدلة.
- ٢. تظهر لوحة الإجراءات في مقدمة الشاشة، وستجد رأس سهم متجه لليمين وبجواره مجلد اسمه Default Actions انقر رأس هذا السهم، يتحول اتجاهه إلى أسفل وتظهر محموعات من الإجراءات الافتراضية كل مجموعة لها عنوان على شكل قائمة (انظر شكل

.(1-17

٧. لعاينة الإجراءات الخاصة بكل مجموعة انقر رأس السهم الموجود بجوارها وسوف تجد إجراءات أو مجموعات فرعية تابعة يحتوى كل منها على رأس سهم وهكذا وكأنها شجرة لها فروع رئيسية وتتفرع إلى فروع أخرى حتى تصل إلى أغصافا، وهنا الأغصان والأوراق عبارة عن الإجراءات المسجلة (افتراضيا) حتى تنشئ لنفسك إجراءات أخرى بدلا منها.



شكل ١-١٦ لوحة تسجيل الإجراءات Actions Palette

٤. تأكد من فتح إحدى الصور، وأحد الملفات ثم اختر مجموعة من المجموعات بالنقر مرة واحدة فوقها بزر الفأرة الأيسر ثم انقر زر Play أو تشغيل، سوف يتحول الزر إلى اللون الأخضر ويبدأ تطبيق الإجراءات Actions التابعة لهذه المجموعة واحداً بعد الآخر.

جرب ذلك باستخدام المجموعة Cast Shadow على سبيل المثال وراقب ما يحدث في الصورة الموجودة. ولكي تعرف الإجراءات مسبقاً قبل تنفيذها، انقر رأس السهم في المجموعة لتشاهد التفاصيل ثم انقر زر Play وسوف ترى الإجراءات واحداً بعد الآخر.

- ه. لإيقاف التشغيل انقر زر Stop وهو الزر الموجود يسار أسفل اللوحة.
- ". اختر Button Mode من قائمة اللوحة Palette Menu وهي تلك القائمة التي تظهر بنقر رأس السهم الأسود في الركن الأيمن من أعلى اللوحة، بعد أن تختار هذا الأمر سوف يتحول شكل اللوحة إلى أزرار بدلاً من الشكل الحالي كمجلد ومجلدات فرعية (شكل ٢-١٦).




شكل ٦-١٦ لوحة الإجراءات Actions Palette في نمط الأزرار Putton Mode شكل ١٦-١٦ لوحة الإجراءات Button Mode في نمط الأول للقائمة، اختر Button Mode مرةً أخرى.

## فتح الملفات وقصها

سنبدأ الآن بفتح أربع صور ثم نقوم بقصها وإعادة تحجيمها وذلك تمهيداً لتسجيل إجراء معين وتنفيذه ولكننا سنقوم في هذه الفقرة بقصها باستخدام الأداة Corp بدلاً من استخدام الإجراء Action وذلك في محاولة منا للتدريب على قص الصور. تابع الخطوات التالية:

- 1. افتح الصورة Start الموجودة على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- ٢. نشط الأداة الأسفل ليشمل الكمثريتين الموجودتين في الرسم (انظر شكل ١٦-٣).





شكل ٣-١٦ استخدام الأداة Crop لقص الصورة.

- ٣. إذا لزم الأمر يمكنك ضبط الصورة وضبط الكمثرى في المنتصف حتى يتم قصها بسهولة:
  - لتحريك مستطيل التحديد اضغط داخله ثم اسحب في المكان الذي ترغبه .
- لتغيير حجمه (سواءً بالتكبير أو التصغير) اضغط مفتاح Shift أثناء سحب مقبض التحجيم للداخل أو الخارج.
- ٤. وأخيراً وبعد الوصول إلى شكل الصورة المطلوب اضغط مفتاح Enter لتطبيق قصص الصورة. انقر أي أداة من مربع الأدوات أو اضغط مفتاح ESC لإلغاء عملية القص، وحينئذ يسألك Photoshop هل تريد قص الصورة أم لا؟ اختر Don't Crop (أي

لا أريد القص).

- و لأننا سنقوم بالعمل مع عدة ملفات فننصحك عزيزي القارئ بحفظ نسخة من الملف Start باسم مختلف ولتكن باسم pears حتى يمكننا العودة إلى الصورة الأصلية مسرة أخرى إذا لزم الأمر. لأداء ذلك، افتح قائمة File ثم اختر أمر Save As واحفظ الصورة باسم Pears.jpg وإذا ظهر المربع الحواري Options الخاص بالتنسيق jpg، انقر زر Ok لإغلاقه والموافقة على الإعدادات الافتراضية التي يتيحها لك البرنامج.
- ٦. كور الخطوات مسن ١ إلى ٤ علسى الصسور leaves.jpg و Dandelion.jpg و Sand.jpg
   ٦. كور الخطوات مسن ١ إلى ٤ علسى المصور المدمج المرفق بالكتاب (انظر شكل ١٦٠٤).
  - ٧. اترك جميع الصور التي قمت بقصها مفتوحةً أمامك لاستكمال التمرين التالى.







شكل ١٦-٤ الصور بعد قصها

## الإعداد لتسجيل إجراء جديد

يأتي Photoshop مزوداً بعدد من الإعدادات الافتراضية التي يمكنك استخدامها خاصة إذا كانت هذه أول مرة نستخدم فيها هذه الخاصية، حيث نستخدم لوحة الإجراءات أو Actions Palette للتسجيل والتشغيل وتحرير وحذف الإجراءات، بالإضافة إلى حفظ وتحميل ملفات الإجراء، دعنا نشرح ذلك بالتفصيل في سياق التمرين التالي :

سنقوم الآن بفتح الملف والتجهيز لتسجيل إجراء جديد في لوحة الإجـــراءات. تـــابع معنــــا

#### الخطوات الآتية:

- 1. افتح قائمة Window ثم اختر Actions لإظهار لوحة Actions في المقدمة.
- ٢. من لوحة Actions انقر زر Create New Set الموجود أسفل لوحة الإجراءات وذلك لإنشاء مجموعة جديدة. (يمكنك أيضاً إنشاء هذه المجموعة عن طريق اختيار أمر New Set الموجود في قائمة Actions التي تظهر عند النقر على السهم الموجود أعلى يمين لوحة الإجراءات).
- ٣. يظهر في الحالتين المربع الحواري New Set. اكتب اسم معبراً للمجموعــة الجديــدة
   داخل مربع النص Name وليكن My Actions (انظر شكل ١٦-٥).



شكل ١٦-٥ مربع New Set ولوحة الإجراءات بعد إضافة المجموعة الجديدة My Actions

فتح قائمة Window ثم اختر Documents ومنها اختر الصورة Window ثم اختر الصورة Dandelion.jpg
 لتنشيطها (أو انقر شريط عنوان ملف الصورة).

# تسجيل إجراء جديد

بدلاً من الإجراءات الافتراضية Default Actions، سوف نتعرف هنا على كيفية تسجيل الإجراءات أثناء تنفيذها بحيث تكون جاهزة للاستخدام فيما بعد مع أي صور أو ملفات أخرى. وقبل أن نسترسل في الشرح تذكر تلك الأزرار في أسفل لوحة الإجراءات Actions Palette والتي تشبه في معظمها تلك المستخدمة في أجهزة التسجيل، مثل زر التسجيل وهو عبارة عن دائرة سوداء صغيرة، بينما زر الإيقاف عبارة عن مربع صغير أما زر التشغيل Play فعبارة عن رأس سهم متجهة ناحية اليمين.


وفى المشروع الذي بين أيدينا لدينا أربع صور نريد تثبيت أحجامهم ووضع برواز ابيض صغير حول كل صورة على حده، سنقوم في البداية بتطبيق هذه الإجراءات على صورة واحدة فقط ولتكن صورة dandelion حيث أننا سنضع لها حجم معين وبرواز ذو مقاس محدد، ثم نستخدم بعد ذلك لوحة Actions لتسجيل هذه الإجراءات وتنفيذها على باقي الصور. تابع معنا التمرين التالي :

- . من لوحة Actions انقر زر Create New Action الموجود في أسفل اللوحة (أو اختر أمر New Action من قائمة الإجراءات).
- اكتب Size&Stroke أمام مربع الخواري New Action. اكتب Size&Stroke أمام مربع النص
   الكلامن اختيار My Action داخل مربع السرد Set ثم بعد ذلك انقر زر



كن حريصاً عزيزي القارئ أثناء ضبط إعداداتك وخذ وقتك الكافي ولا تتعجل فيه. لأن السرعة في ضبط هذه الإعدادات ليس لها أي تأثير أثناء تسجيل الإجراء أو تشغيله ولكن الخطأ في اختيار هذه الإعدادات هو الذي سيؤثر بالطبع على الإجراءات التي تقوم بتسجيلها.


- ٣. افتح قائمة Image Size ثم اختر أمر Image Size.
- لا يظهر المربع الحواري Image Size. اكتب 275 داخل مربع النص Width وتأكد من الختيار Constrain proportions اختيار وحدة Pixels، تأكد من تنشيط مربع الاختيار Resample Image ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحواري والعودة للصورة مرةً أخرى (انظر شكل ٦٠٦).



شكل ٦-١٦ المربع الحواري Image Size.


- ه. افتح قائمة Select ثم اختر All، يتم تحديد الصورة بالكامل وذلك تمهيداً لوضع برواز
   لها وذلك بعد تحديد المقاس المناسب.
  - ". افتح قائمة Edit ثم اختر أمو Stroke، يظهر الموبع الحواري Stroke.
    - ٧. تأكد من الخيارات التالية:
    - أدخل القيمة 1 بكسل داخل مربع النص Width.
- من خانة Color تأكد من اختيار اللون الأبيض (أو افتح مربع Color Picker

- عن طريق نقر مربع الألوان Color ثم اختر القيم التالية (C.M.Y AND K=0) ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحواري Color Picker).
  - من الجزء Location نشط الخيار Center.
- من الجزء Blending تأكد من اختيار Normal داخل مربع السرد Mode وأن قيمة تركيز الألوان Opacity هي ١٠٠ % ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحواري Stroke (انظر شكل ٢٠١).



شكل ٧-١٦ المربع الحواري Stroke

- ٨. افتح قائمة Select ثم اختر أمر Deselect لإلغاء التحديد.
- ٩. من لوحة Actions انقر زر Stop الموجود في أسفل اللوحة (انظر شكل ١٦ ١٦)
   ٨) وذلك لوقف التسجيل.



شكل ١٦-٨ تسجيل الإجراءات التي قمت كها.

- 1. افتح قائمة File ثم اختر أمر save لحفظ عملك حتى هذه الخطوة.
- 11. حتى الآن تم حفظ الإجراءات التي قمت بها في لوحة الإجراءات. انقر السهم الموجود يسار المجموعة Size &Stroke والمجموعة الفرعية My Actions وذلك لرؤية الإجراءات التي تشتمل عليها كما يمكنك رؤية كل إجراء على حده والإطلاع على إعداداته. وبعد تصفح هذه الإجراءات، انقر السهم المتجه لأسفل لإغلاق هذه المجموعة.

### تشغيل الإجراء على ملفات منفردة

الآن وبعد أن قمنا بتسجيل الإجراءات الخاصة بوضع حجم معين للملف ووضع برواز له بالنسبة للصورة Dandelion، سنقوم بتطبيق هذه الإجراءات Size&Stroke على واحدة من الثلاث صور المفتوحة لدينا والتي قمنا بقصها في فقرة سابقة. ولتكن الصورة مصورة الرمال).

### تابع الخطوات التالية:

- 1. تأكد أن الصور Leaves و Pears و Sand مفتوحة، أو افتح قائمة File ثم اختر أمر Open لفتحهم جميعاً.
  - افتح قائمة Window ثم اختر الملف sand.jpg لتنشيط هذه الصورة .
- My نشط الإجراء Size&Stroke الموجود تحت المجموعة الموجود تحت المجموعة play من Actions ثم انقر زر Play (تشغيل) الموجود في أسفل اللوحة (أو اختر أمر play من قائمة اللوحة Sand (انظر Actions). يتم تنفيذ نفس الإجراءات السابقة على الصورة Sand (انظر شكل ١٦-٩).



شكل ١٦-٩ تطبيق الإجراء Size&Stroke على الصورة Sand

### تشغيل الإجراءات بالتتابع

عندما يكون لديك مجلداً به مجموعة من الصور التي تريد تحويلها إلى التنسيق Gif مثلاً على سبيل المثال، وتريد تطبيق كافة الإجراءات التي قمنا بما في المثال السابق، ستقوم بفتح أول صورة ثم تقوم بتشغيل الإجراءات التي سميناها في المثال السابق Size& Stroke ثم تختار الصورة التي تليها حتى تنتهي من كافة الصور، نفترض أن لديك ١١٧ صورة كم سيستغرق ذلك من وقت؟ على الرغم من أنك تقوم بتنفيذ إجراءات سبق تسجيلها. بدلاً من ذلك


#### 411

تستطيع استخدام أسلوب التتابع Batch، إذا يكفي أن تقوم بتضمين المجلد داخل عملية التجميع وسوف يقوم هذا البرنامج بتنفيذ الإجراءات نفسها على كافة صور المجلد والمجلدات الفرعية إن وجد دون تدخل منك وفي وقت قياسي. كل ما هو مطلوب منك أن تقوم بتجربة ذلك على مجلد صغير للتأكد من أداء المهمة دون أخطاء ثم بعد ذلك تقوم بالتنفيذ الفعلي على المجلد المطلوب ومجلداته الفرعية، دعنا نجرب ذلك على الصور المفتوحة لدينا.

تابع الخطوات التالية:

# نابع الحطوات الثانية:

- أغلق الصور Dandelion و Sand وتأكد أن الصور المفتوحة لديك هي الصورة Pears
  - افتح قائمة File ثم اختر أمر Automate ومن القائمة التابعة اختر Bach.
- ٣. يظهر المربع الحواري Batch من الجزء Play تأكد من اختيار My Action من مربع السرد Set.
  السرد Set ، واختيار Size&Stroke من مربع السرد السرد المسرد المسرد
- ٤. اختر أمر Opened Files من مربع السرد Source وذلك لتطبيق إجراءاتك على
   الملفات المفتوحة فقط.
- من مربع السرد Destination تأكد من تنشيط الخيار None ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحواري (انظر شكل ١٦-١٠).



شكل ١٦-١٦ المربع الحواري Bach.

- ٦. سيتم تطبيق الإجراء على الصورة Pears والصورة Leaves وستكون الصور لها نفس
   الحجم ونفس الحدود (البرواز).
  - افتح قائمة File ثم اختر أمر Save وأغلق هذه الصور.

# إعداد مونتاج الصور

بعد الانتهاء من تحضير الصور السابقة سنقوم الآن بتجميعهم معاً باستخدام خطوط الدليل حتى نستطيع ضبط هذه الصور بدقة وبأقل مجهود ممكن.

### استخدام الدليل Guides

تعتبر خطوط الدليل Guides Lines خطوط مرئية ولكنها لا تظهر أثناء الطباعة، والفائدة من استخدامها هي ألها تساعدك في ضبط عناصر المستند الرأسية والأفقية. وعندما تختار أمر To في هذه الحالة يسلك الدليل مسلك المغناطيس بمعنى أن الكائنات التي تقوم بسحبها إلى الدليل سيجذبها الدليل بدوره إليه وستكون موجودة على جانب خط الدليل عند تحرير زر الفأرة. دع الكلام جانباً ولتجرب ذلك بنفسك في التمرين التالي :


#### 475

- افتح الملف Montage الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- ۲. افتح قائمة View ثم نشط الخيار Rulers أو اضغط على مفتاحي Ctrl+R، تظهر المسطرة الرأسية في يسار الشاشة بينما تظهر المسطرة الأفقية أعلى النافذة.



تأكد أن وحدة قياس المسطرة هي البوصة Inches وإلا افتح قائمة Edit ثم اختر أمر Preferences ومن القائمة التابعة اختر Units&Rulers وأمام خانة Rulers نشط الخيار Inches ثم انقر زر Ok.

- ٣. افتح قائمة Window ثم اختر أمر info لتنشيط لوحة المعلومات Info في المقدمة.
- اسحب من المسطرة الأفقية إلى منتصف الصورة. ويمكنك معرفة ذلك بالنظر إلى لوحة Y=3.000 inches
   امام المحور الرأسي Y، حرر زر الفأرة عندما يصل إلى القيمة info سيظهر دليل أفقى في منتصف النافذة (انظر شكل ١٦-١٦).



شكل ١٦-١٦ رسم الدليل الأفقي

- داخل X=3.000 inches المحب الدليل الرأسي بنفس الطريقة السابقة حتى تصبح قيمة X=3.000 inches داخل
   لوحة Info.
- ٦. افتح قائمة View ثم اختر أمر Snap to وتأكد من تنشيط الخيار Guides من القائمة
   التابعة. أو قم بتنشيطه إذا لم يكن نشط.
  - ٧. افتح قائمة View ثم اختر Rulers مرة أخرى لإخفاء المساطر.

### تحريك الصور

يمكنك الآن بسهولة وبعد وضع خطوط الدليل أن تقوم بترتيب الصور السابقة في الملف. Montage. تابع الخطوات التالية:

- 1. افتح الصورة Pears السابقة.
- من مربع الأدوات Toolbox نشط الأداة Move
- ٣. انقر أي مكان داخل الصورة Pears ثم اسحبها إلى الملف Montage وحرر زر الفأرة.
- اترك أداة Move نشطة ثم اسحب الصورة Pears إلى الركن الأيسر العلوي من الملف Montage
   مع ضبط حد الصورة السفلى مع خط التقاطع للدليل في الملف Montage
   (انظر شكل ٦٦-١٦).






شكل ١٢-١٦ تحريك الصورة pears في الملف

o. افتح قائمة Window ثم اختر الملف Pears.jpg لتنشيط هذه الصورة ثم قم بإغلاقها.

477

٣٠. قم بتكرار الخطوات من ١-٥ على الثلاث صور الباقية وضعهم في الملف Montage
 رانظر شكل ١٦-١٦).



شكل ١٦-١٦ ترتيب الصور ووضعهم في ملف واحد

### حفظ التحديد

سنقوم الآن بتحديد الكمثرى الموجودة في الصورة وحفظ هذا التحديد وإعادة تحميله واستخدامه مرة أخرى، والغرض من هذا الإجراء هو الاستفادة من هذا التحديد في تلوين الصور وإضافة المؤثرات الخاصة إليها. تابع معنا الخطوات التالية:

- 1. من مربع الأدوات نشط الأداة Zoom ثم اسحب مستطيل حول الكمثرى لتكبيرها. وتأكد من رؤيتها بوضوح.
- ٢. نشط الأداة Magnetic Lasso الموجودة ضمن مجموعة الأداة Lasso
   ١٠. نشط الأداة Magnetic Lasso حدد قيمة العرض Width حدد قيمة العرض Frequency حدد قيمة العرض ٤٠ Frequency
- ٣. انقر مرة واحدة على حافة الكمثرى وذلك لوضع نقطة البداية ثم حرك المؤشر حول

الكمثرى لتحديدها (في هذه الحالة لا تحتاج لاستمرار ضغط زر الفأرة أثناء سحب المؤشر ولكن يمكنك تحريكه فقط) (انظر شكل ١٦-١٤).



شكل ١٦-٤٦ بدء تحديد الشكل

لاحظ أنك عندما تقوم بتحريك مؤشر الأداة Magnetic Lasso حول حدود الكمثرى الموجودة، يتم إضافة نقاط تثبيت تساعد في تحديد الشكل بدقة متناهية نيابة عنك. وفى كل الأحوال لا تقلق إذا كان هذا التحديد غير مضبوط.




يمكنك إضافة نقاط تثبيت بنفسك عن طريق النقر أثناء سحب المؤشر وذلك لساعدة الأداة Magnetic Lasso في تحديد الشكل بدقة خاصة عند الحدود التي يظهر بها ظل للشكل الموجود لديك.

عندما تنتهي من تحديد الشكل وعند العودة إلى نقطة البداية. لإغلاق هذا المسار، يظهر مؤشر الأداة Magnetic Lasso
 مؤشر الأداة Magnetic Lasso
 بإغلاق المسار (انظر شكل ١٦ - ١٥).



شكل ١٦-٥١ إلهاء تحديد الشكل

ه. افتح قائمة Select ثم اختر أمر Save Selection، يظهر المربع الحواري Name المتحديد داخل مربع النص Selection (انظر شكل ١٦-١٦). اكتب اسم التحديد داخل مربع النص Right Pear وليكن Right Pear ثم انقر زر Ok



شكل ١٦-١٦ المربع الحواري Save Selection

- ٦. افتح قائمة Select ثم اختر أمر Deselect لإزالة تحديد الكمثرى اليمنى والبدء في تحديد الكمثرى الأخرى.
- ٧. أعد الخطوات من ١- ٦ ولكن في هذه المرة أختر الكمثرى اليسرى واحفظ هذا التحديد
   باسم Left Pears.

أصبح لديك الآن تحديدان محفوظان ولكي تراهما، افتح لوحة القنوات Channel palette ثم حرك شريط التمرير لأسفل وانقر كل قناة على حده لرؤيتها (انظر شكل ١٦-١٧).

بعد الانتهاء من رؤية هذه القنوات، انقر القناة RGB لاختيارها ثم نشط لوحة الطبقات Layer لعند الانتهاء من رؤية هذه القنوات، انقر التالى .



شكل ١٦-٧٦ لوحة القنوات وقد ظهر بما التحديدان Left, Right Pears.

### استخدام التحديد في التلوين

سنقوم الآن بإضافة بعض التأثيرات المختلفة على الصورة الموجودة لدينا (ملف Montage) وسنبدأ بالكمثرى اليمنى. سنقوم أولاً بتحميل التحديد الذي أنشاناه سابقاً ثم نحذف ألوانه الأصلية ونقوم بإعادة تلوينه مرةً أخرى حسب ما يروق لك. وأخيراً نضيف طبقة جديدة ثم نقوم بتلوين الشكل باستخدام هذه الطبقة، بهذه الطريقة فقط تستطيع مسح ألوان الطبقة وإعادة تلوينها من جديد إذا كانت النتيجة لا تعجبك.

#### حذف الألوان الموجودة

سنستخدم الآن أمر Desaturate لحذف لون الكمثرى من المنطقة المختارة، حيث يعتبر التشبع أو Saturation هو حضور أو غياب اللون في التحديد الموجود وعندما نقوم بالعملية العكسية أو Desaturation على التحديد الموجود فإننا نقوم بإنشاء صورة رمادية بدون

ألوان. ولمزيد من فهم هذه التقنية، تابع التدريب التالى :

- من لوحة الطبقات Layers Palette نشط الطبقة 1 Layer وهي الطبقة التي تحتوى على الكمثري.
  - افتح قائمة Select ثم اختر أمر Load Selection.
- ۳. من المربع الحواري Load Selection، اختــر Right Pears مــن مربـع الســرد (1.5 1.5). انقر زر (1.5 1.5) انقر زر (1.5 1.5) انقر زر (1.5 1.5) الموردة.



شكل ١٦-١٦ المربع الحواري Load Selection

- فتح قائمة Image ثم اختر أمر Adjustments ومن القائمة التابعة اختر Desaturate ، تلاحظ اختفاء اللون من الكمثرى اليمنى.
  - ه. افتح قائمة Select ثم اختر أمر Deselect ثم احفظ الملف حتى هذه الخطوة.

إنشاء طبقة جديدة واختيار طريقة امتزاجها

في الفقرة التالية سنتعلم كيفية تلوين الكمثرى التي قمنا بحذف ألوانها عن طريق إضافة طبقة جديدة واستخدام هذه الطبقة في عملية التلوين، وهذه الطريقة سهلة وسريعة حيث يمكننا التلوين في الرسم الموجود ومسح هذا التلوين إذا لم يرق لك. سنستخدم تقنية مزج الطبقات أو

Blending mode في مقارنة قيم البكسل الموجودة في هذه الطبقة الجديدة مع قيم البكسل الموجودة في الطبقة الأصلية. وبتطبيق أنماط مختلفة على الطبقات، يمكننا إنشاء عدد لا نهائي من التأثيرات المختلفة على الصورة. تابع معنا الخطوات التالية:

- من لوحة الطبقات انقر زر Create New Layer الموجود في أسفل اللوحة الإضافة العبقة Layer 1.
  - انقر الاسم Layer 5 نقراً مزدوجاً وقم بكتابة اسم جديد للطبقة وليكن paint.
- المنط Color من مربع السرد الموجود بجانب خانة Opacity في لوحة الطبقات Layers Palette حيث تحدد الأنماط الموجودة في هذه القائمة كيفية مزج ألوان الطبقة الجديدة مع ألوان الطبقة الأصلية background (انظر شكل 17-19).



شكل ١٩-١٦ اختر نوع المزج الذي تريده من القائمة وليكن Color




# يوجد زر Delete layer في أسفل لوحة الطبقات. يمكنك سحب الطبقة الجديدة في أي وقت ووضعها في هذه السلة لحذفها.

يمكنك أيضاً استخدام النمط Color لتغيير درجة تشبع الصورة دون أي تأثير على إضاءة الصورة من حيث التغميق أو التفتيح أو التأثير على الظلال الموجودة بالصورة، مما يعنى إمكانية إضافة أي ألوان ترغب فيها دون التأثير على الإضاءة الأصلية للصورة أو ظلالها.

### تطبيق التأثيرات اللونية

لبدء تلوين الشكل يجب عليك في البداية إعادة تحميل التحديد الذي أنشأناه سابقاً عن طريق اختيار القناة Load Selection من مربع Right Pears channel، هذا الإجراء يقوم بحفظ المنطقة الغير مختارة (محددة) من تلوينها عن طريق الخطأ. تابع معنا الخطوات التالية:

- 1. افتح قائمة Select ثم اختر أمر Load Selection، يظهر المربع الحواري Select ثم اختر Ok الإغلاق Channel من مربع السرد Selection. انقر زر Ok لإغلاق المربع الحواري (راجع شكل ١٦-١٦).
- ٢. اختر الأداة Brush من مربع الأدوات Toolbox، ومن شريط الخيارات، حدد
   قيمة تركيز الألوان Opacity ولتكن ١٧%.
- ٣. من اللوحة المنسدلة Brush بشريط الخيارات، اختر فرشاة كبيرة الحجم وناعمة الحواف ولتكن مثلاً Soft round 35 pixel (انظر شكل ١٦-٢٠).



شكل ١٦-٠٦ اختيار حجم الفرشاة من لوحة Brush

- لتنشيط لوحة Window ثم اختر أمر Swatches لتنشيط لوحة Swatches ثم اختــر اللون Yellow- green (الأصفر الذي يميل إلى الأخضر).
- اسحب مؤشر الأداة Brush على منتصف الكمثرى لتولينها وتطبيق اللون المختار عليها.
   سنقوم الآن بضبط إضاءة الشكل وظلاله.
- ج. اختر اللون الأخضر الغامق من لوحة Swatches ومن شريط الخيارات غيير قيمة Opacity لتأخذ القيمة ٣٠% ثم اسحب مؤشر الأداة Brush على حدود الكمشرى وحاول تجنب المناطق الفاتحة والتي قمنا بتلوينها سابقاً.
- ٧. اختر اللون الروز من لوحة Swatches ومن شريط الخيارات قم بتصغير حجم الفرشاة وتقليل نسبة تركيز الألوان Opacity إلى ٢٠ % واسحب مؤشر الفأرة على المناطق المضئة.
- ٨. عندما ترضى عن تلوينك لهذا الرسم افتح قائمة select ثم اختر أمر Deselect لإلغاء
   تحديد الكمثرى واحفظ هذا الملف.

# إخافة التدريج اللوني

سنستخدم الآن أداة Gradient بالنسبة للكمشرى الأخرى.

سنقوم الآن بتحميل التحديد الذي قمنا بإنشائه سابقاً، لكن في هذه المرة سنقوم بتحميل التحديد للكمشرى اليسرى . تابع معنا الخطوات التالية:

- 1. افتح قائمة select ثم اختر أمر Load selection، يظهر المربع الحواري Select من المربع الحواري Channel اختصر (channel ثم انقسر زر Ok لإغلاق المربع الحواري ، يظهر تحديد حول الكمثرى الأخرى
- ٢. انقر لوحة Color لتنشيطها وإحضارها في المقدمة ثم اختر اللون الأحمر للمقدمة عن طريق تحريك مؤشر الزالق للقيمة R عند ٢٥٥ وقيمة G وB عند القيمة صفر.
- ٣. انقر زر لون الخلفية background من أعلى يسار لوحة Color ثم اختر اللون الأصفر
   عن طريق تحديد القيم التالية R=255,G=255,B=0 (انظر شكل ١٦٠٦).



شكل ٢١-١٦ تحديد ألوان المقدمة والخلفية

- ٤. اختر أداة التدريج اللوني الله من مربع الأدوات ومن شريط الخيارات حدد الخيارات
   التالية:
  - انقر زر Radial Gradient القر
- من لوحة gradient Picker تأكد من تنشيط الخيار "التدريج من المقدمــة للنهايــة "Foreground To Background" حتى يتم مزج الألوان ابتداءً من المقدمــة ذات

اللون الأحمر وحتى النهاية ذات اللون الأصفر.

- حدد قيمة نسبة تركيز الألوان Opacity وهي ٤٠٠% (انظر شكل ٢٦-٢٢).



شكل ٢٢-١٦ تحديد الخيارات من شريط الخيارات

- اسحب مؤشر الأداة Gradient من أعلى الكمثرى وحتى أسفلها.
- تعدما تعجبك هذه الألوان افتح قائمة Select ثم اختر أمر Deselect لإلغاء الاختيار (التحديد).

## حمج الطبقات

الخطوة التالية هي عملية دمج الطبقات وهذه العملية تساعدنا في تقليل حجم الملف، على الرغم من أننا لا نستطيع بسهولة فك هذه الطبقات أو العودة إلى الصورة الأصلية إلا أننا نعتبر أن عملية دمج الطبقات هذه عملية مفيدة خاصةً في الصور كبيرة الحجم والتي تحتوى على العديد والعديد من الطبقات لذلك يجب أن تتأكد جيداً من أن النتيجة التي وصلت لها الآن هي النتيجة المرجوة، وإلا قم بإعادة الخطوات السابقة حتى تحصل على الألوان والنتائج التي تسروق لك ثم تابع معنا الخطوات التالية لدمج الطبقات.

- 1. تأكد من تنشيط لوحة الطبقات أمامك وأن الطبقة Paint هي الطبقة النشطة
- ۲. افتح قائمة Layer ثم اختر أمر Merge Down، لدمج الطبقة paint مع الطبقة Pear،
   العبقة الجديدة الاسم Layer 1.

#### 477

٣. انقر الأداة hand نقراً مزدوجاً وذلك لتصغير حجم الصورة وجعل باقي تفاصيل الصورة تظهر ملء النافذة. أو انقر الأداة Zoom نقراً مزدوجاً لتصغير نسبة الرؤية إلى ١٠٠ %. ثم احفظ الملف حتى هذه الخطوة.

# تغيير الألوان

سنستخدم الآن طبقة الضبط Adjustment layer لضبط درجة تثبيت الألوان داخل الصورة التي تحتوى على ورقة الشجر.

تغيير اللون لطبقة معينة يقوم بدروه بتغيير قيم البكسل الخاصة بهذه الطبقة، والحل الأمشل للحفاظ على هذه القيم هو استخدام طبقة الضبط Adjustment layer حيث يمكنك تغيير الألوان كيفما تشاء ولن تتأثر باقي الطبقات الموجودة أسفل هذه الطبقة. بالإضافة إلى ذلك يمكنك استخدام الضبط لإجراء تغير معين على عدة طبقات في وقت واحد. تابع معنا الخطوات التالية:

- الطبقة التي تحتوى على ورقة الشجر من لوحة الطبقات. (والتي تعتبر في مثالنا هذا للطبقة).
   الطبقة الكيك على أي حال نشط هذه الطبقة).
- ۲. افتح قائمة Layer ثم اختر أمر New Adjustment Layer ومن القائمة التابعــة
   اختر Color balance.
  - ٣. يظهر المربع الحواري New Layer. انقر زر Ok.

تظهر لوحة Adjustments حيث يمكنك تغيير طريقة امتزاج الألوان في الصورة وإعادة تلوين الصورة. وعندما تقوم بضبط اتزان الألوان يمكنك تغيير الظلال أو الاضاءة.

؟. من الجزء Color Balance أدخل القيم التالية (20-, 20-, 10+) (انظر شكل ٦٦−)



٣٣). ستلاحظ ظهور تأثيرات تلك الاختيارات فوراً علي الصورة الموجودة عندك.

شكل ٢٦-١٦ لوحة Adjustments


تعتبر طبقة الضبط Adjustment Layer كما لو كانت قناع Mask يمكنك التعديل فيه في أي وقت دون التأثير على باقي الطبقات الموجودة أسفله. يمكنك أيضاً حذف طبقة Adjustment Layer عن طريق سحبها إلى زر الحذف 🛅 الموجود في أسفل لوحة الطبقات.

### إضافة مرشح لجزء من الصورة الجمعة

سنقوم في البداية بتطبيق مرشح على الصورة Dandelion، تابع معنا الخطوات التالية:

- نشط الطبقة التي تحتوى على الصورة Dandelion، من لوحة الطبقات.
- افتح قائمة Filter ثم اختر أمر Distort ومن القائمة التابعة اختر ZigZag.
- ٣. في أسفل المربع الحواري ZigZag تأكد أن الحيار النشط أمام القائمة المنسدلة Style هو
   ٣. في أسفل المربع الحواري ZigZag تأكد أن الحيار النشط أمام القائمة المنسدلة Style هو
   ٣. في أسفل المربع الحواري Pond Ripples تأكد أن الحيار النشط أمام القائمة المنسدلة Amount

وخانة Ridges حتى يصل للقيمة ١١ وعندما تنتهي من خيارتك انقر زر Ok. ثم احفظ عملك إلى هنا. (انظر شكل ١٦-٢٤)




شكل ١٦–٢٤ المربع الحواري الخاص بالفلتر المحدد

### تجميع التحديد

سنقوم بتجميع وتحميل التحديد الذي أنشأناه ثم نقوم بتطبيقه في مكان آخر على الصورة كما سنرى لاحقاً فتابع معنا الخطوات التالية:

- 1. افتح قائمة Select ثم اختر Load Selection يظهر المربع الحواري Select أمام Channel ثم انقر وردة أمام Right Pear ثم انقر زر Ok.
- ٢. قم بتكرار الخطوات السابقة مرةً أخرى ولكن في هذه المرة، اختر Left Pear ثم نشط الخيار Ok بالجزء Operation ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحواري (انظر شكل ٢١-٢٥).



شكل ١٦-٥٦ المربع الحواري Load selection

### تحرير التحديد في نمط Quick mask

عندما نقوم بتجميع التحديدين السابقين، نلاحظ أن هناك فجوة موجودة بين هذين التحديدين. لذلك وفي الفقرة التالية سنحاول التخلص من هذه الفجوة، فتابع معنا الخطوات التالية:

- ١. نشط الأداة Zoom من مربع الأدوات Toolbox ثم قم بتكبير الصورة التي تحتوى على الكمثرى والتي بها التحديدان.
- ۲. انقر زر Edit in Quick Mask Mode الموجود أسفل مربع الأدوات (يمكنك ضغط زر Q مباشرةً من لوحة المفاتيح).
- ٣. تلاحظ أن جميع أجزاء الصورة تأخذ اللون الأحمر (17% Red) ماعدا الأجزاء المختارة.
  - il 😲
  - انقر نقراً مزدوجاً زر Edit in Quick Mask Mode وذلك لفتح المربع الحواري Quick Mask Options حيث يمكنك تغيير درجة تركيز الألسوان Opacity وتكبيرها أو تصغيرها حسب ما يروق لك.
  - ٤. انظر جيداً في المنطقة الواقعة بين الكمثريتين والاحظ وجود أي لون أحمر في المنتصف.
- من مربع الأدوات تأكد أن الخيار الافتراضي للألوان هو الخيار النشط (مما يعنى أن لون
   المقدمة أسود والخلفية بيضاء) أو انقر الزر الصغير الموجود أسفل مربع الألوان وهــو زر

# . Default Foreground and Background Color

- 7. نشط الأداة Eraser أم اسحب مؤشر الفأرة على المنطقة الموجودة بين التحديدين. يمكنك ضبط حجم المحاة إذا لزم الأمر حتى تتناسب مع المنطقة التي ستقوم بمسحها، استمر في عملية المسح حتى تخذف جميع الأجزاء الملونة باللون الأحمر الواقعة بين التحديدين.
  - ٧. اترك التحديد موجود كما هو لاستكمال التمرين التالى .

### تحريك التحديد

بعد أن قمنا بمسح المنطقة الواقعة بين التحديدين سنقوم في الفقرة التالية بتحريك هذا التحديد إلى منطقة مختلفة تماماً من الصورة أي أننا سنقوم بإنشاء تأثير مختلف على الكمشرى. تابع معنا الخطوات التالية:

- انقر زر Edit in Standard Mode من مربع الأدوات Toolbox أو اضغط زر Q
   مرةً أخرى.
  - ٢٠ انقر زر Zoom نقراً مزدوجاً وذلك حتى تملئ الصورة النافذة التي أمامك.
- ع. حرك المؤشر داخل التحديد الموجود أمامك ثم اسحب هذا التحديد إلى منتصف الصورة (صورة الرمال).
- وذا أردت سحب التحديد بزاوية مقدارها °63، ابدأ في السحب ثم اضغط مفتاح Shift من لوحة المفاتيح (انظر شكل ٢٦-٢٦).



شكل ١٦-١٦ نقل التحديد إلى صورة Sand


لا تحاول إزالة التحديد الموجود لأننا سوف نستخدمه في الفقرة القادمة.

# إنشاء تأثير وهمي

سنتعلم في الفقرة القادمة كيفية إنشاء تأثير وهمي للصورة الموجودة لدينا عن طريق استخدام التحديد السابق وبعض الأنماط المختلفة للطبقات. تأكد أن الاختيار السابق مسازال موجود أمامك ثم تابع معنا الخطوات التالية:


- من لوحة الطبقات نشط الطبقة التي تحتوى على الصورة Sand وسنعتبرها الطبقة الأساسية.
- ٢. افتح قائمة Layer ثم اختر New ومن القائمة التابعة اختر Layer Via Copy وذلك لإنشاء نسخة جديدة من الطبقة Sand أعلى هذه الطبقة وستلاحظ أن هذه الطبقة الطبقة الطبقة وستلاحظ أن التحديد قد تم حذفه.
- ۳. انقر زر Add A layer Style الموجود فى أسفل لوحة الطبقات ومن القائمة التى تظهر
   ۱۳ (انظر شكل ۲۱–۲۷).

#### 471



شكل ١٦- ٢٧ القائمة المنسدلة الخاصة بأغاط الطبقة

- يظهر المربع الحواري Layer Style. حرك هذا المربع حتى ترى الصورة الموجودة خلفه.
- انقر السهم الموجود بجوار الخانة pattern لتظهر لوحة الأنماط المتاحة في
   Photoshop.
- ج. من لوحة الأنماط التي تظهر، انقر السهم الموجود أعلى هذه اللوحة ومن القائمة التي تظهر
   اختر Load Patterns (انظر شكل ١٦-٢٨).



شكل ١٦- ١٦ المربع الحواري Layer Style

سيظهر المربع الحواري Load. افتح مجلد التمارين (إذا كنت قد هملته على جهازك، أو افتحه من على القرص المدمج) ثم افتح Chapter\_16 ثم اختر الملف Effects.pat ثم اختر الملف من على القرص المدمج) ثم افتح وانقر زر OK، يتم إغلاق المربع الحواري وستلاحظ ظهور عينة جديدة في لوحة (Layer Style الموجودة في المربع الحواري Layer Style).

- اختر العينة الجديدة ثم انقر بعيداً عن لوحة العينات pattern لإغلاقها، عند هذه الخطوة عكنك سحب المربع الحواري Layer Style بعيداً حتى نستطيع رؤية العينة التي اخترناها وتأثيرها على الشكل.
- ٨. تأكد أن مربع Layer Style مازال مفتوحاً أمامك ومن الجزء Styles اختــر الــنمط Layer Style وذلك لإضافة تأثير آخر على التحديد، ثم اضبط خيارات هذا الظل من يمين المربع الحواري (على سبيل المثال غير الخانة Distance ولتكن ١٣ وخانة ولتكن ١٠ ثم اترك باقي خيارات المربع الافتراضية كما هي).

# ٩. انقر زر Ok لإغلاق المربع الحواري ثم قم بحفظ الملف (انظر شكل ١٦-٢٩).



شكل ١٦-٢٩ الشكل النهائي بعد التأثير عليه







تعتبر المرشحات من مزايا Photoshop حيث تستخدم في معالجة الصور عن طريق إضافة تأثير معين عليها وسنتعرف في هذا الفصل على الأنواع المختلفة للمرشحات وكيفية استخدامها على أن نستكمل هذا الموضوع في الفصل القادم إن شاء الله.

بانتهاء هذا الفصل ستتعرف على:

- ♦ استخدام المرشحات.
  - ♦ المرشحات المتميزة.
- ♦ مرشحات تحسين وجودة الصور.
- ♦ مجموعة الطمس Blur Filters.
  - ♦ مجموعة الضوضاء Noise.
  - ♦ مجموعة الشحذ Sharpen.
  - ♦ مجموعة مرشحات Sketch.
    - ♦ مجموعة Pixelate
    - ♦ مجموعة Stylize.
    - ♦ مجموعة Texture.
    - ♦ مرشحات التأثيرات الفنية.

### استخداء المرشحات

كلمة "مرشحات" Filters عبارة عن برامج صغيرة مساعدة تستخدم لأداء وظيفة محددة وهذا هو المعنى العام لها. أما بالنسبة لبرنامج PhotoShop فهي تقوم بإضافة مؤثرات للصور أو محسنات أو غير ذلك، حيث يأتي PhotoShop متضمناً لحوالي ٩٩ مرشح مقسمةً إلى ١٣فئة ، يحتوى كل منها على عدد من المرشحات. يمكنك معاينة ذلك بنفسك. افتح قائمة Filter من شريط القوائم، تظهر قائمة بفئات (مجموعات) المرشحات. قم بالتأشير على أي منها ستشاهد المرشحات التابعة لها. يوضح شكل ١٧-١التالى القائمة Filter كما تظهر من نافذة PhotoShop.



شكل ١-١٧ قائمة المرشحات Filter


### المرشحات المتميزة Smart Filter

المرشحات المتميزة هي مرشحات قابلة لإعادة تحريرها، لكن تطبق فقط علي العناصر المتميزة Smart Object داخل الطبقة.

لتحويل طبقة إلي عنصر متميز افتح قائمة Layer واختر Smart Objects ثم اختر من

القائمة الفرعية Convert to Smart Objects . مع المرشحات المتميزة يمكن تطبيق مرشح واحد أو أكثر علي عنصر متميز، ثم تغيير إعدادات المرشح أو تغيير نوع المرشح المطبق علي تلك الطبقة دون العودة إلي نسخة محفوظة من الملف أو استخدام لوحة . History

تظهر المرشحات المتميزة في لوحة الطبقات Layers أسفل الطبقة التي يتم تطبيقها عليها، ويمكن عرضها أو إخفائها بالنقر بالفأرة علي رمز العين ويمكن فتح أي مرشح متميز بالنقر مرتين بالفأرة عليه في لوحة الطبقات. (انظر الشكل ٢-١٧)



شكل ١٧-٢ تطبيق مرشح متميز على عنصر متميز في الطبقة

### أنواع المرشحات

من حيث الأداء والمؤثرات المختلفة يطيب لي تقسيم المرشحات تقسيماً آخر، حيث تخضع الأربعة فئات عامة هي:

- مرشحات تحسين وجودة الصور.
  - مرشحات التأثيرات الفنية.
- مرشحات إضافة مؤثرات فنية أخرى.
  - مرشحات إضافة مؤثرات خاصة.

والقاعدة العامة لاستخدام المرشحات هي تجربة الإعدادات الموجودة في المربع الحوارى الخاص بكل مرشح وما نقدمه هنا هو مجرد تشجيع على استخدام هذه المرشحات وعدم التردد في تغيير قيم المربع الحوارى ومشاهدة النتيجة على الفور.

### مرشعات تحسين وجوحة الصور


سوف نتحدث عن أول مجموعة من المرشحات التي تقوم بمعالجة الصور، فبعد أن نقوم بالتقاط الصورة بأي وسيلة سواءً بالكاميرا أو بالماسح الضوئي أو غيرها ربما وجدنا بعض مناطق من الصورة تحتاج إلى معالجة، فقد تجد أن خلفية الصورة أكثر إشراقاً من مضمولها، أو تجد حاجة لإبراز جزء في الصورة على حساب باقي الصورة. وهنا سنفكر في أدوات تتعامل مع معالم الصورة سواءً بالطمس Blur أو الشحد Sharpen أو الضوضاء وهذه المرشحات عبارة عن ثلاث مجموعات، كل منها تمثل فئة من تلك الفئات التي تجدها في قائمة Filter وسوف نتناولها بالشرح فيما يلي.

### مجموعة الطمس Blur Filters

قد تحتاج لطمس جزء أو مقطع من الصورة على أن يبقى بقية الصورة كما هي وهذه العملية تسمى "الطمس" Blurring ولتوضيح هذه العملية، انظر إلى شكل V-1V الذى قمنا فيه بطمس جزء من صورة هل تلاحظه؟ شكل V-1V.



الصورة بعد استخدام Blur



الصورة قبل استخدام Blur

شكل ١٧-٣ لاحظ الفرق بين الصورتين

للتدريب على استخدام مرشحات الطمس، تابع الخطوات التالية:

- '. افتح الصورة Dandelion.jpg الموجودة على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- ١. افتح قائمة Filter ثم اختر أمر Blur ومن القائمة التابعة حاول تجربة مجموعة

المرشحات التالية وتطبيقها على الصورة حتى تستطيع فهم هذه المجموعة وكيفية التفرقة بن استخداماتما المختلفة.


### مرشحات "طمس الحركة" Motion Blur

ضمن مجموعة Blur سوف تجد عدداً آخر من المرشحات التابعة لنفس المجموعة وتــؤدي نفس مهمة الطمس ولكن بطرق وأشكال أخرى أقل أو أكثر تأثيراً، ومن ذلك Motion فلسم والتي قد تكون مفيدة مع النصوص المكتوبة. قم بتجربة ذلك مع أحد النصوص.

### مرشحات "الطمس القطرى" Radial Blur

من الأدوات الهامة والتي قد تستخدم أحياناً وتقوم بالتركيز على منتصف الصورة أو مركز الصورة وعندما تقوم باختيار Radial Blur من قائمة Filter, Blur، يظهر مربع حوارى يتيح لك اختيارين الأول Spin أو الدوامة وتقوم بتحويل الصورة إلى دوامة حول مركز الصورة، بينما الثاني Zoom أو التكبير أو التركيز على مركز الصوت ويمكن تخيل ذلك عندما نقوم باستخدام الكاميرا في حفل معين ثم باستخدام عدسة zoom نقوم بتركيز الكاميرا على شخص معين في الحفل أو على وجهه ، هنا الأمر مقصور على مركز الصورة. تابع معنا الخطوات التالية:

من قائمة Filter قم بالتأشير على Blur ثم اختر Radial Blur من القائمة المنسدلة، يظهر المربع الحوارى (انظر شكل ١٧-٤).



شكل ١٧-٤ المربع الحواري Radial Blur

إذا قمت بتنشيط خانة الاختيار Spin والكمية Amount=16 واختيار الجودة بتنشيط خانة الاختيار Best، تحصل على شكل دوامة حول مركز الصورة (انظر شكل ١٧٥-٥).



شكل ١٧-٥ تظهر الدوامة عند مركز الصورة عند تنشيط خانة الاختيار Spin.

٣. أما إذا قمت بتحديد خانة الاختيار Zoom ، فسوف تحصل على تركيز حول مركز
 الصورة (انظر شكل ١٧-٦).



شكل ١٧-٦ الصورة عند تنشيط خانة الاختيار Zoom

مرشحات "الطمس الذكي" Smart Blur

وهى من أهم المرشحات التي تستخدم خاصة مع صور الأشخاص، وهي تقوم بتنعيم مركز الصورة أو الجزء المختار من الصورة وهي بهذا تسهم في إخفاء التجاعيد أو أجزاء من الملابس بحيث تتناغم مع باقي الصورة (انظر شكل V-V).



شكل ١٧-٧ المربع الحواري Smart Blur

يمكنك من خلال نافذة المعاينة الموجودة بالمربع الحوارى Smart Blur معاينة الصورة أو جزء منها، كما يمكنك من خلال المؤشر Radius تحديد مركز أو قطر منطقة التنفيذ، أما المؤشر Threshold فيمكنك من خلاله تحديد منطقة التنفيذ.

يمكنك أيضاً من خلال مربع السرد Quality اختيار مستوى الجودة من ثلاثة اختيارات هي High, Medium, Low فيستخدم لتحديد حواف الصورة أو المنطقة المختارة منها وكيفية العمل.



عندما تستخدم Smart Blur في إخفاء التجاعيد مثلاً، كن حذرا في تحديد القيم داخل المربع الحوارى لأن زيادة القيمة قد تأتي بنتيجة عكسية وقد تؤدي إلى طمس ملامح الصورة.

### مرشمات الخوضاء Noise

المجموعة الثانية من فئة تحسين جودة الصور هي مرشحات الضوضاء Pilters والتي تستخدم أثناء معالجة الصور، ولكن كيف يمكن إضافة الضوضاء إلى الصورة؟ فالضوضاء كما نفهم أصوات متنافرة تسبب إزعاجا للسامع وقد تؤدي إلى عدم سماع محدثك، فما علاقة هذه الضوضاء بالصورة ؟

الضوضاء فعل مادي يؤثر على حواس معينة في الجسم، والحواس في النهاية عبارة عن الضوضاء فعل مادي يؤثر على حواس معينة في الجسم،

أجهزة استقبال لإشارات معينة يقوم المخ بترجمتها، ولكن إذا حصل تداخل أو كان حجم الإشارات أكبر من درجة استيعاب الحواس، فقد يصعب ترجمة الإشارات الواردة للمخ وهذا ما يحدث حتى في أجهزة الرادار الدقيقة.

وقد ارتبطت الضوضاء بحاسة السمع، إلا ألها قد تؤثر في حاسة البصر، حيث يعتبر البصر جهاز استقبال للشعاع الساقط من الجسم، فماذا لو حدث تداخل منذ البداية أو في الطريق؟ هل تستطيع تمييز الجسم، انظر إلى الصورة في الشكل -1، هل تستطيع تمييز ملامح هذه الصورة ؟.



شكل ١٧-٨ هل تستطيع تمييز ملامح هذه الصورة ؟

والآن سوف نتعرف على الوظائف التي يمكن أن تؤديها مجموعة مرشحات الضوضاء لرفع جودة الصور.

### المرشح Add Noise

لكي تقوم بإضافة ضوضاء إلى الصورة أو جزء منها، اتبع الخطوات التالية:

- ۱. من قائمة Filters قم بالتأشير على Noise ثم اختر Add Noise، يظهر المربع الحوارى Add Noise (راجع شكل ۱۷-۸).
- ٢. باستخدام المؤشر Amount، يمكنك تحديد حجم الضوضاء، إذا قمت بتنشيط خانة الاختيار Gaussain، تكون المساحات الغامقة أشد إظلاما. أما إذا قمت بتنشيط الاختيار Monochromatic، فسوف تجعل الضوضاء تميل إلى اللون الأسود أو

الرمادي.

### المرشح Despeckle

يعمل مرشح "البقعة" despeckle عكس المرشح Add Noise، فهو يحاول إزالة النقاط المسببة للضوضاء من الصورة ومن ثم فهى تساعد على تنعيم الصورة وهذه الوظيفة مفيدة في تحسين الصور التي تم التقاطها بالماسح الضوئي Scanner. أما إذا كانت الضوضاء كبيرة فربما تحتاج إلى تنفيذ المرشح Despeckle عدة مرات حتى يتم حذف كل النقاط المسببة للضوضاء. لتشغيل المرشح Despeckle، تابع معنا الخطوات التالية:

- ١. قم بتحديد المنطقة من الصورة التي تريد إزالة الضوضاء منها. وإلا يتم تنفيذ الأمر على كامل الصورة.
- ۲. من قائمة Filter قم بالتأشير على Noise ثم اختر Despeckle، يتم تنفيذ الأمر
   مباشرة دون ظهور مربع حوارى.

### المرشح Dust & Scratches

وصلنا الآن إلى مرشحات تنقية الصور من الشوائب والخدوش التي قد تنتج عن التقاط الصور بالماسح الضوئي Scanner، وغالباً نقوم باستخدام هذه المرشحات Stanner عقب إضافة صورة لجهازك سواءً باستخدام الماسح الضوئي Scanner أو الكاميرا (انظر شكل ١٧-٩).




شكل ٩-١٧ المربع الحواري ٩-١٧ المربع

ويستخدم مربع Radius لتحديد عدد النقاط التي يمكن تضمينها أثناء تنفيذ الأمر. أما

مربع Threshold فيستخدم لحذف الفرق بين النقطة ومحيطها من النقاط الأخرى لكي يتعرف على الشوائب والخدوش Spots ومن ثم يقوم بإزالتها. معظم الشوائب تتركز في الناحية اليمنى من مجال Threshold ، أما إذا كان المجال المحدد يتجاوز 12-10 فلن ترى أي تأثير للأمر.

### المرشح الوسطى Median

يقوم هذا المرشح بأداء نفس المهمة التي يقوم بها المرشح السابق & Scratches ولكن بمرونة وكفاءة أقل وفي الواقع كان هذا المرشح مستخدماً بكثرة في الإصدارات السابقة من PhotoShop ولا زال يستخدم من قبل المستخدمين المعتادين عليه. يوضح الشكل ١٠-١٧ المربع الحواري Median وتأثيره على الصورة.



شكل ١٧ - ١٠ المربع الحواري Median وتأثيره على الصورة

### Reduce Noise استخدام فلتر

قد تظهر في الصور الرقمية Digital Pictures بقع خضراء أو زرقاء أو حمراء مما يؤدي إلى تشويش الصورة، ويقوم هذا الفلتر بالإقلال من التشويش وليس إزالته.

لإزالة التشويش من صورة رقمية، اتبع الخطوات الآتية:

أ. من قائمة Filters قم بالتأشير علي Noises ثم اختر Reduce Noise، يظهر
 المربع الحواري Reduce Noise كما في شكل ١١-١٧



شكل ١١-١٧ المربع الحواري Reduce Noise

- ٢. اسحب شريطي الانزلاق Preserve Details و Sharpen Details إلي أقصي اليسار لإزالة التداخل الموجود بين التفاصيل وبين تقليل التشويش الفعلى.
- ٣. اسحب شريط الانزلاق Reduce Color Noise جهة اليمين لتقليل البقع
   الخضراء والزرقاء والحمراء الموجودة في الصورة.
- اسحب شريط الانزلاق Sharpen Details بمقدار 1 % كل مرة ليعود التشويش اللوني ثم قلله مرة ثانية بمقدار 1 % حتي يتم ضبط درجة وضوح الصورة بصورة أفضل.
- اسحب شريط الانزلاق Preserve Details إلي اليمين حتي تحصل علي صورة ليس بما بقع لامعة أو داكنة.

وإذا كان بالصورة بقع لونية أطول انقر خانة الاختيار Advanced بدلاً من خانة الاختيار Basic وتعامل مع كل طبقة لون علي حدة.

وإذا كانت الصورة تعاني من مشاكل ضغط ألوان JPEG حدد الخيار Remove وإذا كانت الصورة تعاني من مشاكل ضغط ألوان. JPEG Artifact

# مجموعة مرشدات Sharpen Filters

تقوم هذه المجموعة بتحسين المظهر العام للصورة تماماً مثلما تقوم بتحسين المظهر في تفاصيل الصورة. وهذه المجموعة من المرشحات لا تحتاج إلى إعدادات أو مربعات حوارية فيما عدا

Unsharp Mask. كل ما يمكن عمله هو التأشير على Sharpen من قائمة Filter ثم المرشحات الموجودة داخل هذه المجموعة مثل المرشح Sharpen. قم بتجربة هذه المجموعة من المرشحات على صورة موجودة لديك.

### المرشح Unsharp Mask

يعمد الكثير من محترفي معالجة الصور و PhotoShop إلى استخدام المرشح Mask لمعالجة الصور واستعادة المعالم البارزة التي قد تفقد أثناء نقل الصورة إلى الكمبيوتر من خلال الماسح الضوئي Scanner أو مباشرةً من خلال الكاميرا حيث يتم التحكم في هذا المرشح من خلال ثلاثة عوامل موجودة بالمربع الحوارى . Unsharp Mask يوضح الشكل ۱۷-۱۷ المربع الحواري Threshold .



شكل ۱۷-۱۷ المربع الحوارى Unsharp Mask

### Sketch عبل مد شدا بعد مدم

تتضمن هذه المجموعة أربعة عشر مرشحاً تستخدم بصفة أساسية لوي المقدمة التضمن هذه المجموعة أربعة عشر مرشحاً ومن الأفضل أن يكون لون الخلفية فاتحا Lighten وسوف نجرب عمل هذه المرشحات فيما يكون لون المقدمة غامقا Dark وسوف نجرب عمل هذه المرشحات فيما يلي مستخدمين صورة Dandelion عندما نضغط على أي من هذه المرشحات يقوم بفتح المجلد Sketch الموجود بداخل الـ Filter Gallery فيعرض علينا المرشحات الموجودة

داخل المجلد Sketch كلها وبجوارها خصائص كل مرشح ونافذة المعاينة تمكنك مـــن أن تري فيها التأثيرات قبل تطبيقها .

# المرشح Bas Relief


يقوم هذا المرشح باستخدام ألوان المقدمة والخلفية Background/foreground في تكوين صورة منخفضة الألوان، ولو أنك قمت باستخدام الألوان بدقة، لأمكنك الحصول على صورة كما لو كانت مضغوطة أو مغلفة بشرائح نحاسية، يمكنك بعد ذلك ضبط مستوى العمق Depth والنعومة Smoothnes كما يمكنك تحديد الاتجاه من خلال المربع الحوارى Bas Relief (انظر شكل ١٧-١٣).



شكل ١٧-١٣ المربع الحواري Bas Relief

#### المرشح Chalk&Charcoal

يعتبر الرسم بالطباشير وألوان الفحم من الطرق التقليدية في الرسم، بعكس الرسم بالطباشير على اللوحة السوداء (السبورة)، فإننا نستخدم لون الخلفية أبيض أو أي من الألوان الفواتح بينما نستخدم في الرسم اللون الأسود أو لون غامق، أما الظلال فهي لون يقع بين اللونين، لذلك يفضل استخدام الأبيض والأسود وستكون الظلال رمادية. يمكنك استخدام هذا المرشح لإخراج صور جميلة (انظر شكل ١٧-١٤).




شكل ١٤-١٧ الصورة بعد تطبيق Chalk & Charcoal

### المرشح Charcoal

لا يختلف هذا المرشح عن سابقه Chalk&Charcoal إلا فى استخدامه لونين فقط هما لوين المقدمة والخلفية Background/Foreground ولا يستخدم أي لون بينى. ولكى تحصل على صورة واضحة المعالم، يجب أن تجرب إعدادات هذا المرشح داخل المربع الحوارى Charcoal مرات عديدة، حاول أن تجرب ذلك بنفسك.

# المرشح Chrome

من المؤثرات الجيدة إلى حد ما أن تخرج الصورة وكألها مطلية بالكروم، ولكنك بطبيعة الحال سوف تفقد الكثير من تفاصيل الصورة، قم بضبط إعدادات المربع الحوارى Chrome وسوف تحصل على الصورة في نافذة المعاينة. انقر Ok لتطبيق المرشح (انظر شكل ١٧-١٥).




شكل ۱۷-۱۷ الصورة بعد تطبيق المرشح Chrome

### المرشح Conte Crayon

يقوم هذا المرشح باستخدام الأبيض والأسود وعدة درجات من اللون البني، وسوف تحصل على نتائج جيدة إذا قمت بتحويل لوين الخلفية والمقدمة إلى الأبيض والبني، ويعمل هذا المرشح وكأنه قطعة مدببة وحادة من الطباشير.

# المرشح Graphic Pen

يبدو تأثير هذا المرشح وكأن الصورة مكونة من خطوط ونقاط، إذا كانت تفاصيل الصورة مهمة فلا تستخدم هذا المرشح لأن معظم التفاصيل سوف تختفي (انظر شكل ١٧-١٦).




شكل ١٧-١٧ الصورة بعد تطبيق المرشح Graphic Pen

#### المرشح Halftone Pattern

يقوم هذا المرشح بما يشبه عملية تحويل الصورة إلى Halftone والمستخدمة لتجهيز الصور للطباعة كما رأينا من قبل، حيث يتم تحويل الصورة إلى شكل مكون من دوائر وخطوط ونقاط، إلا أن هذا المرشح نادر الاستخدام.

# المرشحان Note Paper و Plaster


يتماثل هذان النوعان تقريباً في كل شيء فيما عدا أن المرشح Plaster يتضمن السطح الناعم أو الأملس في الشكل، لذا يجب أن يكون لون المقدمة Foreground حالكاً أو غامقاً بدرجة كبيرة وإلا ستبدو الصورة وكأنها نيجاتيف (انظر شكل ١٧-١٧).



شكل ١٧-١٧ الصورة بعد تطبيق المرشح Note Paper

# المرشح Reticulation

يعمل هذا المرشح كما لو أن غلطة كيمائية حدثت أثناء معالجة فيلم التصوير لطباعته، وتسبب في حرق الصورة، أو عندما يتم فتح الغرفة المظلمة التي تتم فيها الطباعة وتظهر الصورة محروقة (انظر شكل 1 - 1)



شكل ١٧-١٨ الصورة بعد تطبيق المرشح Reticulation

## المرشح Stamp

لازلنا نتحدث عن اللونين الأبيض والأسود، وهذا المرشح يجعل الصورة تبدو وكألها (ختامة) Rubber Stamp ويمكنك من المربع الحوارى Stamp موازنة اللونين الأبيض والأسود ومدى النعومة Smoothness بحيث تظهر الصورة في شكل ختامة.

### المرشح Torn Edges

يعمل هذا المرشح بنفس طريقة المرشح Stamp فيما عدا أن الخطوط تكون مشوشة، ولكنه على أي حال يقوم بإضافة مؤثرات للصورة تجعلها وكأن ألوائها ما زالت رطبة جدا أو مبللة.

# المرشح Water Paper

يعمل هذا المرشح وكأنك أمسكت بالورقة التي عليها الصورة وقمت بغمسها في الماء، هكذا يبدو شكل الصورة النهائي، أو كما لو أنك وضعت نافذة زجاجية فوق الصورة ويمكنك ضبط عدد من المؤشرات داخل المربع الحوارى Water Paper حتى تحصل على الشكل النهائي (انظر شكل ١٧-٩١).




شكل ١٩-١٧ الصورة بعد تطبيق المرشح Water Paper

### Pixelate مجموعة

تشترك كل مرشحات هذه المجموعة في أنها تقوم بتقسيم الصورة إلى كتل من المربعات والنقاط، وتتميز هذه المجموعة بأن المؤثرات التي تضيفها تجعلك لا تتعرف على الصورة الأصلية.

### المرشحات Color Halftone و Mezzotint


ويشترك المرشحان فى النقش التظليلي والتحول ناحية الطباعة، ولكن النتيجة غالباً غير سارة ، ماذا قمت باستخدام المرشح Mezzotint يظهر المربع الحواري الموجود في شكل ٢٠-١٧، يحتوى مربع السرد Type داخل المربع الحوارى mezzotint على مجموعة من الخيارات التي يمكنك تجربتها بنفسك.



شكل ٢٠-١٧ المربع الحواري Mezzotint

# المرشحات Crystallize و Fragment و Mosaic

تذكرني هذه المرشحات بصفاء ونقاء الصورة التي نستقبلها على تلفزيوناتنا المحلية خاصة حين تنقل نبأ هام، لعلهم في محطات الإرسال يستخدمون هذه المؤثرات لإخفاء ملامح بعض الأشخاص للإيحاء بالمحافظة على خصوصية بعض المتهمين الذين تنشر الصحف صورهم وصور عائلاتهم بالألوان. استخدمت المرشح Crystallize مع الصورة الموجودة لدى، فحصلت على النتيجة الموضحة بشكل ١٧-١٧ التالى.



شكل ٢١-١٧ المربع الحواري Crystallize والصورة بعض تطبيق المرشح

### المرشح Pointillize

أساس هذا المرشح هو إضافة مؤثرات في شكل نقاط قوامها اللون الأبيض أو لون الخلفية، ويعطي انطباعا بطريق الرسم بالتنقيط خاصة إذا كانت القيمة المحددة داخل المربع الحوارى Pointillize صغيرة، استخدام الخلايا بحجم كبير سيقوم بتحويل الصورة إلى أشكال هندسية، حاول تجربة ذلك بنفسك.

# مجموعة Stylize

تتضمن هذه المجموعة بعض المرشحات الجيدة والهامة وبعضها سوف تتجاهله بمضي الوقت ولكن دعنا نتجول داخل هذه المجموعة في عجالة.


### المرشح Diffuse

يقوم هذا المرشح بوضع حدود مشوشة على حواف الأشكال الموجودة في الصورة، ويمكنك من خلال المربع الحوارى Diffuse التحكم فى وضع الحواف على الأشكال، سواءً القاتمة فقط أو الفاتحة فقط.

### المرشح Emboss

يقوم هذا المرشح بتحويل الصورة إلى أشكال من النحاس أو الفضة طبقاً للألوان المستخدمة، ومن المربع الحوارى Emboss يمكنك تحديد زوايا الإضاءة، بينما يتحكم

الارتفاع Height والكمية Amount في مقدار الإضاءة ونسبة ألوان الطيف (قم بالتجربة بنفسك). ويشبه هذا المرشح إلى حد كبير كل من المرشح Plaster والمرشح Plaster اللذين تحدثنا عنهما قبل قليل (انظر شكل ٢٧-٢٧).



شكل ٢٧-١٧ المربع الحواري Emboss ومظهر الصورة في مربع المعاينة

## المرشح Wind

تخيل أن ألوان الصورة عبارة عن بودرة مرت عليها الرياح العاتية فأزاحتها عن الصورة، هذا بالضبط ما يفعله هذا المرشح، ومن خلال المربع الحوارى Wind يمكنك تحديد اتجاه الريح. يوضح شكل ٢٣-١٧ الصورة وهي معرضة للرياح والألوان تتطاير في الاتجاه المحدد.



شكل ١٧ - ٢٣ هل تشاهد الألوان وهي تتطاير في اتجاه الريح ؟

### 

تضم هذه المجموعة ستة مرشحات طريفة يمكننا تجربتها حتى وان كنا لن نستفيد منها كثيرا، قد تحتاج إلى استخدامها عندما تقوم بتشكيل صورة تستخدم كخلفية لصور أخرى عندما نضغط على أي من هذه المرشحات يقوم بفتح المجلد Texture الموجود بداخل الـ Filter Gallery فيعرض علينا المرشحات الموجودة داخل المجلد Texture كلها وبجوارها خصائص كل مرشح ونافذة المعاينة تمكنك من أن تري فيها التأثيرات قبل تطبيقها المرشح Grain

يقوم هذا المرشح بإضافة ضوضاء للصورة. والضوضاء المقصودة كما سبق القول هي ما استقر عليه الفنانون للتعبير عن الضوضاء بالرسم.

## المرشح Craquelure

يقوم هذا المرشح بإضافة مؤثرات على الأشكال الموجودة في الصورة لكي تبدو كما لو أن الصورة كانت مرسومة على لوحة من البلاستيك أو أحد الملصقات ثم وقعت وتحشمت ولكنك قمت بإعادة تجميع الصورة، يمكنك ضبط الشكل باستخدام المؤشرات الموجودة بالمربع الحوارى Craquelure وبعد تطبيق خياراتك انقر زر OK لتطبيق هذا المرشح


# لتظهر الصورة كما في شكل ١٧-٢٤.



شكل ٢٤-١٧ الصورة بعد تطبيق المرشح Craquelure عليها وبما التشققات

#### المرشحات Mosaic Tiles و Patchwork

يستخدم كلا المرشحين في تحويل الصورة إلى بلاط موزايكو أو فسيفساء، حينما نريد إخفاء بعض معالم الصورة واستخدامها في إنتاج رقعة من البلاط (انظر شكل ١٧-٢٥).



شكل ۱۷-۵۷ الصورة بعد استخدام المرشح Mosaic Tiles

#### المرشح Stained Glass

ويعنى الزجاج الممتلئ بالبقع ويقوم بتحويل الصورة إلى خلايا كبيرة في أشكال هندسية تبدو وكأنها خلية نحل مستخدماً ألوان الصورة نفسها، جرب هذا المرشح وسوف تلاحظ أنك من المؤكد لن تتعرف على الصورة الأصلية.

### المرشح Texturizer

يقوم هذا المرشح بالتحكم في بنية الصورة وسوف تجد العديد من المؤثرات التي يستخدمها هذا المرشح في تجميع مميز، إذا احتجت إلى توضيح أن صورتك مرسومة على خلفية من القماش، استخدم هذا المرشح.

# مرشمات التأثيرات الهنية

المرشحات الفنية أو تلك التي تؤدي وظائف فنية مثل مجموعة Render والتي تقوم بإنشاء سحب أو ضباب وتضيف إضاءة وشكل انفجار وعدسات للصور إضافةً إلى بعض الوظائف المحددة الأخرى التي تدخل ضمن فئة أو تصنيف المرشحات الفنية Filters.

### مجموعة Render

تضيف كل مرشحات هذه المجموعة مؤثرات خاصة مع الإضاءة. يمكنك إضافة ستحب إلى سماء صافية كما يمكن أن تحاكي أو تعطي انطباعا بوجود ستحب، ويمكن استخدام بعض من هذه المرشحات على جزء من الصورة، وسوف نتعرف في عجالة على مرشحات هذه المجموعة.

### المرشحات Clouds و Difference Clouds

تقوم هذه المرشحات بتحويل الصورة إلى سحب Clouds أو تحويل الأشكال فيها إلى خليط بين الشكل والسحب Difference Clouds حيث تعمل هذه المرشحات مباشرة دون مربع حوارى (قم بتجربتها على الصورة النشطة بنفسك).

### المرشح Lens Flare


يقوم هذا المرشح بإضافة بؤرة شمس أو ضوء (فلاش كاميرا) إلى منطقة محددة من الصورة تقوم أنت بتحديدها من المربع الحوارى Lens Flare، كما يمكنك تحديد المساحة التي ينتشر فيها ضوء الشمس أو فلاش الكاميرا (انظر شكل ١٧-٢٦).



شكل ١٧-٢٦ المربع الحواري Lens Flare ومظهر الصورة في مربع المعاينة

### المرشح Lighting Effects

يعتبر هذا المرشح من أكثر المرشحات فائدة وتعقيدا في نفس الوقت فهو يضيف أنواعاً شتى من الإضاءة مثل ضوء الشمس وضوء الفلاش وأضواء أخرى، هناك العديد من الاختيارات في المربع الحوارى Lighting Effects يجب تجربته خياراً بعد الآخر وسوف تشاهد في نافذة المعاينة تأثير اختياراتك المختلفة على الصورة قبل التطبيق الفعلي (انظر شكل ١٧-٢٧).



شكل ۲۷-۱۷ المربع الحواري Lighting Effects





يعد هذا الفصل استكمالا للفصل السابق حيث نقوم فيه بشرح باقى أنواع المرشحات الموجودة فى برنامج Photoshop والتى تستخدم فى معالجة الصور مثل بقية مرشحات المؤثرات الفنية، ومرشحات إضافة المؤثرات الخاصة وغير ذلك من الأنواع الأخرى. فى هذا الفصل ستتعرف على:

- ♦ مرشحات إضافة مؤثرات فنية.
- ♦ مجموعة المرشحات الفنية Artistic Filters.
  - ♦ مجموعة المرشحات Brush Strokes.
    - ♦ مرشحات إضافة مؤثرات خاصة.

# مرشدات إخافة المؤثرات الفنية

تضم هذه الفئة عدد من المرشحات (Filters) التي تتعامل مع الصور من منطلق التأثير والمعالجة الفنية، وكلها تشترك في أسلوب العمل بطريقة أو بأخرى وإن كان PhotoShop لم يصنفها في مجموعة واحدة، حيث قام بتقسيمها إلى المجموعات التالية:

- Artistic •
- Brush Stroke
  - Sketch •

سنقوم فيما يلى باستخدام هذه المرشحات في إضافة مؤثرات على صورة Leaves وصورة Dandelion الموجودة لدينا .

# مجموعة "المرشدات الفنية" Artistic Filters

تشمل هذه المجموعة خمسة عشر مرشحاً يصنفها PhotoShop على أنها مؤثرات فنية، وسوف نستخدمها جميعاً لنرى كيف تقوم بالتأثير على صورة معينة سواءً كانت تلك المؤثرات الفنية مجتمعة على صورة واحدة أو منفردة بذاها. عندما نضغط على أي من هذه المرشحات يقوم بفتح المجلد Artistic Filters الموجود بداخل الـ Artistic Filters كلها وبجوارها فيعرض علينا المرشحات الموجودة داخل المجلد Artistic Filters كلها وبجوارها خصائص كل مرشح ونافذة المعاينة تمكنك من أن تري فيها التأثيرات قبل تطبيقها .



في المرشحات التالية سنقوم بتحريك المؤشرات المختلفة للحصول على الصورة التي نرغب في الحصول عليها، أنصحك عزيزي القارئ أن تقوم بتجربة تلك المؤشرات مع المرشحات التي نتحدث عنها مرات عديدة حتى تتمكن منها.


#### المرشح Colored Pencil

نسميه في مصر قلم رصاص بينما يسمونه في عدد من الدول العربية مرسم، وأياً كان فهو عبارة عن شكل أسطواني بداخله سن في العادة يكون لونه أقل من الأسود بدرجة قليلة جداً، ويمكن أن تجد بعض هذه الأقلام ملونة وذلك بتغيير السن الداخلي وفي هذه الحالة

يطلق عليه ألوان خشب نسبةً إلى الجسم الخارجي الأسطواني. أما PhotoShop فيستخدم تسمية مختلفة، إذ أنه في الواقع ليس قلماً ولا مرسماً إنما هو عبارة عن مرشح أو فيستخدم تسمية مختلفة، إذ أنه في الواقع ليس قلماً ولا مرسماً إنما هو عبارة عن مرشح أو Filter Colored Pencil تجد تأثيره على الصورة كما لو كنت ترسم بأحد هذه الأقلام أو تستخدم (طباشير وفيع السن). عند اختيار هذا المرشح، تحصل على المربع الحوارى Pencil Width أو بالأحرى سمك الذي يحتوى على ثلاثة مؤشرات، الأول لسمك القلم القلم Stroke الخطوط التي تظهر على الصورة، والمؤشر الثانى خاص بكثافة أو ضغط القلم على التأثير على الصورة، المؤشر الثالث يدل على إشراق الصورة وكلما زادت قيمة المؤشر كلما قل التأثير على المورة، المؤشر الثالث يدل على إشراق الصورة والمحصول على التأثير على المطلوب انظر إلى تأثير ذلك على الصورة في خانة المعاينة التي تظهر في الناحية اليسرى من المربع كما في شكل ١٩٨٨.



لفتح مربع مرشحات المؤثرات الفنية افتح قائمة Filter ثم اختر الفنية الفتح مربع مرشحات المؤثرات الفنية الفتح مربع Artistic ثم انقر المجلد Gallery لرؤية المرشحات الحاصة.




شكل ١-١٨ معاينة الصورة في المربع الحواري Colored Pencil

### المرشح Cutout

تأثير هذا البرنامج في النهاية يجعل الصورة وكأنما عبارة عن قصاصات ملونة تم تجميعها معا حيث يقوم المربع الحوارى Cutout بخياراته الثلاثة بتمكينك من ضبط تلك القصاصات أو القطع الملونة من نفس المربع الحواري السابق يمكنك اختيار Cutout من الجزء الموجود في المنتصف والموجود تحت مجلد Artistic ورؤية تأثير ذلك على الصورة في خانة المعاينة كما في شكل ١٨-١٠ .



إذا لم تظهر المرشحات الموجودة تحت مجلد Artistic انقر السهم 🍣 لفتحه ورؤية محتوياته .



شكل ١٨-٦- معاينة الصورة في المربع الحواري Cutout

# المرشح Dry Brush

هل هي فرشاة جافة أو ناشفة ؟ في الواقع هي عبارة عن أسلوب الإضفاء مؤثرات جمالية على الصورة الفوتوغرافية لكي تبدو وكأنها مرسومة بفرشاة فنان، وعند اختيار هذا المرشح، قم بتغير القيم Brush Size و Brush Detail وغير أيضاً قيمة

حتى تحصل على النتيجة التى تروق لك، فى النهاية ستحصل على صورة جميلة ذات حواف ناعمة (انظر شكل -1).



شكل ۱۸ - ۳ الصورة بعد تطبيق المرشح Dry Brush

# المرشح Film Grain

هى أحد المؤثرات قليلة الاستخدام والتى تقوم بإضافة قليل من اللون الرمادي Gray إلى الصورة خاصة في الأماكن المظلمة. جرب استخدام المؤشرات الثلاثة وسوف تحصل على نتائج معقولة (انظر شكل ١٨ - ٤).



شكل ١٨-٤ المربع الحواري Film Grain

### المرشح Fresco


هي كلمة إيطالية مرادفة لكلمة Fresh بالإنكليزية ولكن تأثيرها مظلم، نعم فهي تقوم بإضافة مساحات مظلمة على الصورة. يوضح شكل ١٨ -٥ التالي تأثير المرشح Fresco.



شكل ۱۸ – ٥ الصورة بعد تطبيق المرشح Fresco

# المرشح Neon Glow

يستخدم هذا المرشح (Filter) أسلوباً غريباً في إضافة المؤثرات للصورة فهو يستخدم لون الخلفية Background واللون الغالب في الصورة Foreground ولوناً ثالثاً تقوم أنت بتحديده من المربع الحوارى Neon Glow. بنقر مربع اللون لتنشيط المربع الحوارى Glow لتختار اللون الثالث. عليك بعد ذلك أن تضبط مؤشري الحجم Glow النظر Size والسطوع Glow Brightness وسوف ترى تأثير ذلك في الشكل التالي (انظر شكل ١٨ ١-٦).



شكل ١٨-٦ الصورة بعد تطبيق المرشح Neon Glow

#### المرشح Paint Daubs

يمكن القول أن المرشح Paint Daubs يتشابه كثيراً مع المرشح Dry Brush في مظهر المؤثرات التي تمتزج بالصورة، وهذا المؤثر يصلح للعمل مع العديد من الصور أو لنقل معظمها ويمكن أن تقوم بتحديد حجم الفرشاة ومقدار إظهار أو إبراز الصورة Sharpness واختيار نوع الفرشاة من مربع السرد Brush Type. إذا قمت باستخدام الفرشاة وليكن ١٠ مثلا ومستوى ابراز معالم الصورة جيدة (انظر شكل المراز معالم الصورة جيدة (انظر شكل ٧-١٨).



شكل ١٨-٧ الصورة بعد تطبيق المرشح paint Daubs

### المرشح Palette Knife

قد يرغب بعض مستخدمي PhotoShop في استخدام هذا المرشح ولكني لا أضمن النتائج، فعادةً نحصل على مساحة من البقع الملونة، ولست أدري ما فائدة هذا البرنامج ولكنه على أي حال موجود ويمكنك تجربته.

### المرشح Plastic Wrap

يمكنك من خلال هذا المرشح إنتاج صورة لطبق الفاكهة أو وردة وكأنها مغلفة بالبلاستيك الشفاف المغطى بطبقة بيضاء طبقا للقيمة المدخلة . (انظر شكل  $\Lambda - \Lambda$ ).



شكل ١٨-١٨ الصورة وكأن عليها شمع أبيض مذاب بعد استخدام المرشح Plastic Wrap

### المرشح Poster Edges

في الواقع يقوم هذا المرشح Filter برسم خط أسود حول الصورة في الحواف وذلك طبقا للسُمك المحدد في مربع النص Edge Thickness كما يقوم أيضاً بتحويل الصورة إلى ملصق إعلاني ( بوستر Poster ) . قم بتجربة القيم الموجودة داخل المربع الحواري Poster Edges لترى تأثيرها على الصورة.

#### المرشح Rough Pastels

هل تتذكر الرسم بألوان الباستيل على القماش؟ يقوم هذا المرشح (Filter) بتحويل الصورة لكي تبدو وكأنك ترسم على القماش، ويتميز Rough Pastels بالكثير من الحقول والمؤشرات لكي تستطيع إضافة مؤثرات جيدة للصورة التي تعالجها. وكلما كانت عناصر قيمة كل من Stroke Length و Stroke Length منخفضة كلما كانت عناصر الصورة أوضح ، أما بالنسبة لمادة الخلفية Texture فسوف تجد في القائمة المنسدلة عدة اختيارات، كما يمكنك تحميل مادة الخلفية إذا كان لديك مواد سبق تجهيزها، إذ لا يجب التقيد بالمواد التي تأتي جاهزة مع PhotoShop، جرب تغيير القيم في المربع الحوارى Rough Pastels

لست مطالباً بالالتزام بخيارات Texture المضمنة مع PhotoShop ، يمكنك إنشاء مجموعة اختيارات خاصة بك تحتفظ بما في ملف ثم تستدعيها في كل مرة



## تستخدم فيها المرشح.

# المرشح Smudge Stick

عند استخدام هذا المرشح، يتحول مظهر الصورة كما لو أنك قمت باستخدام قطعة من القماش أو الطباشير ومررها فوق الصورة لتقليل الظلال في الرسم، وسوف تحصل على نتائج باهرة إذا قمت بتحديد أقل قيمة ممكنة للخيارات Stroke Length و (انظر شكل 9-1).



شكل ٩-١٨ الصورة بعد تطبيق المرشح Smudge Stick

### المرشح Sponge

هل جربت استخدام قطعة من الإسفنج وقمت برسم صورة ؟ هذا ما يفعله هذا المرشح حيث يقوم بتحويل مظهر الصورة وكأنما رسمت بهذه الطريقة، قد تتأثر الخلفية في هذه الحالة، لذا يمكنك وضع قناع عليها حتى تتحكم فيها جرب ذلك بنفسك.

# المرشح Underpainting

يقوم الفنانون عادةً برسم الصورة في هيئة اسكتش . حتى عند التلوين يقومون بإرساء القواعد الأساسية للألوان ثم يقومون بالتحديد فيما بعد. يقوم هذا المرشح Underpainting بإعادة الصورة إلى هيئة اسكتش Sketch، وبعدها يمكنك استخدام الفرشاة Brush Stroke لإعادة تلوين الصورة لتحصل على شكل جديد، ( انظر شكل

#### . (1.-1)



شكل ۱۰-۱۸ الصورة بعد تطبيق المرشح Underpainting

#### المرشح Watercolor

عندما تتداخل الألوان المائية مع بعضها البعض، تعطيك مساحات سوداء أو لخبطة ألوان، وهذا ما يفعله هذا المرشح، حاول تجربة ذلك بنفسك.

# هجموعة مرشدات Brush Stroke

لازلنا في نفس فئة المؤثرات الفنية، ولكننا ننتقل إلى هذه المجموعة الجديدة من المرشحات Filters وقوامها الفرشاة وتسمى Brush Strokes هذه المجموعة تنتمي بطريقة أو بأخرى إلى فرشاة التلوين Paintbrush ولكن يتفوق بعض عناصرها على البعض الآخر، ولكننا سنستخدمها جميعاً في إضافة بعض المؤثرات على الصورة Brush الموجودة لدينا عندما نضغط على أي من هذه المرشحات يقوم بفتح المجلد Stroke الموجودة داخل الـ Filter Gallery فيعرض علينا المرشحات الموجودة داخل المجلد Brush كلها وبجوارها خصائص كل مرشح ونافذة المعاينة تمكنك من أن تري فيها التأثيرات قبل تطبيقها .

### المرشح Accented Edges

يقوم المرشح بالبحث عن حواف الأشكال في الصورة بزيادة كثافتها. ويبدو مظهر الصورة جيدا عندما يكون عرض الحافة صغيرا. بينما تتراوح نسبة السطوع للحافة Brightness ما بين ١ إلى ١٩. إذا جعلت القيمة أكثر من ٢٥، يتغير لون الحافة ومستوى سطوعها، أما القيم الصغيرة فتجعل الحواف تميل للسواد. (انظر شكل ١٨-١١) والمقصود طبعاً حواف أو أحرف الأشكال داخل الصورة وليس إطار الصورة.



شكل ١١-١٨ تطبيق المرشح Accented Edges

## المرشح Angled Strokes


عند استخدام هذا المرشح تكون النتيجة التي تحصل عليها مشابحة لمؤثرات القلم الرصاص أو المرسم الذي تحدثنا عنه قبل قليل، ولكي تحصل على نتائج مناسبة ، قم بتحريك المؤشرات مع تخصيص القيمة ٥٠ لمربع النص Direction Balance (انظر شكل ١٨-



شكل ۱۸–۱۲ تطبيق المرشح Angled Strokes

# المرشح Crosshatch

يقوم هذا المرشح بإنشاء التظليل التعارضي أو المتعامد أو المتضاد ويتشابه كثيراً مع المرشح . Angled Stroke Filter (14.4).



شكل ۱۳-۱۸ تطبيق المرشح Crosshatch

# المرشح Dark Strokes

يتميز هذا المرشح بالمقدرة على موازنة درجات الألوان الفاتحة، بحيث يضيف إليها درجات من السواد خاصةً في الصور الفاتحة جداً بحيث تحصل على تعادل بين الألوان

الفاتحة والغامقة (انظر شكل ١٨ – ١٤).



شكل ۱۸-۱۸ تطبيق المرشح Dark Strokes

#### المرشح Ink Outlines

يقوم هذا المرشح بنفس تأثير المرشح Dark Strokes، حيث يقوم بوضع خط أبيض وحوله خط أسود مع الأخذ في الاعتبار أنه يستخدم أحبار في الخطوط، وبتجربة المربع الحوارى Ink Outlines يمكن الحصول على أشكال مختلفة.

# المرشح Spatter

يستخدم هذا التعبير بين النقاشين أو عمال المحارة "الطرطشة"، حيث يقوم هذا المرشح بعملية الطرطشة لذا لا أنصح باستخدامه أثناء معالجة صور الأشخاص أو الصور الدقيقة بصراحة لأنه غير دقيق.


يمكنك التحكم في خصائص معدل الرش Spray Radius ودرجة نعومة الرشاش أو البخاخ Spray Smoothness لتظهر الصورة كما في شكل ١٨-١٥.



شكل ١٨ - ٥١ تطبيق المرشح Spatter

# المرشح Sprayed Strokes

يتشابه هذا المرشح كثيراً مع المرشح السابق Spatter Filter فيما عدا أنه يحافظ على اتجاه الرش طبقا لما تحدده في مربع السرد Stroke Direction (انظر شكل ١٨-١٦).



شكل ١٨-١٨ معاينة المرشح Sprayed Stroke داخل المربع الحواري

# المرشح Sumi-e

هذه الكلمة اليابانية تستخدم في التلوين بالفرشاة، أما تأثيرها على الصورة فرهيب، حيث ألها تقوم بتحويل كل عناصر الصورة إلى اللون الأسود حتى إذا كانت المؤشرات مضبوطة على أقل قيم ممكنة، (انظر شكل 10 - 10).



شكل ۱۸-۱۸ تطبيق المرشح Sumi-e







ربما تحتاج في كثير من الأحوال إلى إضافة نص إلى صورة كنوع من التوضيح أو أسلوب خاص للدعاية والإعلان. ونظراً لأهمية هذا الموضوع حاولت شركة Adobe الوصول إلى أرقى مستوى من معالجة النصوص، ففي هذا الإصدار يمكنك بسهولة إضافة نص جديد للصورة وتكبيره أو تصغره أو نقله أو حتى إضافة مؤثرات خاصة له. بانتهاء هذا الفصل ستتعرف على:

- ♦ إضافة نص إلى الصورة.
  - ♦ تغيير نوع الخط.
- ♦ إضافة تأثيرات مختلفة للنص.
- ♦ استخدام لوحة الحروف Character Palette

لابد أنك تعلم عزيزي القارئ أن PhotoShop ليس برنامجاً لمعالجة النصوص، ولكنك تحتاج في بعض الأحيان لإضافة نص فوق الصورة التي تقوم بمعالجتها، وقد كانت الإصدارات الأولى من PhotoShop تحتوى على الكثير من خيبة الأمل والمعاناة الشديدة إذا ما أردت إضافة نص إلى إحدى الصور، خاصة قبل تدعيم البرنامج للطبقات Layers. فقد كانت إضافة نص عملية شاقة من حيث محاذاته في داخل الصورة، كما لم يكن متاحا تصحيح أي أخطاء، فإذا كتبت عبارة فوق الصورة وبما خطأ إملائي، يجب أن تقوم بإعادة معالجة الصورة وإعادة كتابة النص.


ولكن الإصدارات الحديثة من photoshop ، حاولت بقدر الإمكان تلافي الكثير من مشاكل معالجة النصوص مثل إمكانية تحريك النص من موضع لآخر، وإمكانية تصحيح الأخطاء حتى ترقى للمستوى الذى تأمله.

# إخافة نص إلى الصورة

لابد أن تعرف بدايةً أن الكتابة عادةً تقاس بوحدة النقطة Point (وهناك ٧٦ نقطة فى البوصة)، وسنتجول الآن في هذا القسم للتعرف على كيفية إضافة نص وتنسيقه ومعاينته. وسوف تبدأ بنص أفقي بسيط حتى نصل إلى المعالجات الأكثر تعقيداً.

لكتابة نص فوق الصورة، اتبع ما يلى :

- افتح الملف 2-face الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- 7. انقر علي قائمة Image واختر Canvas Size أو اضغط على المفاتيح التالية Alt+Ctrl+C ، Alt+Ctr



شكل ١-١٩ المربع الحواري Canvas Size

- ٣. انقر الأداة Type من مربع الأدوات ثم انقر الرمز الموجود فى آخر شريط
   ١- الخيارات الله ليستريط لوحة Character, Paragraph.
- عن لوحة Character حدد نمط الخط وليكن Bold واكتب أمام خانة الحجم المرد المحمد المخط مفتاح D للعودة إلى الألوان الافتراضية للبرنامج (لون أسود المقدمة وأبيض للخلفية) ثم انقر داخل الملف واكتب 2 Face (انظر شكل ١٩ ٢).

قد تحتاج لتكبير المربع المخصص لكتابة النص حتى يتم إظهار النص فيه.





شكل ٢-١٩ لوحة Character والملف بعد كتابة النص بداخله

سنحتاج في الفقرة التالية إلى دليل لضبط الحدود العليا والسفلى للنص المكتوب، لذلك سنحتاج في البداية إلى رسم هذا الدليل.

- إذا كانت المسطرة غير ظاهرة أمامك اضغط الاختصار Ctrl+R لعرضها واسحب من المسطرة الأفقية إلى أسفل عند حدود النص من أسفل ثم اسحب دليلاً آخراً من المسطرة الأفقية ولكن في هذه المرة اسحبه حتى تصل إلى حدود النص من أعلى (يجب أن تظهر خطوط الدليل كما في شكل ١٩-٣).
  - تشط الأداة Move من مربع الأدوات ثم حرك النص ليصل إلى الرسم الموجود.
- ٧. نشط الأداة Type من مربع الأدوات ثم قم بتقليل عرض الخط عن طريق تصغير القيمة الموجودة أمام خانة القياس الأفقية Character لتطبيق الموجودة في لوحة Character واضغط مفتاح Enter لتطبيق خيارتك (انظر شكل ٢-١٩).



شكل ١٩ ٣-١ تحديد الدليل الأفقى و تغير عوض الخط من لوحة Character.

- اضغط الاختصار Transform لتنشيط أمر Transform (أو افتح قائمة Edit ثم اختر
   أمر Free Transform).
- ٩. من شويط الخيارات الخاص بهذا الأمو، انقو زر Maintain aspect ratio الله .
- ١٠. انقر مع السحب المربع الموجود في الركن الأيمن حتى يتقابل مع خط الدليل الأفقى
   المرسوم أعلى النص ثم اضغط مفتاح Enter لتطبيق هذا التحويل (انظر شكل ١٩ –


٤).



شكل ١٩-٤ سحب الركن الأيمن لمربع التحويل

# تغيير نوع النط


يمكنك تغيير نوع الخط المستخدم فى كتابة النص. لأداء ذلك، حدد النص الموجود أمامك ثم حدد الخط الذى يروق لك من مربع السرد Font الموجود فى لوحة Character (انظر شكل ١٩-٥) وقد اخترت للنص خط مختلف عما سبق.



شكل ١٩-٥ تغيير نوع الخط

# الكتابة العمودية أو الرأسية


يعتمد هذا النوع من الكتابة على وضع الحروف تحت بعضها البعض لتكوين الكلمة، ولكي تستطيع الكتابة بهذه الطريقة يجب اختيار الأداة المناسبة من مربع الأدوات Tool ولكي تستطيع الكتابة بالمؤشر مع الكتابة الكتابة الكتابة الكتابة بالمؤشر مع استمرار الضغط وستظهر الأدوات الخاصة بالكتابة (انظر شكل ١٩-٦)



شكل ٦-١٩ مجموعة أدوات الكتابة Type Tools

للتعرف على طريقة كتابة النص العمودي، اتبع الخطوات التالية:

- افتح الملف Hotel الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب
- ٢. اضغط مفتاح D من لوحة المفاتيح للعودة إلى الإعدادات الافتراضية للألوان ثم
   اضغط مفتاح X للتبديل بين لون المقدمة والخلفية (لتأخذ المقدمة اللون الأبيض).
- ت. نشط الأداة Vertical Type والموجودة ضمن مجموعة أدوات Type ثم نشط
   اللوحة Character.
- عدد نوع الخط ويفضل أن يكون هذا الخط من الأنواع الثقيلة ثم اختر حجم
   مناسب لهذا الخط وليكن ٩٠ نقطة.
- انقر أعلى الصورة ثم اكتب كلمة Hotel وإذا ظهرت الكتابة معكوسة كما فى شكل V-19 انقر السهم الصغير الموجود فى الركن الأيمن العلوى من لوحة شكل V-19 من لوحة Character ثم اختر أمر Standard Vertical Roman Alignment لضبط اتجاه الكتابة (انظر شكل V-19).



شكل ۱۹–۷ تظهر الكتابة معكوسة لذلك اختر أمرStandard Vertical Roman Alignment من لوحة Character

تحتاج لتضيق المسافة بين الحروف حتى تملأ المكان المخصص لها، اضغط الاختصار
 Character من لوحة المفاتيح لاختيار كل الكلمة ومن لوحة Character ادخلل

القيمة - ١٩٠٠ أمام خانة Tracking كالخاصة بتضييق المسافة بــين الحــروف (انظر شكل ١٩٠-٨).




شكل ١٩ - ٨ تضييق المسافة بين الحروف من لوحة Character

- ٧. تأكد أن النص مازال مختاراً ثم اضغط الاختصار Ctrl+T من لوحة المفاتيح لتنشيط أمر Transform ودلالة ذلك وجود مربع تحديد حول النص.
- ٨. اسحب المربع الصغير الموجود أعلى النص ثم قم بتصغير النص حتى يتناسب مع حجم
   المنطقة الموجود فيها.

# إخافة تأثيرات مختلفة للنص

بعد تعديل النص وكتابته وضبطه فى المنطقة المحددة له يمكننا إضافة تأثيرات مختلفة لهذا النص. لإجراء ذلك، تابع الخطوات التالية.

- 1. تأكد من تنشيط طبقة الكتابة Hotel.
- 7. انقر زر Add Layer Style آلوجود فى أسفل لوحة Layers ومن القائمة المنسدلة التي تظهر اختر النمط Outer Glow. يظهر المربع الحسوارى Layer Style.
- ٣. قم بوضع خيارات مناسبة في هذا المربع حسب ما يروق لك ولتكن مثل الموجودة
   في شكل ١٩-٩.



شكل ١٩-٩ المربع الحواري Layer Style وإعداداته المختلفة ٤. جرب ذلك بنفسك ثم انظر إلى النتيجة الموجودة في شكل ١٩-١٩



شكل ١٠-١٩ النص بعد وضع التأثيرات المختلفة له

#### إضافة نص مقنع

هناك أدوات فى برنامج Photoshop تستخدم لإضافة نص مقنع (ذى قناع) وأخرى لإضافة نص عادى، ولقد سبق القول أننا بمجرد استخدام أدوات الكتابة Type، يقوم الطبقة PhotoShop بإضافة طبقة للصورة في لوحة الطبقات Layers Palette وهذه الطبقة


تكون مخصصة للكتابة، بنفس الطريقة إذا استخدمت أدوات الكتابة المقنعة، يقوم PhotoShop بإضافة قناع Mask للطبقة النشطة PhotoShop كما يتم اختيار النص تمهيداً لإجراء المزيد من المهام. تابع الخطوات التالية:

- افتح صورة Background الموجودة على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- ۲. حدد نوع خط حسب ما يروق لك، قم بتحديد حجمه وليكن ١٥٠ نقطة ثم غير
   قيمة Tracking مرةً أخرى إلى 0.
- ٣. اختر الأداة Horizontal type Mask من مربع الأدوات ثم انقر نافذة
   الملف واكتب COMPUSCIENCE (جميعها حروف كبيرة)
- اضغط الاختصار Ctrl+ Enter من لوحة المفاتيح لتحرير هذا القناع، يتم تحديد
   النص.
- ه. نشط الأداة Brush مناسب للفرشاة من مربع الأدوات ثم اختر حجم مناسب للفرشاة من شريط خيارات الأداة وحرك مؤشر الزالق الموجود أمام خانة Flow إلى القيمة ٧٥% وكذلك قم باختيار لون فاتح يتناسب مع الخلفية الموجودة لديك (انظر شكل ١٩ ١٠).
- ٦. اضغط الاختصار Ctrl+H من لوحة المفاتيح لتحرير القناع، يختفى التحديد وتبدو الخلفية بدون أي نص بداخلها.



شكل ١٩-١٩ شريط خيارات الأداة Brush واختيار حجم الفرشاة المناسب

- اضغط الاختصار Ctrl+j من لوحة المفاتيح لوضع النص فى الطبقة الخاصة به.
- Add a Layer Style من لوحة الطبقات ومن القائمة المنسدلة التي Add a Layer Style حيث يظهر المربع الحوار Bevel and Emboss الذي يمكنك من خلاله تحديد الخيارات التي تروق لك
- ٩. انقر زر Ok لإغلاق المربع الحوارى (يجب أن تظهر الصورة الآن كما في شكل
   ( ١٩ ١١).



شكل ١٩-١٦ النص بعد إضافة التأثيرات الأخيرة له

#### *إدراج الرمو*ز


يوجد داخل Windows ما يسمى خريطة الرموز أو Character Map السقى تستخدم فى إدراج بعض الرموز الغير موجودة فى لوحة المفاتيح إلى النص المنشا بواسطة Photoshop أو أى برنامج آخر وسنستخدم هذه الخريطة للاستفادة منها فى إدراج الرموز المختلفة إلى النص داخل برنامج Photoshop، فتابع معنا التمرين التالى:

1. افتح ملف جديد أو افتح الملف Windows Vista الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب، سنحاول كتابة الجملة التالية في أسفل الكتاب الموجود أمامك.

Price = 65  $\pm$  تبدو الجملة سهلة أمامك ولكن وجه الصعوبة هنا هو كتابة رمز الجنيه المصرى بعد

الرقم ٦٥ ، سنحاول إدراج هذا الرمز من Character Map.

۲. افتح قائمة Start ثم اختر Accessories ثم اختر All Programs ومن القائمة التابعة اختر System Tools ثم اختـر System Tools ، يظهــر المربــع الحــوارى
 انظر شكل ۱۹–۱۳).



شكل ١٩-١٩ المربع الحواري Character Map

- ۳. من مربع السرد Font حدد الفئة التي تحتوى على الرمز المطلوب ثم اختر الرمز الذى
   تريده وانقر زر Select ، يظهر الرمز المختار في مربع النص Select ، يظهر الرمز المختار في مربع النص . Copy
- انقر زر Copy لنسخ الرمز المختار ثم ارجع مرةً أخرى إلى برنامج Photoshop،
   يمكنك الآن لصق هذا الرمز في الملف.

٦. انقر داخل الملف في المنطقة أسفل الكتاب ثم اكتب الجملة التالية:

Price = 65


٧. افتح قائمة Edit ثم اختر past للصق الرمز £ (يجب أن يظهر الملف الآن كما بشكل ١٩٤٩).



شكل ١٩-١٤ الملف بعد إدراج الرمز إليه.

#### استخداء لوحة الدروف Character Palette

من المزايا الجديدة في Photoshop CS هي إضافة بعض الرموز الجديدة في لوحــة الحروف Character Palette (انظر شكل ١٩–١٥).




شكل ١٩-٥١ الرموز الجديدة في لوحة Character من الشكل السابق، تلاحظ احتواء لوحة الحروف على الرموز الآتية:

- 1. زر Faux Bold: ويستخدم إذا كان نوع الخط الذى اخترته لا يدعم خاصية الخط السميك (الثقيل) بمعنى أنك لا تلاحظ أي تغيير حينما تجعل خطك سميك عن طريق اختيار Bold من شريط الخيارات، لذلك يمكنك نقر هذا الزر لجعل الخط أكثر سمكاً مم عليه.
- ۲. زر Faux Italic : ويستخدم بنفس طريقة Faux Bold ولكن مع أنواع الخطوط
   التي لا تدعم الخط المائل.
- ٣. زر All Caps: عند تنشيط هذا الزريتم كتابة النص كله بحروف كبيرة All Caps.
   ٣. قاماً كما لو أنك نشطت مفتاح Caps Lock من لوحة المفاتيح أثناء الكتابة.
- أ. زر Small Caps: نقر هذا الزريتسبب في تنسيق الخط وجعل النص يأخذ شكل القبعة (أى أول حرف يبدو كبير وباقى الحروف الموجودة بجواره صغيرة الحجم وذلك في حالة النصوص التي يتم كتابة أول حرف بما كبير Capital Letter) مع تغير حالة أحرف باقى الحروف وجعلها في حالة الأحرف الكبيرة ولكنها صغيرة مقارنة بالحرف الأول، وحينما يكون النص كله حروف كبيرة محيرة كلاحظ أي تغيير عند تنشيط هذا الزر أو عدم تنشيطه.
- و. SuperScript: ويقوم بتصغير حجم الخط وتحريكه لأعلى. ويتم تنشيطه مـع الخيار Small Caps أو Small Caps وهذه الخاصية مفيدة في حالة كتابة معادلــة رياضية لها أس مثل س. ٢.
- رور Subscript: ويقوم أيضاً بتصغير حجم الخط إلا أنه يقوم بتحريكـــه لأســـفل
   وليس لأعلى كما فى الخيار السابق هذه الخاصية مفيدة عند كتابة معادلة كيميائيـــة
   مثل H<sub>2</sub>O .
- ٧. زر Underline: ويقوم بوضع خط تحت النص في الكتابة الأفقية، أو وضع خط كين النص أو يساره في الكتابة الرأسية (العمودية). وخيارات اليمين واليسار تكون

نشطة فى حالة الكتابة الرأسية فقط ويمكنك تغيير هذه الخيارات من قائمة Character التى تظهر عند نقر السهم الموجود أعلى يمين هذه اللوحة (انظر شكل ١٦-١٩).

٨. زر Strikethrough: يسمح لك بوضع خط أفقى بمنتصف النص في حالة الكتابة الأفقية أو خط رأسي بمنتصف النص في حالة الكتابة الرأسية.



شكل ١٩-١٩ تغيير مكان الخط في حالة الكتابة الرأسية.





سواءً كان النص المكتوب داخل صورة أو كان ملف PhotoShop عبارة عن نص مكتوب فقط، يمكنك أن تجعل النص المكتوب يبدو في أنجى حلة، بل ويمكن أن يتحول إلى صورة تستخدم في صفحة ويب أو في بوستر دعاية أو غيره.

في هذا الفصل ستتعرف على :


- إضفاء التأثيرات المختلفة على النص.
  - ♦ التعامل مع النصوص الرسومية .
    - ♦ إنشاء المزيد من التأثيرات.
      - ♦ لف النص ودورانه.

تعتبر الظلال أشهر المؤثرات التي يمكن إضافتها إلى نص مكتوب وخاصةً الظلال الساقطة وظلال البعد الثالث، وهناك عدة طرق في PhotoShop يمكن استخدامها لإنشاء هذه المؤثرات وهو ما سوف نشرحه في هذا الفصل.

## إضغاء التأثيرات المختلفة على النس

للتعرف على طريقة إضفاء التأثيرات المختلفة على النص، تابع معنا التمرين التالى:


افتح الملف company الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب. وستلاحظ وجود حرف C في طبقة وباقى الحروف ompuscience في طبقة أخرى. وربما تلجأ إلى هذه الطريقة إذا كنت تريد إعطاء أول حرف طابعاً مميزاً في الكتابة مثلما فعلنا في مثالنا هذا. انظر شكل ٢٠-١ والذي يعرض الشكل ولوحة الطبقات حتى تستطيع رؤية الأنماط المستخدمة في كل طبقة من طبقات الكتابة.



شكل ٢٠٠ لوحة Layers وبها الأنماط المختلفة المستخدمة في طبقات الكتابة

۲. لأننا نريد أن يكون حرف C أطول من باقى حروف الكلمة، قم بتنشيط الطبقة C
 من لوحة الطبقات والتى تحتوى على الحرف C فقط ثم اضغط الاختصار Ctrl+T

- من لوحة المفاتيح لإظهار إطار حول محتويات الطبقة تمهيداً لتغيير حجمها (يمكنك استخدام أمر Free Transform من قائمة Edit).
- ٣. اسحب من المربع الموجود في أحد الأركان العليا للحرف لأعلى اليمين إلى أن تأخذ
   C شكل مناسب يروق لك ثم اضغط مفتاح Enter لتحرير هذه الطبقة وتطبيق
   تكبيرها.
- ٤. نشط الأداة Move من مربع الأدوات لتحريك هذا الحرف لداخل الكلمة لتبدو الصورة أكثر جمالاً (انظر شكل ٢٠-٢).



شكل ۲۰۲۰ استخدام Transform لتكبير النص

- ع. إذا كان هذا التغيير لا يعجبك، يمكنك ضغط الاختصار Ctrl+Alt+Z من لوحة المفاتيح، حيث يمكنك التراجع خطوة تلو الأخرى (تماما كما لو أنك تستخدم لوحة History للتراجع عن آخر خطوة).
- . سنحاول الآن تضخيم الحرف C بإضافة تأثير خاص له من مربع Layer Style. في البداية انقر نقراً مزدوجاً يمين اسم الطبقة C من لوحة الطبقات Layers Palette البداية انقر نقراً مزدوجاً يمين اسم الطبقة C من لوحة الطبقات الموجود ليظهر المربع الحوارى Layer Style (أو انقر رمز Blending Options).

انقر زر New Style، یظهر المربع الحواری New Style. اکتب الاسم ۱۸۰۰ انظر المربع الحواری ۱۸۰۰ الاسم ۱۸۰۰ انظر انظر ۱۸۰۰ المربع المحالة ۱۸۰۰ المربع ۱۸۰۱ المربع ۱۸۰۱



شكل ۲۰ - ۳ المربع الحواري New Style

انقر زر Ok مرة أخرى لإغلاق المربع الحوارى Layer Style، إذا قمت بفتح لوحة Style الآن، ستجد النمط الجديد My Company قد تم إضافته فى أسفل هذه اللوحة. (انظر شكل ٢٠-٤)



شكل ٢٠ ٤ النمط الجديد my company في آخر اللوحة

قمنا بحفظ هذا النمط وذلك لاستخدامه فيما بعد ليس في هذا التطبيق فحسب بل يمكنك استخدامه في أي ملف أو صورة لديك.


- ٩. اضغط مفتاح Alt أثناء نقر زر Create a New Layer الموجود في أسفل لوحة الطبقات لإنشاء طبقة جديدة أعلى طبقة C وعندما يظهر مربع New لوحة الطبقات لإنشاء طبقة باسم "C ثم انقر زر Ok.
   ١٠ أم بتسمية الطبقة باسم "c ثم انقر زر Ok.
- انخط مفتاح Ctrl ثم انقر الرمز C من لوحة الطبقات Layers Palette لتحميل التحديد حول الحرف C.
- 11. افتح قائمة Select ثم اختر أمر Modify ومن القائمة التابعة اختر أمر Expand

سيظهر المربع الحوارى Expand Selection (انظر شكل ۲۰-٥). أدخل القيمة ۱۲ بكسل أمام خانة Expand By ثم انقر زر Ok.



شكل ۲۰-٥ المربع الحواري Expand Selection

- 11. يتم تمدد التحديد إلى خارج حدود الحرف C، نشط اللوحة Styles (افتح قائمة My ثم اختر أمر styles لتنشيط هذه اللوحة في المقدمة) ثم انقر النمط My للنمط Company الذي قمنا بإنشائه سابقاً.
- 17. اضغط الاختصار Alt+Delete(Backspace) من لوحة المفاتيح لملء التحديد باللون المختار.
- 11. اضغط الاختصار Ctrl+D من لوحة المفاتيح لإلغاء التحديد (أو افتح قائمة Ctrl+D من لوحة المفاتيح لإلغاء التحديد (أو افتح قائمة كما هي ثم اختر أمر Deselect) حيث تظل الطبقة الجديدة "Fat "c" خالية كما هي ولكنك وضعت بها النمط الذي استخدمناه (انظر شكل ٢٠-١).




شكل ٢٠٦٠ تبدو الصورة جميلة الآن ويمكن استخدامها في الدعاية والإعلان

#### التعامل مع النصوص الرسومية

يقدم لك برنامج Photoshop إمكانية لف النص ودورانه وميله حيث تستطيع بسهولة إنشاء أى نص ولكنك تجد صعوبة فى تدوير هذا النص أو استخدام أنماط مختلفة مثل الموجودة فى WordArt فى برنامج Office، للتعرف على طريقة تدوير النص أو لفه، تابع معنا الخطوات التالية:


- افتح الملف Logo الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب. سنحاول كتابة
   كلمة Compuscience ولكن بشكل مختلف.
- انقر أداة الكتابة لل من مربع الأدوات. من شريط الخيارات الخاص بالأداة (يمكنك اختيار Type) انقر مربع اللون لفتح المربع الحوارى Color Picker (يمكنك اختيار اللون الذي يروق لك ولكني استخدمت في هذا المثال القيم اللون الذي يروق لك ولكني استخدمت في هذا المثال القيم (Color Picker بنقر زر Ok لإغلاق المربع Color Picker)، انقر زر Ok لإغلاق المربع خجم الخط فربما نحتاج نوع الخط المناسب وحجمه وليكن ۲۰ نقطة (لا تشغل بالك بحجم الخط فربما نحتاج لتكبيره أو تصغيره فيما بعد وسنستخدم في هذه الحالة الأمر (Free Transform) انقر في أعلى الملف ثم اكتب Compuscience (انظر شكل ۲۰ ۷-۷).



شكل ٢٠٧٠ الملف وبه الكلمة التي كتبناها

سفل لوحة الطبقات، ومن Add a layer Style الموجود فى أسفل لوحة الطبقات، ومن
 القائمة التي تظهر اختر أمر Stroke لوضع برواز حول النص المكتوب، يظهر المربع

- الحوارى Layer Style (انظر شكل ۲۰ م).
- أمام خانة Size حدد القيمة ٥ بكسل وأمام خانة Position حدد الاختيار
   Outside وانقر مربع الألوان الموجود أمام خانة Color ثم حدد اللون الأصفر والذى له القيم التالية (R=255,G=246,B=109) وانقر زر Ok لإغلاق المربع الحوارى Color Picker.
- أ. تأكد أن مربع Layer Style مازال مفتوحاً أمامك، ومن الجزء Styles نشط النمط Opacity ثم حرك مؤشر الزالق الموجود أمام خانة Opacity حتى يصل للقيمة ٥٦% وقيمة الزاوية Angle و ١٠٠ وأمام خانة Distance حدد القيمة ٢٠٠ بكسل و ١٥٠% أمام Spread و ٢٠ بكسل بالنسبة للحجم size ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحوارى Layer Style.



شكل ۲۰ ملربع الحواري layer Style.


- Type انقر الزر Type الخاص بالأداة Type من شريط الخيارات الخاص بالأداة Type انقر الزر Type على الطبقة ولاحظ أن لف النص الذي يتم تطبيقه على أي نص موجود على الطبقة النشطة.
- يظهر المربع الحوارى Warp Text. انقر على المربع المنسدل Style ثم اختر النمط.

# Warp Text Style: Arc Horizontal Vertical Bend: +59 % Horizontal Distortion: 0 % Vertical Distortion: 0 %

#### Arc وحدد باقى القيم كما فى شكل ٢٠-٩.

شكل ۲۰-۹ المربع الحواري Warp text

٨. بعد تحديد القيم التي ترغب فيها انقر زر Ok لتطبيق لف النص على الملف، يمكنك استخدام الأداة Move إذا لزم الأمر لتحريك النص إلى أسفل أو أعلى حتى يمكنك رؤيته ليبدو في الشكل النهائي له مثل الموجود بشكل ٢٠-١٠.



شكل ٢٠-١٠ النص بعد لفه

# إنشاء المزيد من التأثيرات

سنحاول فى الفقرة التالية إضافة تأثيرات مختلفة على النص لإنشاء كارت يصلح لأن يكون كارت تهنئة أو كارت معايدة أو كارت سياحي كما سنرى لاحقاً.

أنشاء كارت سياحي

لإنشاء كارت سياحي بسيط عن مصرنا الحبيبة، تابع معنا الخطوات التالية:

- افتح الملف Egypt الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- ۲. نشط الأداة Type من مربع الأدوات ثم انقر فى أسفل الصورة واكتب كلمة  $\mathbf{T}$  Type بخجم حوالى ۱۳۰ نقطة وبالخط الذى يروق لك مع مراعاة أن يكون خط ثقيل وواضح.
- ۳. حدد لون الخط وليكن اللون الأصفر (R= 255,G=210=B=0) ثم انقر زر Ok
   لإغلاق المربع الحوارى Color Picker، ربما نحتاج بعد ذلك إلى تكبير الخط (كلما
   كان الخط كبيراً كلما كان واضحاً).
- انقر زر Warp Text من شريط الخيارات، يظهر المربع الحوارى Warp Style.
   انقر زر Arc من مربع السرد Style ثم حدد باقى الإعدادات كما تظهر فى شكل ٢٠-١١.



شكل ٢٠-١ الإعدادات المختلفة للمربع Warp Text

- انقر زر Add a Layer Style الموجود أسفل لوحة الطبقات، ثم اختسر Inner Shadow من القائمة المنسدلة، يظهر المربع الحوارى Layer Style. اترك الخيارات الافتراضية التي يتيحها لك البرنامج كما هي ثم انقر زر Ok.
  - 7. افتح الملف Sunrise الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب.

٧. استخدم الأداة Move أشحب هذه الصورة فوق الملف Egypt المفتوح أمامك، سيتم إضافة طبقة جديدة تحتوى على هذه الصورة وتأخذ الاسم Layer1 تأكد أن هذه الطبقة موجودة أعلى طبقة الكتابة Egypt. سنقوم الآن بتجميع هذه الطبقات معاً (انظر شكل ٢٠٠٠).



شكل ٢٠٢٠ سحب الصورة sunrise فوق الملف Egypt.

- ٨. اضغط مفتاح Alt ثم حرك مؤشر الفأرة (دون سحب) في لوحة الطبقات بين الطبقة Layer1 وطبقة الكتابة Egypt حتى يأخذ المؤشر هذا الشكل (عبارة عن دائرتين متقاطعتين وسهم في المنتصف). انقر زر الفأرة على الخط الفاصل بين الطبقتين. وستلاحظ أن الصورة sunrise تظهر من الكلام المكتوب وهو كلمة (Egypt)، ألست معى أن هذا التأثير جميل حقاً.



شكل ٢٠-١٣ تجميع الصور

الآن قمت بإنشاء كارت سياحي جميل يوضح منظر الغروب على النيل يمكنك طباعتـــه وإرساله إلى أصدقاء في الخارج لكي يشاهدوا جمال مصر الحبيبة.

### لغم النص ودورانه

تعرفنا فيما سبق على كيفية لف النص عن طريق استخدام Warp Text وسنتعلم في الفقرة التالية كيفية إعطاء تأثير مميز للنص الذي تم كتابته تابع معنا التمرين التالى:

- 1. افتح الملف Pear.psd الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- ۲. افتح الملف Pearing Off.png الموجود على نفس المجلد. اسحب هذا الملف إلى
   الملف Pear باستخدام أداة التحريك Move (انظر شكل ۲۰ / ۱۶) ثم
   أغلق الملف Pearing off.




شكل ٢٠-١٤ سحب الملف Pearing off ووضعه على الملف

- ٣. افتح الملف Pear.txt الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب ثم قم بتحديد الملف بأكمله، اضغط الاختصار Ctrl+C من لوحة المفاتيح لنسخ هذا النص ونقله إلى الحافظة Clipboard.
- ٤. اذهب إلى برنامج Photoshop وتأكد من عرض المسطرة على الشاشة أو اضغط الاختصار Ctrl+R من لوحة المفاتيح لإظهارها. ثم اسحب من المسطرة العمودية (الرأسية) لإنشاء دليل جديد واسحبه إلى منتصف الشاشة (أى يتم تقسيم الشاشة أمامك إلى قسمين)، اضغط الاختصار Ctrl+R مرةً أخرى لإخفاء المسطرة لأننا لسنا في حاجة إليها الآن.
- اضغط مفتاح D من لوحة المفاتيح، لعودة Photoshop إلى ألوانه الافتراضية (اللون الأبيض للخلفية والأسود للمقدمة).
- 7. نشط الأداة Type من مربع الأدوات، ومن لوحة الحسووف Type من مربع الأدوات، ومن لوحة الحسووف Type من شطة، ربما اختر نوع النص Palette اختر نوع النص صغيراً ولكننا سنقوم بتكبيره فيما بعد. من شريط الخيارات. قسم بضبط النص من الناحية اليسرى.
- ٧. انقر يمين الكمثرى الموجودة في الصورة التي أمامك ثم اضغط الاختصار Ctrl+V من لوحة المفاتيح للصق النص في هذه الصورة (انظر شكل ٢٠-١٥).



شكل ٢٠-١٥ لصق النص في الصورة

- ٨. نشط الأداة Move شمط أن هذا النص حتى تستطيع رؤيــة الأســطر الطويلــة بالكامل أمامك وستلاحظ أن هذا النص غير منسق ويحتاج لمزيد من التنسيق خاصة وأن هناك أجزاء منه غير ظاهرة وتحتاج لإظهارها (تلك الأجزاء المختفيــة في ظــل الكمثرى).
- 9. من لوحة الطبقات انقر زر Create a New Layer الموجود في أسفل هذه اللوحة. اضغط مفتاح B من لوحة المفاتيح لتنشيط الأداة Brush ومن ومن شريط الخيارات اختر فرشاة بحجم ١٩ بكسل، واستحب مؤشر الأداة Brush حول يمين الكمثرى كما هو موضح بشكل ٢٠-١٦. هذا الإجراء يقوم برسم دليل مؤقت في المكان الذي سيبدأ منه النص من الناحية اليسرى.




شكل ٢٠ ٢- ١ إنشاء دليل مؤقت لتحديد بداية النص من الناحية اليسرى

- انقر فى بداية كل سطر ثم اضغط على النقطة T Type انقر فى بداية كل سطر ثم اضغط على النقطة الموجودة فى لوحة المفاتيح حتى ترسم مجموعة من النقط أمام كل سطر كما فى شكل -7-1.
- ١٠. عندما تتأكد أن النص ظاهر أمامك وقد تم إزاحته إلى اليمين بعيداً عن ظل الكمثرى، اضغط الاختصار Ctrl+Enter من لوحة المفاتيح لتحرير النص وحفظ التعديلات التي أجريتها عليه، يمكنك أيضاً نقر رمز العين الذى يظهر في لوحة الطبقات أمام الطبقة Layer 4 لإخفاء الخط المؤقت الذى رسمناه باستخدام الأداة Brush.




شكل ۲۰-۱۷ رسم النقاط أمام كل سطر وضبطه مع حدود الكمثرى ١٢. اضغط مفتاح Ctrl أثناء نقر طبقة الكتابة T لتحميل النص كما لو كان تحديداً أى كما لو تم تحديده باستخدام أي من أدوات التحديد الموجودة لدينا (انظر شكل ١٨-٢٠).



شكل ۲۰ - ۱۸ تحميل النص كما لو كان تحديداً

Channels أو افتح قائمة Window ثم اختر Channels أو افتح قائمة Window ثم اختر Channels . 17 من القائمة المنسدلة) ثم اضغط مفتاح Alt أثناء نقر الزر من القائمة المنسدلة) ثم اضغط مفتاح Alt أثناء نقر الزر Channel الموجود في أسفل لوحة Channels، يظهر المربع الحسواري Channel

New Channel حدد اسم القناة ولتكن Dots ثم انقــر Ok لإغــلاق المربــع الحواري والعودة إلى الصورة ثم اضغط الاختصار Ctrl+D من لوحة المفاتيح لإلغاء التحديد. (انظر شكل ٢٠-١٩)




شکل ۲۰ – ۱۹ مربع New Channel

- 1 ٤. نشط الأداة Eraser من مربع الأدوات، ومن شريط الخيارات الخاص بهذه الأداة الحتر Block من مربع السرد Mode ثم ابدأ في استخدام الممحاة في مسح النص وليس النقط وكن حريصاً أثناء هذه المهمة.
- 10. بعد أن تتأكد من أنك قمت بمسح كل النص وتركت النقاط كما هي، اضغط مفتاح Ctrl من لوحة القنوات لتحميل هذه النقاط كتحديد ومن لوحة الطبقات انقر الطبقة Background لتنشيطها.
- 17. افتح قائمة select ثم اختر Modify ومن القائمة التابعة اختر Expand ومن القائمة التابعة اختر Expand By ومن المربع الذي يظهر اكتب الرقم ٣ أمام خانة Expand By (انظر شكل ٢٠-٢٠) ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحوارى. الهدف من تكبير هذه النقاط هو استخدام طبقة الخلفية لإخفاء النقاط الموجودة في طبقة الكتابة وذلك عن طريق وضع طبقة جديدة أعلى طبقة النص.




شكل ٢٠-٢ تكبير النقاط وامتدادها

- 1 \display . الله المنافعة على المنافعة المنافع
- 1 / . اسحب طبقة النص من مكافحا إلى أسفل الطبقة الجديدة أى بين طبقة Background والطبقة الجديدة (انظر شكل ٢٠- ٢١). والهدف من ذلك هو إنشاء طبقة جديدة تكون أعلى النص ولكنها أسفل الظل والكمثرى.



شكل ٢٠-١٠ سحب طبقة النص إلى أعلى طبقة Background وأسفل الطبقة الجديدة 19. انظر الآن إلى الشكل النهائي للملف والذي يظهر في شكل ٢٠-٢٠



شكل ٢٠٢٠ الشكل النهائي للملف ألا يبدو غاية في الجمال



# الباب الخامس ورشة العمل "إحلاج وتحسين"

- ٢١. تصحيح الألوان.
- ۲۲. تلوين الصور.
- ٢٣. استعادة الصور القديمة
- ۲٤. ضبط وإصلاح الصور.
  - ۲۵. مهارات فنیة





ربما تتعرض بعض الصور التي نحصل عليها من الكاميرا أو الماسح الضوئي لبعض التلف من حيث درجة الوضوح والإضاءة، لذلك يجب إجراء تصحيح لهذه الألوان حتى تبدو الصورة طبيعية كما كانت عليه في الأصل.

- في هذا الفصل ستتعرف على :
- الضبط باستخدام المستويات.
- ♦ ضبط السطوع ودرجة التباين.
  - ♦ ضبط صور RGB.
- ضبط الصورة بموازنة الألوان Color Balance.

من أين حصلت علي الصور المتوفرة لديك في الحاسب؟ غالباً يتم إدخال الصور للكمبيوتر من خلال الماسح الضوئي Scanner أو من كاميرا الفيديو المرتبطة بالكمبيوتر، حتى إذا وصلت إليك هذه الصور من خلال الأقراص المدمجة CD-ROMs أو من الإنترنت فقد تم إدخالها للكمبيوتر أيضاً من خلال الماسح الضوئي أو الكاميرا.

وتختلف جودة الصورة باختلاف درجة وضوحها (Resolution) لأي من الماسح الضوئي Scanner أو الكاميرا، ومهما كانت الجودة، فان هناك العديد من النقاط والظلال والألوان التي تتأثر لاختلاف نظام الألوان في الكمبيوتر والماسح عنه في الصور الفوتوغرافية لذلك نضطر للقيام بالعديد من العمليات لتصحيح الألوان والرتوش والمونتاج لكي نحصل على صورة رقمية نرضى عنها.

وتنقسم الصورة إلى ثلاث مناطق من حيث المظهر العام ، الأولى هي الظلال Shadows والثانية هي منطقة تتوسط الظلال Highlights أما المنطقة الثالثة فهي منطقة تتوسط الظلال والسطوع ويمكن أن نطلق عليها الألوان الأصلية للأشكال داخل الصورة وتسمى Midtones.

وقبل الشروع في أي عملية من عمليات التصحيح يجب فحص كل منطقة من المناطق الثلاثة على حدة لتحديد مستويات الجودة في كل منطقة، وفيما يلي شرحا مبسطاً لكل منطقة من هذه المناطق الثلاث:

- منطقة الظلال Shadows Area: تعتبر الظلال أكثر المناطق إظلاما في الصورة، وكلما زادت الظلال في الصورة (السواد أو الإظلام) كلما فقدنا كثيراً من تفاصيل الصورة، وفي المقابل عندما تقل الظلال أو تختفي من الصورة كلما أثر ذلك على جودة الصورة نفسها وتبقى تفاصيلها جامدة، يجب أن يكون هناك نوعا من التوازن بحيث نستخدم الظلال لخدمة الصورة دون إخلال بتفاصيلها أو تمايز أشكالها.
- منطقة السطوع Highlights: نفس النتيجة نحصل عليها إذا لم يكن هناك توازن في سطوع بعض مناطق الصورة، كما أن درجة السطوع نفسها إذا كانت مرتفعة

فسوف تؤثر على درجة وضوح الأشكال داخل الصورة، أما إذا كانت منخفضة فستجعل أشكال الصورة جامدة أيضا، فالمطلوب هو التوازن

المنطقة المتوسطة Midtones: هي تلك المنطقة التي تملأ الفراغ بين الظلال والسطوع، وهنا يجب التنبيه إلى أن ميل ألوان هذه المنطقة إلى الظلال يجعل الصورة تكاد تكون مظلمة تماما، أما الميل إلى السطوع فيكون على حساب الصورة التي قد تقترب من اللون الأبيض فتختفي التفاصيل.

ولكي تكون خبيراً في عمليات ضبط وتصحيح الألوان في الصور المختلفة، يجب أن تتعلم النظريات التي قامت عليها أنظمة الألوان RGB و CMYK والعلاقة بينهما. فالشاشة والماسح الضوئي يستخدمان نظام الألوان RGB بينما نظام CMYK يعتمد على الأحبار بألوائما المختلفة والتي تستخدم في الطابعات باختلاف أنواعها مع الأخذ في الاعتبار مزج وفصل الألوان، ولكي تتعمق في هذا الموضوع يجب قراءة بعض الكتب المتخصصة في هذا الموضوع الهام، وبالطبع فإن النظريات المختلفة لأنظمة الألوان وعلاقاتها المختلفة ليست موضوع هذا الكتاب وإن كنا نتعرض له كمستخدمين لبرنامج PhotoShop.

#### الضبط باستخدام المستويات

عندما تريد ضبط صورة بنظام Grayscale (صورة أبيض وأسود)، يجب أن تضع في اعتبارك ثلاث عوامل في غاية الأهمية لموازنة اللون الرمادي :

- المنطقة المظلمة في الصورة Black Point: أي الجزء من الصورة الذي يستخدم اللون الأسود بدون أي درجات أخرى Solid Black.
- المنطقة المشرقة أو الساطعة من الصورة White Point: وهي الجزء من الصورة الذي يستخدم اللون الأبيض.
- اللون الرمادي في الصورة Midtones: وهو درجات اللون الأسود المختلفة وعادة تكون هذه المنطقة أكبر المناطق في الصورة.

وفي المثال التالي سوف نتحدث عن ضبط ألوان صورة تستخدم في طباعة الأوفست، ولكي تتمكن من ضبط الصورة وتحقيق توازن في ألوالها ووضوحها يجب أن تكون لديك معرفة بالمصطلحات التالية:

- Screen Frequency: لكي تقوم بمسح صورة بالماسح الضوئي Screen Frequency: باستخدام درجة الوضوح Resolution الصحيحة، يجب أن تعرف عدد الأسطر في الشاشة وكثافتها Screen Frequency، ويمكنك الحصول على Screen Frequency من المتخصصين في الطباعة أو أصحاب المطابع، وبعد أن تحصل عليها من أيِّ منهما اضرب القيمة في ٢ للحصول على الكثافة الصحيحة لصورتك.
- Dot Gain: عبارة عن نسبة منوية يتم استخدامها وتختلف من مطبعة إلى مطبعة أخرى، كما تدخل أوراق الطباعة في احتساب هذه النسبة وكذلك نوع الطباعة ونوع المطبعة كلها عوامل مؤثرة، دائما اسأل أصحاب المطابع عن Dot Gain خلال المناقشة حول طباعة عمل من الأعمال.
- الأوراق البيضاء والأوراق الملونة: أنواع الورق المستخدم في الطباعة يؤثر بالطبع في مناطق الصورة المختلفة، أيضا ألوان الورق يجعلك تقيس العلاقة بين الظلال والسطوع وغيرها وبين الورق الذي ستتم الطباعة عليه.

#### ضبط اللون الرمادي

في الشكل ٢١-١ تبدو الصورة الأصلية مظلمة أو قاتمة جداً كما أن المنطقة المشرقة أيضا ساطعة جدا، لذا فإن المنطقة المتوسطة بينهما تبدو جامدة. لتصحيح وضبط هذه الصورة، سنحتاج لتحسين تفاصيل هذه الصورة، هذا ما سنتعرف عليه فيما يلي.



شكل ٢١-١ صورة سوف نستخدمها في المثال

### خبط السطوع ودرجة التباين

يمكنك ضبط السطوع ودرجة التباين تماماً مثلما تقوم بضبط درجة السطوع بالنسبة للشاشة التي تعمل عليها، لإضافة سطوع إلى الصورة الموجودة لدينا، تابع معنا المثال التالي .

- 1. افتح الصورة Omar\_Gray.tif الموجودة على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- افتح قائمة Image ثم أشر إلى Adjustments ومن القائمة التابعة اختر
   Brightness/Contrast ، يظهر المربع الحواري Brightness/Contrast
- ٣. اسحب مؤشر المنزلق الموجود أسفل خانة Brightness حتى يصل إلى القيمة ٥٠٠ في ومؤشر المنزلق الموجود أسفل خانة Contrast حتى يصل إلى القيمة ٥٠٠ في شكل ٢٠٢١ وستلاحظ أن الصورة تبدو أكثر وضوحاً بعد تكبير قيمة شكل ٢٠٢١ وستلاحظ أن الصورة تبدو أكثر وضوحاً بعد تكبير قيمة (درجة التباين).
- ٤. أحفظ هذه الصورة على حاسبك بنفس التنسيق ثم اتركها مفتوحةً الستكمال
   التمرين التالى .




شكل ٢-٢١ تغيير قيمة Brightness و Contrast وتأثيرها على الصورة

#### استخدام المربع الحواري Levels


يقسم أمر Levels الموجود في برنامج Photoshop الرسم البياني إلى ٣ نقاط هي نقاط white Points الرسم البياني إلى ٣ نقاط هي نقاط سوداء Black Point (يكون مستوى الإضاءة صفر) ونقاط بيضاء ١٢٨ (يكون مستوى الإضاءة ١٢٨ نقطة وسط Midpoint (يكون مستوى الإضاءة ١٢٨ نقطة). وعلى الرغم من أنك تستطيع عمل ضبط للصورة بنفسك إلا إنه بمجرد نقر زر Auto من المربع الحواري Levels، يتم تلقائياً ضبط الصورة بشكل أفضل. تابع المثال التالي :

- الصورة Piper مازالت مفتوحة لديك ثم اضغط الاختصار Ctrl+L من الحجة المفاتيح لعرض المربع الحواري Levels (انظر شكل ٢١-٣).
  - انقر زر Auto لضبط الألوان بشكل تلقائي .



شكل ۲۱ - ۳ المربع الحواري Levels

- ٣. نريد أن نحدد موضع اللون الأسود (أو اللون القاتم) وموضع اللون الأبيض (الساطع أو Highlight) في الصورة. انقر القطارة البيضاء Select target من الشكل نقراً مزدوجاً، يظهر المربع الحواري highlight Color.
- كتب %96 في حقل السطوع (B) وبالنسبة لحقلي (Parity (Brightness (B) وبالنسبة لحقلي (Saturation (S) وهذا يعني أن أكثر منطقة إشراقاً تكون نسبتها 4% نقاط قابلة للطبع وبالتالي فإننا نقول أن كل قيم RGB ستكون 245 بدلاً من (BB بينما قيمة KB في CMYK ستكون %0، أما قيم Lab فتكون عكس CMYK كل هذا تجده في المربع الحواري Select target highlight Color (انظر شكل Select target للربع الحواري وإغلاق المربع الحواري Abb لتطبيق خياراتك وإغلاق المربع الحواري highlight Color).



شكل ۲۱-٤ المربع الحواري Select target highlight Color

- o. تأكد أن مربع حوار Levels مازال مفتوحاً وكذلك لوحة المعلومات Palette Palette. لاحظ أن المؤشر لا زال على شكل قطارة، خذ جولة بالمؤشر فوق الصورة وأنت تتابع القيم على لوحة المعلومات. الآن انقر القطارة البيضاء أو تأكد ألها نشطة وانقر فوق أي منطقة إشراق داخل الصورة، ستجد أن الصورة قد تحولت إلى هذه الدرجة من الإشراق في مجملها كما ستجد المؤشر في المهورة قد تحولت تحرك ليعكس القيمة الجديدة. اسحب المؤشر لوضعه الأول ثم انقر بالمؤشر والقطارة البيضاء نشطة عدة مرات فوق منطقة مشرقة وستجد أن الصورة تحولت بالكامل إلى اللون الأبيض وتختفي الدرجات الرمادية. اسحب مؤشر Input Levels مرة أخرى للوضع الأول.
- انقر أداة القطارة السوداء من المربع الحواري Levels نقرا مزدوجا ، يظهر المربع الحواري B=10 قيمة B=10 وقيمة كل من الحواري Select target shadow color. اجعل قيمة B=10 وقيمة كل من B=10 وهنا نحن نتحدث عن الظلال واستخدمنا لها القطارة السوداء ، بينما في B=10 الخطوات السابقة كنا نتحدث عن الإشراق Brightness أو Highlight (انظر شكل B=10).



شكل ۲۱-۵ المربع الحوارى Select target shadow color

- ٧. بسبب نسبة الظلال أو اللون الأسود المنخفض 10%، عندما تضع المؤشر فوق المناطق السوداء في الصورة فإن المؤشر يتجه إلى تخفيف ألوان الصورة، أما إذا وضعت المؤشر فوق النقاط البيضاء في الصورة فتتحول إلى اللون الأسود بسبب تلك النسبة، والنسبة السابقة 9% وهي درجة السطوع في الخطوة السابقة.
- ٨. ذلك هو مستوى الظلال في الصورة Shadow Level أي المناطق السوداء والبيضاء، الآن تحول إلى المنطقة المتوسطة Midtone ثم استخدم المؤشر الأيسر ناحية لحوال لترى نطاق الألوان ما بين الأبيض والأسود. حرك المؤشر الأيسر ناحية اليمين والأيمن ناحية اليسار وشاهد تأثير ذلك على الصورة.
- 9. انقر القطارة البيضاء وضع المؤشر على أكثر الأماكن بياضاً في الصورة، سوف تتغير القيمة بمجرد النقر بالمؤشر استناداً للنسب الموضوعة في الخطوات السابقة، انقر القطارة السوداء وضع المؤشر فوق أشد المناطق سواداً في الصورة وانقر لتتغير القيمة بناءاً على المعطيات السابقة لقيم HSB في الخطوات السابقة.
- ١٠. انقر زر Ok لتطبيق ضبط المستويات، تلاحظ أن الصورة بعد الضبط قد بدت فيها تفاصيل أكثر.

## خبط حور RGB

عندما نتحدث عن نظام الألوان RGB فإننا نعني ذلك التمازج بين كل من اللون الأحمر والأخضر والأزرق Red وGreen وBlue ولأننا للتو عائدون من الحديث عن اللون الرمادي، فالواقع يقول أن اللون الرمادي بدرجاته المختلفة عبارة عن نسب متساوية من RGB. ولكي تفهم ذلك انقر فوق لوحة ألوان الخلفية مثلاً من مربع الأدوات من Toolbox، يظهر المربع الحواري Color Picker. اجعل قيمة 100 و B=100 و 100 وأخبرني ماذا حدث؟ ستجد أن لون الخلفية أصبح درجة من اللون الرمادي القاتم، اجعل القيم السابقة 200 وسوف تحصل على درجة فاتحة من اللون الرمادي وهكذا.

والقيم التي نضعها لكل لون تتراوح ما بين 0 و 255 حيث تعنى القيمة 0 غياب اللون . بينما تعنى القيمة 255 وجود أقوى درجة من درجات اللون.

## تصحيح الألوان باستخدام Curves


يعد أمر Curves من الأوامر الهامة في برنامج Photoshop ذلك لأنه يمدنا بقطر داخل مربعه الحواري الذي يمكنك استخدامه كمنحنى لإعادة توزيع قيم البكسل الموجودة بالصورة. للتدريب على أمر Curves، تابع التمرين التالي:

1. افتح الملف Omar1.tif الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب. تبدو الصورة في البداية مثل الموجودة بشكل ٢٦-٦. وكما تلاحظ من الصورة أن الأبيض يبدو متسخاً والألوان الرمادية تحتاج مزيد من التباين والنقاط السوداء تحتاج لمزيد من التوضيح.



شكل ٢١-٦ الصورة في البداية وقبل إجراء أي تعديل بما

۲. افتح قائمة Image من شريط القوائم ثم اختر Adjustments واختر Curves
 من القائمة التابعة، يظهر المربع الحواري Curves (انظر شكل ۲۱-۷).



شكل ۲۱ -۷ المربع الحواري Curves

- ٣. انقر أداة القطارة Sample in image to Set Black Point الموجودة في المربع الحواري Curves ثم انقر المناطق التي تريد تغميقها مثل العينين.
- انقر أداة القطارة Sample in image to Set White Point من نفس المربع الحواري ثم انقر المناطق التي تريد تفتيحها أو إضاءها مثل ملابس الطفل. من مربع كلاحظ تنشيط مربع الاختيار Preview وذلك لرؤية التأثير الذي تجريه

على الصورة مباشرة. لاحظ أنه حتى الآن لم يظهر تأثير القطر الموجود بالمربع الحواري Curves.

- انقر مرة أخرى الأداة Sample in image to Set White Point لإزالة تنشيط هذه الأداة. يمكنك استخدام هذه الأداة لاختبار القيم اللونية الموجودة بالصورة (حيث يمكنك النقر في أي مكان في الصورة ورؤية قيم Input و Dutput في الصورة أو يقوم بتغيرها.
   له). وهذا الإجراء لا يؤثر بحال من الأحوال على الصورة أو يقوم بتغيرها.
- اضغط مفتاح Ctrl ثم انقر وجه الطفل. لابد أن تكون هذه المنطقة تنتمي لمنطقة Marker وستظهر في هذا القطر نقطة تسمى المؤشر أو المحدد Marker.
- ٧. اسحب المنحنى من هذه النقطة في الاتجاه الأيسر حتى يتم تغيير درجة سطوع وإضاءة  $(-1)^{-1}$  الصورة (انظر شكل  $(-1)^{-1}$ ).



شكل ۲۱ - ۸ ضبط الصورة باستخدام مربع Curves

انقر زر Ok لتطبيق خياراتك وأحفظ هذه الصورة ثم اغلقها.

ربما تقضي الكثير من الوقت في إصلاح الصورة القديمة الموجودة لديك. سنتعلم في الفقرة التالية كيفية الاستفادة من الصور القديمة والمتسخة بأخذ مناطق محددة من الصورة ووضعها

في صور أخرى مثل تغيير خلفية صورة أو تغيير وجه شخص ... وهكذا.

### استخدام أمر Threshold

يتعامل أمر Threshold مع القيم اللونية فقط في الصورة حيث يقوم بتوزيع قيم البكسل في منطقتين فقط هما منطقة اللون الأبيض ومنطقة اللون الأسود، لذا فهو مفيد في عدة أحوال منها قياس حدود الصورة فمثلاً عند نسخ صورة ما، يمكنك استخدام هذا الأمر لقياس حدودها أو تنظيف الصور الأبيض والأسود. للتعرف على طريقة استخدام هذا الأمر، تابع معنا التدريب التالى:

- افتح الملف Magdy الموجودة على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- ٢. اختر الأداة Brush من مربع الأدوات ثم اختر اللون الأسود من مربع الألوان ومن شريط الخيارات الخاص بهذه الأداة، اختر حجم الفرشاة وليكن ٩ بكسل وتأكد من أن قيمة تركيز الألوان Opacity و Plow هي ١٠٠ % وتأكد أيضاً من تنشيط الاختيار Normal من مربع السرد Mode.
- ٣. استخدام الأداة Brush في تحديد الحد الخارجي لجسم الرجل، والغرض من استخدام هذه الأداة هو فصل المقدمة والتي بما الرجل عن الخلفية والمكان الموجود فيه (انظر شكل ٢١-٩).






الصورة فبل التح

شكل ٢١-٩ الصورة قبل وبعد استخدام أداة Brush

فتح قائمة Image ثم اختر Adjustment من القائمة المنسدلة ومن القائمة التابعة اختر Threshold وتظهر القيمة ١٢٨ أمام اختر Threshold وتظهر القيمة ١٢٨ أمام خانة Threshold (انظر شكل ٢١-١٠).




شكل ۲۱-۲۱ المربع الحواري Threshold وتأثيره على الصورة

- و. حرك مؤشر المنزلق الذي أمامك حتى يصل إلى القيمة ١٠٠ ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحواري Threshold.
- ٦. عن طريق استخدام الأداة Brush وبنفس الإعدادات المستخدمة مسبقاً ابدأ باللون
   الأبيض ثم لون المنطقة الموجودة حول الرجل (خلفية الصورة).
- ٧. بعد تنظيف الخلفية تماماً غير وضع الألوان واجعل اللون الأسود هو لون المقدمة وابدأ
   في تلوين المناطق الغامقة لتظهر الصورة كما في شكل ٢١-١١.



شكل ٢١-١١ تلوين المناطق السوداء

- ٨. افتح الملف Nature الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- ٩. تأكد أن كلا الملفين مفتوحاً أمامك ثم نشط الأداة Move واسحب صورة الرجل من ملف Magdy الظر شكل ٢-٢١). احفظ ملف Magdy ملف ملف المحل ١٢-٢١). احفظ ملف وأغلقه لعدم الحاجة إليه الآن.



شكل ٢١-٢١ نقل صور الرجل من الملف Magdy إلى الملف Nature.

نحن الآن أمام مشكلة ألا وهي كيفية إخفاء الخلفية البيضاء لصورة الرجل كي تبدو طبيعية.

- انقر الطبقة 1 Layer الموجود في ملف Nature النشط حالياً نقراً مزدوجاً ثم أعد
   تسميتها إلى Magdy واضغط مفتاح Enter.
- 11. تأكد أن الطبقة Magdy نشطة أمامك ثم انقر مربع السرد Mode واختر

Multiply من القائمة المنسدلة (انظر شكل ٢١–١٣٣).

جميع المناطق المظلمة الأكثر من ١٢٨ ستظل كما هي بينما تختفي القيم الأعلى لهائياً.



شكل ٢١-١٣ اختيار أمر Multiply من القائمة Mode.

- 11. افتح الملف Message الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- Nature الأداة Move الشعط الأداة Move السحب نسخة من هذه الرسالة إلى الصورة Nature.
   اختر Lighten من قائمة Mode الموجودة في لوحة الطبقات، غير اسم الطبقة الجديدة إلى Message.
- 1. نشط الطبقة Magdy ثم افتح قائمة Filter واختر Blur ومن القائمة التابعة اختر Blur مرةً أخرى. انظر الشكل النهائي للصورة كما في شكل ٢١-١٤. يمكنك تجميع طبقات الصورة عن طريق عمل Flatten لها أو تركها كما هي. في كل الأحوال احفظ الصورة ثم أغلقها.



شكل ٢١-٤ صورة الرجل في النهاية

# خبط الصورة بموازنة الألوان Color Balance

إذا كنت تستشعر وجود خطأ في الألوان لأي صورة أو خلل أو عدم تناسق في ألوان الصورة، يمكنك موازنة الألوان ككل باستخدام Color Balance. تابع معنا التمرين التالي:

- افتح الملف Croquet 1 الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- افتح قائمة Image أشر إلى Adjustments ثم اختر Image فتح الموبع الحواري Color Balance أو اضغط الاختصار Ctrl+B من لوحة المفاتيح (انظر شكل ٢١-١٥).



شكل ٢١-١٥ المربع الحواري Color Balance

٣. حاول اختبار القيم الموجودة في هذا المربع، وكما تلاحظ من هذا المربع الحواري

هناك ثلاث مثلثات صغيرة، كل مثلث عبارة عن مؤشر على خط متوازي يمثل لوناً من الألوان الثلاثة سواءً بنظام RGB أو CMYK فيما عدا أن الأخير لا يتضمن مؤشراً للون الأسود K، أيضاً كل لون له حقل تظهر فيه القيمة أعلى المربع الحواري. قيم الحقول الثلاثة الآن 0 لأن المؤشر أو المثلث لكل الألوان يقف في منتصف الخط.

لاحظ أن كل لون على اليمين يقابله لون على اليسار، أي أن القيم متقابلة، فمثلاً إذا لاحظت أن اللون الأصفر في الصورة زيادة عن المقبول حرك المؤشر في اتجاه اليمين وهذا معناه أن تقوم بزيادة اللون الأزرق وإنقاص اللون الأصفر، أي أن الزيادة في جهة يقابلها نقص في الجهة المقابلة.

من هذه المؤشرات يمكنك ضبط الألوان في الصورة، فقط حرك كل لون ناحية اليمين أو اليسار حتى تحصل على الصورة المطلوبة ويتم تصحيح الألوان بناءً عليه، ولكي تقوم بالعمل على الوجه المطلوب تعال معي نتعرف على باقي عناصر المربع الحواري.

- مربع الاختيار Preview: قم بتحديد هذا المربع حتى تستطيع مشاهدة التغييرات التي نقوم بما على الصورة أثناء العمل، إزالة التحديد سوف يعود بالصورة إلى أصلها دون تغيير وهكذا يمكنك التحديد وإلغاؤه للتنقل بين الصورة قبل وبعد التغيير، وهذا يفيدك قبل أن تقوم بتطبيق التغيير أو التصحيح فعلياً بنقر زر Ok.
- مربع الاختيار Preserve Luminosity: قم بتحديد هذا المربع للاحتفاظ بقيم الألوان Grayscale للصورة، وعدم تحديد هذا المربع يمكن أن يؤدي إلى تعديل التباين أو التمايز Contrast للصورة.
  - مربع الاختيار Shadows: لضبط الألوان في منطقة الظلال من الصورة.
- خانة الاختيار Highlights: لضبط الألوان في منطقة الإشراق من الصورة (الفواتح)
- خانة الاختيار Midtones: لضبط الألوان (موازنة الألوان Midtones) في المنطقة المتوسطة من الصورة Midtones بين الظلال والفواتح والضبط في هذه

الحالة يتضمن كامل مكونات الصورة.

• حقول Color Levels: تعطينا القيم التي يتم إضافتها أو إنقاصها من كل لون نتيجةً لتحريك المؤشرات.


أنصحك بمداومة استخدام لوحة المعلومات للتعرف على قيم الألوان قبل وبعد موازنة الألوان باستخدام المربع الحواري Color Balance، الشكل ٢١-١٦ عبارة عن لوحة المعلومات Info Palette وفيها تشاهد قيم الألوان للنقطة التي يقف فوقها المؤشر.

أيضا أحب أن ألفت انتباهك إلى عدم المبالغة في تغيير قيم الألوان في الصورة حتى لا تقوم بتصحيح مشكلة وخلق مشكلة أخرى.

			41 X
INFO			
R: ∦ G: B: 8-bit	5 2 52	C:	70! 60! 39! 80!
+, Y :	10.48 3.76	□W:	
Doc: 459.9K/459.9K			
Click and drag to move layer or selection constrained to 45 degree increments.			
			!

شكل ٢١-٦١ لوحة المعلومات ١٦-٢١

- ع. من المربع الحواري Color Balance، اسحب المؤشر الموجود أمام خانة Magenta/Green إلى نماية اللون الأخضر حتى يأخذ القيمة +90، يبدو مظهر الصورة الآن أفضل من ذي قبل.
- اسحب مؤشر الزالق الموجود أمام الاختيار Yellow/Blue في اتجاه اللون الأصفر
   حتى يأخذ القيمة -٧٣.
- ٦. انقر زر Ok لإغلاق المربع الحواري ، وتطبيق خياراتك. تبدو الصورة الآن طبيعية وهيلة (انظر شكل ٢١–١٧).



شكل ٢١-١٧ الصورة بعد ضبط ألواها

### التحكم في التغييرات Variations

نحتاج أمر Variations في تصحيح ألوان الصور حيث يمكنك استخدام المربع الحواري Variations حتى تتمكن من ضبط التغييرات بطريقة سهلة وسريعة، فقط انقر فوق أحد النماذج من الصورة وسوف ترى كل ذلك على الصورة بعد التغيير بينما تبقى الصورة الأصلية كما هي لتسهل عملية المقارنة. للتدريب على استخدام أمر Variation تابع معنا التمرين التالي:

- 1. افتح الملف Croquet 2 الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب. وكما تلاحظ من الشكل تبدو الأعشاب بنية اللون.
- ۲. افتح قائمة Image ثم اختر أمر Adjustment ومن القائمة التابعة اختر
   العطى لك مفتاح تصليح الصورة المربع الحواري Variations ليعطى لك مفتاح تصليح الصورة وضبطها (انظر شكل ۲۱ ۱۸).



شكل ۲۱ – ۱۸ المربع الحواري Variations

- ٣. اسحب مؤشر الزالق الموجود أمام خانة Fine/coarse مرةً واحدةً فقط فى اتجاه الناحية اليمنى. انقر صورة More Cyan وستجد أن الصورة تبدو أكثر جمالاً، ولكن الصورة الموجودة في مربع More Blue تبدو أفضل ولكنها مازالت تحتاج إضافة بعض من اللون الأحمر والأصفر أيضاً.
  - انقر الصورة الموجودة في More Blue، تبدو الصورة رائعة الآن.
  - انقر زر Ok لإغلاق المربع الحواري Variation وتطبيق خياراتك.
    - احفظ الصورة ثم اغلقها واغلق أيضاً جميع الصور المفتوحة لديك.







استكمالاً للفصل السابق سنشرح بعض العوامل التي تؤثر بشكل فعلى على ألوان الصورة مثل المظهر Hue والتشبع Saturation بالإضافة إلى كيفية تصحيح وضبط الألوان باستخدام طبقة الضبط Adjustment layers.

- ♦ ضبط المظهر Hue والتشبع Saturation.
- Adjustment التصحيح والضبط باستخدام طبقات الضبط . Layers
  - استخدام تبديل الألوان Replace Color.
    - ♦ استخدام Selective Color

بانتهاء هذا الفصل ستتعرف على:

# خبط المظمر Hue والتشبع Saturation

إذا عرفت القاعدة الأساسية للتلوين في PhotoShop فسوف يكون كل شيء يسيرا أمامك بسبب توافر العديد من الأدوات. ولكن الشيء الهام أن تحتفظ جانباً بدرجات الألوان الرمادية Grayscale دون مساس Preserve Luminosity حتى لو كانت الصورة التي تعالجها مكتملة الألوان RGB أو CMYK. ولهذا السبب فإن أدوات Hue و Saturation لتعامل مع الصورة بكاملها فيما عدا منطقة الظلال والإشراق ليسترك خارج عملية المعالجة.


هناك عدد من الطرق التي تؤثر في كل من مكونات Hue و Saturation في الصورة، وعمليات الضبط يمكن أن تتضمن مناطق محددة من الصورة أو الصورة بأكملها، أو طبقة من الطبقات أو حتى بالتلوين المباشر باستخدام أدوات التلوين. وأفضل بداية لتفهم طريقة ضبط الألوان باستخدام Hue & هي المربع الحوارى & Saturation كما نرى فيما يلى:

- افتح الصورة Omar\_Start الموجودة على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- ۲. افتح قائمة Image ثم اختر Duplicate، يظهر المربع الحوارى Duplicate. انقر زر Ok لنسخ الصورة.
- ٣. قم بترتيب الصورتين أمامك على الشاشة كى تستطيع بسهولة المقارنة بينهما. سنقوم الآن بضبط قيم Hue و Saturation لإحدى هذه الصور باستخدام أمر Hue & Saturation.
- ع. افتح قائمة Image ثم أشر إلى Adjustments واختر Hue/Saturation من القائمة المنسدلة أو اضغط الاختصار Ctrl+U مباشرة من لوحة المفاتيح (انظر شكل ١-٢٢).



شكل ٢٦-١ المربع الحواري Hue/Saturation

- العدر أن الاختيار Master هو الخيار الحالي ثم قم بتحريك المؤشرات الثلاثة Master على ضبط الألوان المطلوب. Saturation ,Lightness عيناً ويساراً للحصول على ضبط الألوان المطلوب. وبالنسبة لمؤشر Lightness فإن تحريكه يميناً أو يساراً بدرجة كبيرة يؤدي إما إلى تفتيح الصورة بدرجة كبيرة أو تغميقها بدرجة كبيرة تختفي معها أي تفاصيل تكون موجودة بالصورة، أنصحك بترك هذا المؤشر كما هو أو تحريكه بدرجة صغيرة جدا.
  - ٦. اسحب مؤشر الزالق الموجود أمام خانة Hue حتى يصل إلى القيمة + ٢٦.
- ٧. اسحب مؤشر الزالق الموجود أمام خانة Saturation حتى يصل للقيمة -١٧. ثم
   اترك الخيار lightness كما هو (يجب أن تظهر الصورة النهائية كما بشكل ٢٢ ٢).
  - انقر زر Ok لتطبيق خياراتك واحفظ الصورة.




شكل ٢-٢٦ الخيارات المختلفة في مربع Hue& saturation وتأثيرها على الصورة

#### خيارات مربع Hue& saturation

افتح مربع Hue& saturation مرةً أخرى، ستجد أنه يحتوى على العديد من الخيارات كما يلي:

• اختر نطاق لون من مربع السرد Master، تشاهد عدداً من الألوان بدرجالها المختلفة مثل Greens أي الأخضر ودرجاته (انظر شكل ٢٢–٣).



شكل ٢٢-٣ اختر أحد الألوان بدرجاته المختلفة من مربع السرد Master

بمجرد اختيار أحد الألوان من مربع السرد Master، يظهر فى أسفل المربع الحوارى مجموعة من المؤشرات المنزلقة Sliders التي يمكنك تحريكها للتأثير على كل من



#### Hue و Saturation (انظر شکل ۲۲–٤).

- شكل ٢٢-٤ خيارات المربع الحوارى مع اختيار أحد الألوان من مربع السرد Master
- بعد اختيار أحد الألوان ، يمكنك تنشيط أحد أدوات القطارة على التعامل معها. Tools ثم النقر على الصورة لتحديد الألوان في الصورة التي يمكن التعامل معها. اضغط مفتاح Shift وانقر الصورة باستخدام القطارة لتوسيع نطاق الألوان. اضغط مفتاح Alt وانقر الصورة لحذف بعض الألوان من النطاق. يمكنك أيضا استخدام زر القطارة المحدد بعلامة + و لزيادة وإنقاص الألوان من النطاق.
- قم بتنشيط مربع الاختيار Colorize لتحويل كل النقاط Pixels الموجودة في الصورة لقيم متساوية في المظهر العام Hue. بعد ذلك يمكنك تحريك مؤشر ليساد لأنها تكون عند نسبة لتغيير لون البكسل، وقد نحرك مؤشر Saturation لليسار لأنها تكون عند نسبة % 100 عند اختيار خانة Colorize.

# التصديع والضبط باستخداء طبقات الضبط الضبط


لإضافة بعض المؤثرات الخفيفة لتصحيح الألوان، يمكننا التلوين باستخدام Hue أو باستخدام Saturation أو باستخدام معاً أو باستخدام لعنا. وفي المثال التالي سنقوم بتصحيح الألوان لصورة ملونة باستخدام كل من الطبقات Layers وطبقات الضبط Adjustment Layers معاً في آن واحد، تابع معنا الخطوات التالية:

افتح الصورة 1\_Omar الموجودة على القرص المدمج المرفق بالكتاب، حيث تبدو الصورة في البداية كما في شكل ٢٢-٥.



شكل ٢٢-٥ صورة الطفل في البداية ويبدو وجه الطفل غير واضح أمامك.

- ٢. اضغط مفتاح B لتنشيط الأداة Brush مفتاح B لتنشيط الأداة اختر الفرشاة Airbrush مأل النشيطة وحرك مؤشر الزالق الموجود أمام خانة Flow حتى يصل للقيمة ٣٣ %، لاحظ أن حجم الفرشاة يعتمد اعتماداً أساسياً على حجم الصورة ككل.
- ٣. اضغط مفتاح D لوضع الألوان الافتراضية (اللون الأسود للمقدمة والأبيض للخلفية) ثم انقر زر Edit in Quick Mask Mode للخلفية) ثم انقر زر Standard
   حيث أن الأماكن التي ستقوم بتلوينها هي الأماكن المحددة في النمط Standard.
- ابدأ في سحب مؤشر الأداة Brush في الأماكن المظلمة على وجه الطفل ثم ابدأ في
   السحب لأسفل على ملابسه والجزء الأمامي من الشعر (انظر شكل ٢٢-٦).
- o. اضغط مفتاح Q للعودة إلى النمط Standard أو انقر زر Q للعودة إلى النمط Mode الموجود في مربع الأدوات).




شكل ٢٠٢ استخدام Brush والخيارات المختلفة في شويط الخيارات

7. انقر زر Create a new Fill Or Adjustment Layer من القائمة المنسدلة (انظر شكل ۲۲-۷). اسفل لوحة الطبقات ثم اختر Levels من القائمة المنسدلة (انظر شكل ۲۲-۷). يتم تلقائياً تطبيق الأمر Levels على التحديد الذي قمنا بإنشائه.



شكل ٢٢-٧ اختيار الأمر Levels

البيضاء للدخل Levels، اسحب المنزلق الخاص بالنقاط البيضاء للدخل Levels.
 المنزلق حتى يصل إلى القيمة ١٤٤ ثم اسحب Midpoint حتى تصل للقيمة ١٠٤ والمنزلق الخاص بالنقاط السوداء حتى يصل للقيمة ١٠ (انظر شكل ٢٢-٨).



شكل ٢٢-٨ المربع الحواري Levels والإعدادات المختلفة به.

- ٨. كما ترى تبدو الصورة جميلة الآن. (انظر شكل ٢٢-٩). أغلق لوحة
   ٨. كما عاينة الصورة بشكل أوضح.
  - قم بحفظ الصورة وإغلاقها.





شكل ٢٢-٩ الصورة بعد ضبط درجة إضاءها.

# تبديل الألوان Replace Color


يمكنك عن طريق استبدال الألوان Replace Color اختيار منطقة محددة من الصورة استناداً إلى اللون ثم تقوم بضبط كل من Raturation, Lightness للمنطقة المختارة، لتوضيح ذلك، تابع معنا التمرين التالى:

- افتح الصورة Window الموجودة على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- ٢. من مربع الأدوات نشط الأداة Rectangular Marquee
   حول حافة الشباك العليا (كما في شكل ٢٢-١٠).




شكل ٢٢-١٠ تحديد الحافة العليا للشباك.

۳. افتح قائمة Image ثم أشر إلى Adjustment واختر Replace Color، يظهر
 الموبع الحوارى Replace Color (انظر شكل ۲۲-۱۱).



شكل ١١-٢٢ المربع الحواري Replace Color

- ٤. لاحظ علامات القطارة الثلاث، فالأولى Eyedropper Tool تقوم باختيار اللون، والثانية Add to Sample تقوم باختيار ألوان أخرى وإضافتها إلى الألوان المحددة السابقة، والثالثة Subtract from Sample تقوم باختيار الألوان وحذفها من التحديد.
- في المربع الحوارى Eyedropper Tool الموجودة في المربع الحوارى الشط الأداة الأولى Replace Color ثم انقر أى مكان في الحائط الأزرق من الصورة الاختيار كل المناطق التي لها نفس اللون.
- 7. من المربع الحوارى Replace Color ، نشط الأداة Add to Sample ثم اسحب المؤشر وانقر الأماكن الأخرى حتى يبدو حافة الشباك بشكل مستوى في نموذج المعاينة الموجود في المربع Replace Color (انظر شكل ٢٢-٢١).



شكل ٢-٢٢ استخدام الأداة Eyedropper Pulse في ضبط حدود الشباك


- ٧. حرك مؤشر المنزلق الموجود أمام خانة Fuzziness حتى يصل إلى القيمة ٨٠ (انظر شكل ٢٢-١٣).
- ٨. إذا كان هناك مساحات بيضاء ليست من ضمن الحائط، نشط الأداة
   ٢. إذا كان هناك مساحات بيضاء ليست من ضمن الحائط، نشط الأداة
   ٣. Eyedropper minus
   ٨. وذلك لحذف معظم اللون الأبيض.



شكل ٢٢-١٣ ضبط قيمة Fuzziness

٩. من الجزء Replacement الموجود في المربع الحواري Replace Color، اسحب مؤشر الزالق الموجود أمام خانة Hue حتى يصل إلى القيمة + ٤٠، واسحب المؤشر الموجود أمام خانة Saturation حتى يصل للقيمة - ٤٥، واترك مؤشر الزالق

الموجود عند الخانة Lightness كما هو عند القيمة • (صفر) (انظر شكل ٢٦-



شكل ٢٢-١٤ ضبط الإعدادات الخاصة بقيم Hue و Saturation و Lightness.


- ١٠. ولأننا قمنا بتغيير قيم ألوان الحائط من حيث التشبع والإظهار والإضاءة، يتغير لون
   الحائط ليأخذ اللون الأخضر.
  - 11. انقر زر Ok لتطبيق خيارتك.
  - 1 . . . افتح قائمة Select ثم اختر Deselect من القائمة المنسدلة لإلغاء التحديد.
    - ١٣. احفظ الملف ثم قم بإغلاقه.

# Selective Color استخداه

يتيح لك المربع الحواري Selective Color ضبط ألوان صور CMYK بالإضافة إلى أنه يتيح لك ضبط الألوان الأسود والأبيض والقيم المتساوية في الصورة، ولعل المثال التالي يوضح استخدام Selective Color في ضبط الألوان، تابع معنا الخطوات التالية:

- افتح الصورة Picnic والموجودة على القرص المدمج المرفق بالكتاب في نافذة
   PhotoShop.
- image أشر إلى Adjustment ثم اختر Selective Color، يظهر

المربع الحواری Selective Color (انظر شکل ۲۲–۱۵). یحتوی مربع السرد Colors الموجود بالمربع الحواری علی تسعة ألوان (انظر شکل ۲۲–۱۹).



شكل ۲۲–۱۵ المربع الحواري Selective Color



شكل ٢٦-٢٢ مربع السود Color داخل المربع الحوارى Selective Color

نشط مربع الاختيار Preview لمعاينة التغييرات على الصورة في نفس الوقت.

٤.

نشط خانة Relative في منطقة Method في أسفل المربع الحوارى حيث أن Relative تجعل التغيير يشمل الحبر كنسبة مئوية من اللون. فإذا قمت بزيادة لون Cyan على سبيل المثال بنسبة 20% في المربع الحوارى فان هذه النسبة تعادل 10% من الصورة إذا كانت قيمة اللون في الصورة 23% Cyan فان النسبة هي Absolute Method فان النسبة التي نقوم بتزويدها في المربع الحوارى تضاف إلى نسبة اللون في الصورة.

- ه. اختر Neutrals من مربع السرد Colors لتقليل كمية لون Magenta. مثلا في منطقة Neutrals من الصورة حرك مؤشر الزالق للخيار Magenta إلى اليسار.
- ٦. اختر لوناً من مربع السرد Colors وحرك المؤشرات لإضافة أو تقليل نسبة اللون المختار من الألوان الرئيسية CMYK في المربع الحوارى.

يوضح الشكل ٢٢-١٧ التالي علاقة المربع الحوارى Selective Color مع اللون المختار وتأثير ذلك على الصورة .



شكل ۲۲-۲۲ الصورة وتأثير المربع الحوارى Selective Color عليها





استعادة الصورة القديمة من أهم المزايا التي يوفرها لك هذا البرنامج تخيل لو لديك صورة منذ الطفولة مرت عليها الأيام والليالي، أتراها مازالت تبدو في حالة جيدة؟ أشك في ذلك لأنه وبمرور الوقت تتعرض هذه الصور للمؤثرات الخارجية التي تفقدها الكثير من جمالها. لهذا أقدم لك عزيزى القارئ هذا الفصل الذي أتمنى أن تجد فيه ما تصبو إليه وأن تعيد الرونق والجمال إلى صورك القديمة.

في هذا الفصل ستتعرف على:

- استعادة صورة قديمة
- ♦ المزيد عن الأداة Clone Stamp
- التحديد من خلال القناع Quick Mask.
  - ♦ استبدال خلفية الصورة

## استعادة صورة تحديمة

سنقوم فى التمرين التالى بضبط صورة مر عليها الكثير والكثير من الوقت وقد بدت علامة السنين مؤثرة وبشكل واضح على ملامح هذه الصورة.

انظر شكل ٢٣- اوالذي يعرض صورة لطفلة صغيرة مر عليها وقت طويل وكم لها من ذكرى عزيزة تحملها هذه الصورة لصاحبتها، أتعتقد أنه من الممكن أن تعود بنا الأيام كى تلتقط هذه الطفلة الصورة مرةً أخرى؟ طبعاً مستحيل. لهذا فالحل السحرى لضبط هذه الصورة هو ذلك البرنامج الذكى Photoshop.



شكل ٢٣-١ صورة الطفلة وكها العديد من العيوب

انظر إلى الصورة جيداً وستجد أن وجه الفتاة يبدو غامقاً إلى حدٍ ما بالإضافة إلى وجود تغيير في الألوان عند الشعر ووجود ثنى فى الصورة يظهر بوضوح في الجانب الأيمن ، الفستان يبدو متسخ ذلك بسبب انسكاب بعض قطرات القهوة عليه. فلنبدأ الآن العمل فى إصلاح الصورة.

### تغيير الألوان واستعادة الشعر

فى البداية سنقوم بإصلاح الشعر وتهذيبه باستخدام الأداة Clone stamp، تابع الخطوات التالية:

- 1. افتح الملف Sara.tif الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- ٢. نشط الأداة Zoom من مربع الأدوات، ثم قم بتكبير الصورة حتى تصل إلى
   القيمة ٢٠٠ % أو أكثر حسب ما يروق لك.
- ٣. اضغط مفتاح H لتنشيط الأداة Hand
   على شعر الفتاة.
  - ٤. افتح قائمة Image ثم اختر Mode ومن القائمة التابعة اختر Lab Color.
- و. افتح قائمة Window ثم اختر اللوحة Channels ثم انقر العنوان اسم الطبقة للمناه المناه المناه
- 7. نشط الأداة Clone Stamp من مربع الأدوات، ومن شريط الخيارات المصاحب للأداة. تأكد أن قيمة تركيز الألوان Opacity هي ١٠٠% وأن الخيار النشط في مربع السرد Mode هو Normal تأكد أيضاً من تنشيط مربع الاختيار النشط في مربع السرد Soft 21 هو Soft 21 يمكنك من أخذ العينة وتطبيقها على مناطق مختلفة من الصورة)
- اضغط مفتاح Alt أثناء نقر زر الفأرة على المنطقة السليمة من الشعر لأخذ عينة من هذه المنطقة (وهي العينة التي سنأخذها من الصورة ونستخدمها فيما بعد في النسخ).
- ٨. انقر مؤشر الأداة Clone على المنطقة الغير سليمة في اتجاه الجزء المجعد أمامك. لابد
   أن تتبع جيداً اتجاه الشعر وأنت تقوم بتطبيق الأداة Clone أو بمعنى آخر إذا قمت

بأخذ عينة من المناطق المضيئة في الشعر والموجودة في اتجاه عقارب الساعة، قم بتطبيق هذه العينة على المناطق الموجودة في اتجاه عقارب الساعة أيضا.

عندما تنتهى من معالجة منطقة الشعر باستخدام الأداة Clone Stamp مع تنشيط الخيار Aligned الذى ذكرناه من قبل. تلاحظ نقل العينة التى قمنا باختيارها الواحدة تلو الأخرى مع حركة مؤشر الفأرة، اضغط مفتاح Alt مرة أخرى ثم انقر على منطقة مختلفة لأخذ عينة جديدة من الشعر واستمر في ضبط وإصلاح الأماكن الأخرى حتى تنتهى من ضبط الشعر بأكمله. (انظر شكل ٢-٢٣)



شكل ٢-٢٣ تطبيق الأداة Clone Stamp والخيارات الخاصة بهذه الأداة

- ١. عندما يتغير شكل الشعر معك بتطبيق هذه العينة، قم بإعادة اختيار عينة جديدة مرة أخرى باستخدام الأداة Clone Stamp ثم استخدم هذه العينة في معالجة المناطق القريبة جداً من منطقة أخذ العينة.
- 11. عندما تصل إلى نهاية الشعر، اضغط مفتاح Alt ثم انقر المناطق السليمة والواقعة بين الشعر والخلفية، وحاول أن تجعل العينة التي ستأخذها مشابحة تماماً للمنطقة المتعرجة المطلوب إصلاحها. ونظراً لصعوبة سحب مؤشر الأداة Clone Stamp على هذه المنطقة الدقيقة، يمكنك فقط النقر في المنطقة المتعرجة وستقوم الأداة Stamp برسم دائرة صغيرة تعالج بها هذه المنطقة وحل المشكلة نيابة عنك.
  - N ۲. احفظ الملف باسم Sara.tif ولاحظ أن التنسيق المختار هو Tif.

تعتبر أداة الإصلاح Clone Stamp من الأدوات سهلة الاستخدام خاصة في غط


الألوان الرمادية Grayscale أكثر منه في الصور الملونة، فالشعر على سبيل المثال به العديد من الظلال وكل ظل له درجة لونية معينة ربما يصعب معالجتها في الصور الملونة ولكن مع نمط Grayscale تستطيع بنجاح معالجة هذه الأجزاء عن طريق استخدام قيم الاضاءة المتشابكة.

# المزيد عن الأحاة Clone Stamp

دقق عزيزى القارئ فى الصورة الموجودة أمامك ، ستلاحظ أن وجه الفتاة مشوه ببعض البقع والتي يسهل تصحيحها فى نمط Grayscale كما ذكرنا سلفاً إلا أن هناك مشكلة أخرى سوف تصادفنا فى إصلاح منطقة الجلد الموجود بالوجه وذلك لأن الجلد به العديد من الطبقات (بمعنى أدق أن لون الجلد أو الوجه بشكل عام يحتوى على العديد من الدرجات الرمادية) وكل درجة (طبقة) من هذه الدرجات تحتاج إلى عينة مختلفة لمعالجتها وهذا بالطبع يعد أمر مستحيل، هذا بالإضافة إلى الظلال الموجودة فى الوجه والتى تعتبر مناطق انتقالية ناتجة عن سقوط الضوء على وجه الفتاة.


للتغلب على ذلك، تابع معنا الخطوات الآتية:

- قم بتكبير الصورة إلى القيمة ٥٠٠٠% باستخدام الأداة Zoom لوؤية درجة نقاء الصورة بوضوح ثم استخدام الأداة hand للتركيز على رؤية الجانب الأيسر من وجه الفتاة.
  - اضغط مفتاح F8 من لوحة المفاتيح لعرض لوحة المعلومات Info.
- ٣. انقر أداة Eyedropper الموجودة فى أعلى يسار اللوحة ومن القائمة التى تظهر اختر Grayscale (انظر شكل ٣٠-٣)، تقوم اللوحة بعرض قيم البكسل تماماً كما لو كنت فى غط RGB أو CMYK لأن كل ما نريده هنا هو معلومات عن غط Grayscale فقط.



شكل ٣٣-٣ لوحة Info واختيار أمر Grayscale منها


- عرك مؤشر الفأرة على هذه المنطقة ولكن كن حذراً واختر المنطقة البعيدة عن البقعة الموجودة على الجانب الأيسر من الفم كما يتضح من شكل ٢٣-٤ الذى يعرض مكان جيد لموضع المؤشر. انظر إلى لوحة المعلومات Info وانظر إلى قيمة للموجودة والتى تتراوح بين القيمة ١٢% و ١٣٠% وتبدو غامقة إلى حد ما.
- ع. نشط الأداة Clone Stamp المنطقة على المنطقة على المنطقة على المنطقة على المناطق المضيئة من المنطقة حتى تخبرك لوحة Info أن قيمة لل هي موشر الفأرة على المناطق المضيئة من المنطقة حتى تخبرك لوحة Alt أثناء النقر في هذه المنطقة.



شكل ٢٣-٤ لوحة المعلومات Info تخبرك بالمناطق المضيئة الموجودة فى الوجه

٦. انقر ولا تسحب المنطقة المراد معالجتها على الجانب الأيسر كما فى شكل ٢٣-٥، يتم استبدال البقعة الموجودة بالعينة التي أخذناها والتي تشتمل على نفس درجتها اللونية. لاحظ ظهور بعض النقاط فى الجزء الأيمن من وجه الفتاة. يمكنك بنفس الطريقة معالجة الوجه بالكامل.

٧. احفظ عملك إلى هنا.



شكل ٢٣-٥ استخدام لوحة Info في أخذ العينة

تقوم الأداة Clone Stamp بمعالجة جزء صغير من الصورة فماذا نفعل لو كان المطلوب هو معالجة أجزاء كبيرة من الصورة لابد أن هناك حل سهل وعملى لإجراء ذلك، والصورة التي أمامنا كما ذكرنا سابقاً مر عليها وقت كثير وقد فعل الزمان بها ما فعل وأصبحت مشوهة وبها تشويش (شوائب) يبدوا واضحاً في مجمل الصورة، فماذا نفعل لمعالجة هذه الأجزاء الكبيرة؟ هذا ما سنتعرف عليه في الفقرة التالية.

# استخدام المرشح Dust&Scratches

يستخدم هذا المرشح فى تنقية الصور من الشوائب، ويبدو كما لو كان أداة سحرية تستخدم لحذف الشوائب والتشويهات من الصورة التى أُخذت عن طريق الماسح الضوئى. سنقوم فى الخطوات التالية باستخدام المرشح Dust&Scratches لتقليل نسبة الضوضاء والتشويهات الواضحة فى الصورة. والغرض هنا ليس تفتيح الصورة ولكن استعادة جودها الأصلية كما كانت عليه من قبل.

#### تابع معنا الخطوات التالية:

- اضغط الاختصار (-)+Ctrl (علامة -) من لوحة المفاتيح لتقليل عرض الملف إلى المختلفة التي شرحناها لتكبير أو تصغير عرض الملف).
- ٢. اضغط مفتاح H من لوحة المفاتيح للتبديل إلى الأداة Hand وقم بالتركيز
   على الجزء الأيسر من وجه الفتاة.
- ٣. نشط الأداة Lasso ثم قم بالتحديد على منطقة الجزء الأيمن (انظر شكل ٦-٢٣).



شكل ٢٣-٦ تحديد المنطقة المطلوب معالجتها من التشويه.

- غ. انقر بزر الفأرة الأيمن ومن القائمة الموضعية التي تظهر اختر Feather ، يظهر المربع الحوارى Feather . أكتب ٥ أمام خانة Feather Radius ثم انقر زر Ok لتطبيق خيارتك. واختيار القيمة ٥ يجعل المناطق الانتقالية بين المنطقة الموجودة داخل التحديد والتي سنقوم بتطبيق المرشح Dust&Scratches عليها والمناطق الموجودة خارج التحديد ثابتة ولا يحدث أي تغيير في قيم البكسل الخاصة بحما.
- O. افتح قائمة Filter ثم اختر Noise ومن القائمة التابعة اختر Dust&Scratches وانظر شكل الحوارى Dust&Scratches (انظر شكل ٧-٢٣).



شكل ٢٣-٧ المربع الحواري Dust &Scratches

- ٦٠ ادخل القيمة ١٠ أمام خانة Radius ثم حرك مؤشر الزالق الموجود أمام خانة
   ٢٠ ادخل القيمة ٦٠ وانقر زر Ok لتطبيق هذا الفلتر .
- افتح قائمة Select ثم اختر أمر Deselect (أو أضغط الاختصار Ctrl+D من لوحة المفاتيح لإلغاء التحديد) ثم احفظ الملف حتى هذه الخطوة.

## التحديد من خلال العناع Quick Mask

تعتمد تقنية إصلاح الصور بشكل أساسى على تحديد المناطق المصابة ثم معالجتها ، فيما بعد باستخدام أدوات Photoshop التي تعلمتها سابقاً. سنحاول في الخطوات التالية معالجة فستان الطفلة الصغيرة مما عليه من بقع القهوة .

يعد استخدام نمط Quick Mask من أفضل طرق التحديد في هذه الحالة حيث تعتمد في تحديدها على درجة تركيز الألوان Opacity ثم تقوم بتطبيق تأثير معين على المناطق المختارة. لمزيد من التوضيح، تابع الخطوات التالية:

سنعتبر الآن المناطق التي سنقوم برسم قناع عليها هي المناطق المحددة، لذا انظر إلى زر Edit in Quick Mask Mode الموجود في مربع الأدوات وحدد هل هو دائرة ممتلئة داخل مستطيل فارغ هكذا عليه إذا كان كذلك، انقر هذا الزر دون أي تغيير أما إذا كان العكس، أي دائرة فارغة داخل مستطيل ممتلئ علي فاضغط مفتاح Alt أثناء نقر هذا الزر للتبديل إلى الحالة الأخرى.

- من مربع الألوان الموجود في مربع الأدوات انقر اللون الأمامي حتى يظهر المربع الحوارى Color Picker ثم اختر اللون الأسود الفاتح (حدد قيمة B=40). اضغط مفتاح Enter لتطبيق خياراتك وإغلاق المربع الحوارى Color Picker.
- ٣. اضغط مفتاح B من لوحة المفاتيح للتبديل إلى أداة الفرشاة Brush (أو انقرها من مربع الأدوات)
   مربع الأدوات)
   من شريط الخيارات المصاحب للأداة حدد حجم الفرشاة وليكن ٤٠ بكسل .
- ٤. اضغط مسطرة المسافات أثناء نقر مؤشر الفأرة واسحب الصورة لرؤية الجزء السفلى
   (فستان الطفلة).
- انقر في المناطق التي بها بقع القهوة على الفستان والتي يبدو مظهرها سئ كما في شكل ٢٣-٨.
- F. عندما تنتهي من تلوين جميع الأجزاء المصابة (المشوهة)، انقر زر Edit In . Standard Mode الموجود في مربع الأدوات لعرض التحديد الذي قمت باختياره.



شكل ٢٣-٨ تحديد الأماكن المشوشة في نمط Quick mask

- ٧. اضغط الاختصار Ctrl+D من لوحة المفاتيح لحذف التحديد. قم بتحديد الجزء المصاب بالقهوة .
- ٨. افتح قائمة Filter ثم اختر Noise ومن القائمة التابعة اختر
   Dust&Scratches).
- 9. اسحب مؤشر الزالق أمام خانة Radius حتى يصل للقيمة ٢٨ بكسل ومؤشر Thershold حتى يصل إلى القيمة ١٥ (مربع المعاينة الموجود فى المربع الحوارى Dust&Scratches) قم بتغيير هذه القيم وانظر إلى تأثيرها على هذه المناطق من خلال المربع الحوارى Dust&Scratches وعندما تروق لك النتيجة التى اخترها، انقر زر Ok لإغلاق المربع الحوارى وتطبيق خياراتك.
- ١٠. اضغط الاختصار Ctrl+D من لوحة المفاتيح لإلغاء التحديد، واضغط الاختصار
   ٢٠٠ كفظ الملف إلى هنا.
- سنعود مرةً أخرى الستخدام الأداة Clone Stamp لمعالجة الجزء السفلى من الصورة وتغطية المناطق المشوهة بأجزاء سليمة. تابع الخطوات التالية:
- 1. تأكد أن الجزء السفلى من الصورة ظاهر أمامك ثم انقر زر C الطفلى من الصورة ظاهر أمامك ثم انقر زر Mask Mode (أو اضغط مفتاح Q من لوحة المفاتيح).
- عن طريق استخدام أداة Brush، قم بتطبيق Quick Mask على المناطق المشوهة والتي بها بقع القهوة ثم اضغط مفتاح Q للخروج من النمط Quick Mask ورؤية التحديد الذي اخترته.
- ٣. نشط الأداة Clone Stamp ثم اختر المناطق القريبة من التحديد المختار أثناء ضغط
   مفتاح Alt لأخذ هذه المنطقة كعينة.
- ٤. اسحب مؤشر الفأرة فى التحديد لاستبدال المناطق المشوهة كما فى (شكل ٢٣-٩) وتذكر قبل الانتقال إلى المنطقة التى تريد معالجتها أن تقوم باختيار عينة جديدة تكون قريبة من المنطقة المطلوب معالجتها حتى لا تبدو الصورة وكأنها ملطخة بالألوان.



شكل ٢٣-٩ استخدم الأداة Clone Stamp في أخذ عينة وإصلاحها

### استبدال خلفية الصورة

قمنا حتى الآن بإصلاح ما يمكن إصلاحه من الصورة ولكن علامة الزمن مازالت تبدو وبوضوح على هذه الصورة فماذا نفعل؟ لقد وجدت أن الحل السحرى للتخلص من هذه المشكلة هي استبدال الخلفية بخلفية أخرى جديدة وستبدو الصورة كما لو تم التقاطها الآن وليس منذ زمن مضى.

ومن الصورة التى لدينا يبدو الشعر هو الشيء الأكثر صعوبة فى التعامل معه، لأن مظهره فى هذه الصورة متناقض بمعنى أن هناك مساحات حادة والضوء فيها قليل مما يفقدها الكثير من تفاصيلها.

ولأننا سنقوم بتغطية معظم أجزاء الشعر باستخدام Mask، سنقوم بتقسيم الصورة إلى قسمين الأول به صورة الفتاة والآخر به الخلفية ولأن Photoshop يسمح بتقنية نسخ القناع، سنقوم فى الخطوات التالية بفتح الصورة الأصلية الموجودة على القرص المدمج المرفق بالكتاب وسننشئ القناع على هذه الصورة ثم نعود فننسخه على الصورة الموجودة لدينا. تابع الخطوات التالية:

افتح الصورة Sara الموجودة على القرص المدمج المرفق بالكتاب. ثم احفظ هذه

الصورة على القرص الصلب الخاص بك باسم Original Color Image.

- ٢. قم بتكبير الصورة إلى القيمة ٣٠٠٠% باستخدام الأداة Zoom ثم اضغط مسطرة المسافات من لوحة المفاتيح أثناء نقر الصورة وقم بتحريكها حتى يتم التركيز على الجزء الأيمن من الفتاة
- انقر زر Edit in Quick Mask Mode الموجود في مربع الأدوات ثم نشط أداة الفرشاة الفرشاة وليكن ١٣
   الفرشاة Brush مفتاح D للعودة إلى وضع الألوان الافتراضي وللتأكد من أن اللون الأسود هو لون المقدمة.
- اسحب مؤشر الفرشاة خارج حدود شعر الفتاة ولا تغضب إذا دخل المؤشر إلى داخل حدود الشعر، ذلك لأننا اخترنا من شريط الخيارات حجم الفرشاة 13 Soft أي أن الحواف لها ناعمة والمناطق المرسومة هي التي يتم تحديدها عند الخروج من النمط Quick Mask (انظر شكل ٢٣-١٠).
- عندما تنتهي من تحديد الحواف الموجودة أمامك في غط Quick Mask والموضحة بالشكل ٢٣-١٠، اضغط مسطرة المسافات ثم اسحب النافذة لأعلى لعرض باقى الأجزاء التى لم يتم وضعها في Quick Mask (والتي يطلق عليها المناطق الغير مقنعة).



تحديد حواف الشعر

شكل ٢٣-١٠ استخدام الفرشاة في تحديد الشكل في غط Quick mask

- استمر في الرسم حتى تصل إلى المنطقة القريبة من العين في الجزء الأيمن ثم اضغط رقم الموجود في لوحة الأرقام (من لوحة المفاتيح) لتقليل نسبة تركيز الألوان Opacity إلى ٢٤% (لاحظ أن ضغط أى رقم من لوحة الأرقام يغير قيمة تركيز الألوان Opacity، فمثلاً ضغط الرقم ٢ يتسبب في تغيير قيمة Opacity إلى ١٠٠% والرقم صفر إلى ١٠٠% وهكذا). والغرض من تقليل نسبة Opacity هي أخذ هذه المنطقة من الشعر ورؤيتها حينما نقوم باستبدال خلفية الصورة الأصلية بالصورة الجديدة.
- ٧. استمر فى اختيار الشعر فى Quick Mask وتذكر أن هناك تركيزين مختلفين لألوان الشعر فى الصورة وأن Quick Mask يمثل المساحات المعكوسة التى تريد الاحتفاظ كما، لهذا آثرنا استخدام فرشاة ذات تركيز ألوان Opacity حوالى ٢٠% وذلك بالنسبة للحواف المظلمة من الشعر واستخدام النسب الكبيرة مع المناطق المضيئة فى القناع.
- ٨. بعد الانتهاء من وضع قناع على الحدود اليمنى للشعر، اختر أداة Smudge أحداد اليمنى للشعر، اختر أداة Smudge أمام خموعة الأداة الخداد النامط Blur من مربع الأدوات، ومن شريط الخيارات الخاص بهذه الأداة اختر النامط Darken من مربع السرد Mode وأدخل القيمة ٢٤ % أمام خانة Strength.
- ٩. اسحب من المناطق الأكثر وضوحاً إلى المناطق الأقل وضوحاً داخل القناع لتنعيم
   المناطق الانتقالية الموجودة بين التركيزين المختلفين فى الألوان.
  - ١. احفظ الملف حتى هذه الخطوة.
- على عكس معظم برامج تحرير الصور، يقدم برنامج Photoshop تقنية استخدام القناع على عكس معظم برامج تحرير الصور، يقدم برنامج Alpha Channel تستخدم في تخزين معلومات عن هذا القناع كما تقوم بعرض هذه المعلومات عند إغلاق الملف في هذا النمط ثم

فتحه مرةً أخرى. لذا لا تحاول فتح هذا الملف فى برنامج آخر لا يدعم هذه التقنية فيذهب عملك مع الرياح. كما أنك لست فى حاجة إلى حفظ الملف فى نمط Quick Mode من جلسة لأخرى. فإذا قمت بإغلاق هذا الملف وأنت فى نمط Standard Mode، يضيع التحديد الناتج من استخدام Quick mask ولا سبيل لاسترجاعه مرة أخرى.

فى الفقرة التالية سنستخدم لوحة Navigator فى استكمال وضع Quick Mask على باقى الصورة، ذلك لأن لوحة Navigator تعمل أسرع من الأداة Hand. تابع معنا الخطوات التالية:

- 1. افتح قائمة Window ثم اختر Navigator لعرض لوحة Navigator على الشاشة.
- ٢. من لوحة Navigator حرك المؤشر حتى تصل إلى الأجزاء التى لم يتم عمل Mask
   المؤشر حتى تصل إلى الأجزاء التى لم يتم عمل Ab.
- ۳. تأكد من تنشيط الأداة Brush ثم اضغط الرقم صفر من لوحة الأرقام لتغيير قيمة  $^{\circ}$  Opacity إلى  $^{\circ}$  ثم استكمل باقى تحديد الفتاة من الجهة اليمنى.
- يعد أن تنتهى من تحديد هذا الجزء، نعود لتحديد الشعر فى الجهة اليسرى. من لوحة Navigator اسحب حتى تستطيع رؤية الناحية اليسرى من الشعر ثم ابدأ فى التحديد بنفس الطريقة السابقة (انظر شكل ٢٣-١١).



شكل ٢٣-١١ تحديد الجهة اليسرى من الشكل.

- عندما تبدأ في تحديد الشعر وتصل إلى الشعر الموجود عند الأذن (الشعر المجعد والمثنى)، استخدم نفس التقنية التي استخدمناها في تحديد الجزء الأيمن كما سبق.
- تنهى من التحديد انقر نقراً مزدوجاً الأداة hand حتى تملئ الصورة
   الشاشة التي أمامك Fit On screen.
- المنط الأداة المنط الله المنط ا
- ٨. كرر الخطوة السابقة على الجانب الأيسر من الشاشة تماماً مثلما فعلت سابقاً. (انظر شكل ٢٣-١٢).



شكل ٢٣-٢٣ تحديد الصورة باستخدام الأداة Polygonal Lasso

- انقر زر Edit In standard Mode وإذا لم تكن لوحة القنوات Palette
   اضغط مفتاح F7 من لوحة المفاتيح لإظهارها (أو افتح Bital طاهرة أمامك، اضغط مفتاح Channel من القائمة المنسدلة).
- ١٠. اضغط الاختصار Ctrl+D من لوحة المفاتيح لحذف التحديد ثم احفظ الملف إلى
   هنا.
- 11. افتح الملف Sara.tif الذي حفظناه في النمط Grayscale الذي كنا نعمل فيه في بداية هذا الفصل، ثم نشط الملف Original Color Image أمامك.
- 11. من لوحة القنوات Channels، انقر بزر الفأرة الأيمن يسار القناة 11 من لوحة القنوات ٢٣٥-١٣٠) ومن القائمة الموضعية التي تظهر اختر أمر Duplicate Channel.



شكل ٢٣-٢٣ القناة Alpha 1 التي حددناها سابقاً

17. يظهر المربع الحوارى Duplicate Channel. اختر Sara.tif من مربع السرد .1۳ من مربع السرد Document ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحوارى وإضافة هذه القناة إلى الملف Sara (انظر شكل ٢٣–١٤).



شكل ٢٣-٤١ المربع الحواري Duplicate Channel وحفظ التحديد

١٤. احفظ الملف ثم أغلق صورة Original Color Image.

#### إضافة الخلفية إلى الصورة

سنقوم فيما يلى بإضافة خلفية للصورة Sara الموجودة بين يدينا، فحتى الآن لم ننتهى من إصلاح هذه الصورة. تابع الخطوات التالية:

- 1. تأكد أن لوحة القنوات Channels مازالت مفتوحة أمامك ثم اضغط مفتاح Ctrl . أثناء نقر الاسم Alpha 1 وذلك لتحميل التحديد.
- ٢. نشط لوحة الطبقات Layers ثم انقر الطبقة Background لتنشيطها ثم اختر
   الأداة Gradient
- ٣. اضغط مفتاح Alt ثم انقر أعلى الخلفية الموجودة لديك، يتحول شكل مؤشر الفأرة ليأخذ شكل القطارة. انقر اللون الذي ترغب في استخدامه من الصورة.

- ك. اضغط مفتاح X للتبديل بين المقدمة والخلفية ثم اضغط مفتاح Alt أثناء النقر أعلى الصورة حتى تصل إلى أسفلها، اضغط مفتاح X مرة أخرى لتبديل الألوان مرة أخرى و تخصيص اللون الغامق للمقدمة.
- من شريط الخيارات الخاص بالأداة Gradient، اختر التدريج Foreground To
   اختر التدريج background من انقر زر فيمة inear Gradient وتأكد أن قيمة background
   المرد Normal هو Mode.
- ٦٠. اسحب من أعلى إلى أسفل الصورة كما فى شكل ٢٣-١٥. ربما ينتابك شعور
   الاحتفاظ بالخلفية الأصلية للصورة كما ترى.



شكل ٢٣-١٥ إضافة تدريج للخلفية

٧. اضغط الاختصار Ctrl+D من لوحة المفاتيح لإلغاء التحديد ثم احفظ الملف عند هذه الخطوة.

انظر شكل ٢٣-١٦ والذي يعرض الفرق بين الصورتين قبل وبعد التعديل وخبرين ألا تبدو

الصورة الآن أفضل من ذى قبل، ألا يمكنك فعل ذلك على صورك الخاصة والتى مر عليها وقت طويل. يمكنك الإطلاع على الصورة Sara Gray الموجودة على القرص المدمج لرؤية الصورة فى النهاية.





شكل ٢٣-١٦ الصورة قبل وبعد التعديل






يعد هذا الفصل استكمالاً للفصل السابق وفيه نقوم بتهذيب وإصلاح الصورة الموجودة في الفصل السابق

- في هذا الفصل ستتعرف على: ♦ مفهوم مستويات الألوان.
  - إصلاح ألوان الصورة.
- وضع عناصر جديدة في الصفحة.

يعتمد هذا الفصل بصفة أساسية على طريقة فهمك للأنماط Modes حيث أن كل شيء تقوم بتلوينه أو أى تحديد تقوم بإنشائه في جزء من أجزاء الصورة يعرف بالنمط أو Mode. وتعتمد فكرة الأنماط ببساطة على كيفية ترتيب القيم اللونية (البكسل) في الصورة، ولما لهذه الأنماط من أهمية ستجد مربع السرد في لوحة الطبقات Layers وفي شريط الخيارات يحتوى على الأنواع المختلفة للأنماط، وكل نوع من هذه الأنواع يعطى تأثيراً مختلفاً لامتزاج ألوان المقدمة مع ألوان الخلفية. ونود أن نلفت انتباهك إلى أن فهم الأنماط بوجه عام يعتبر المفتاح الأساسي لفهمك لكيفية إصلاح الصورة والتعامل معها.

وفى هذا الفصل سنتعلم كيفية مزج نسخة الملف Sara مع النسخة الرمادية Grayscale التي أنشأناها فى الفصل السابق. لإنشاء صورة ملونة مع الحفاظ على الإصلاحات التي قمنا ها في الفصل السابق، فتابع معنا الخطوات التالية:

- 1. افتح الملف Sara الذى قمنا بإنشائه فى الفصل السابق. إذا لم تكمل خطوات هـــذا الفصل إلى آخره، يمكنك فتح الملف Sara كالموجود على القرص المدمج المرفــق بالكتاب.
  - افتح قائمة Image ثم اختر Mode ومن القائمة التابعة اختر RGB Color.
- ٣. افتح الصورة Original Color Image التي حفظناها في الفصل السابق، أو افتح الملف Sara الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب في الفصل الرابع والعشرين حيث تظهر الصورة الملونة تلقائياً نشطة في أمامية الشاشة.
- أنغط مفتاح Shift ثم اسحب الطبقة Background من لوحة طبقات الصورة الملونة وضعها في نافذة الملف Sara.tif. يتسبب مفتاح Shift في إنشاء طبقة جديدة في منتصف الصورة. وبذلك نكون قد أضفنا الصورة الملونة كطبقة جديدة في الملف Sara (انظر شكل ٢٠-١) يمكنك الآن إغلاق الصورة الملونة لعدم الحاجة إليها.



شكل ٢٤-١ اسحب الطبقة Background وضعها في الملف Sara

- ع. من لوحة الطبقات Layers ومن مربع السرد Mode اختر النمط Color، يقوم المبقل Photoshop بنقل القيم اللونية فقط إلى الصورة الجديدة. انقر عنوان الطبقة الجديدة Layer 1 ثقراً مزدوجاً وأعد تسميتها باسم Color ثم اضغط مفتاح Enter لتطبيق الاسم الجديد.
- ٦. من لوحة القنوات، اضغط مفتاح Ctrl أثناء نقر القناة 1 Alpha والتي تحتوى على التحديد الذي تم إنشاؤه وحفظه في الفصل السابق لتحميل معلومات هذه القناة كما لو كانت تحديداً.
- اضغط مفتاح Delete، يتم حذف الخلفية الموجودة خارج التحديد وإزالة ألوالها.
   (انظر شكل ٢٤-٢).



شكل ٢-٢ حذف ألوان الخلفية

اضغط الاختصار Ctrl+D من لوحة المفاتيح لإزالة التحديد ثم احفظ الملف إلى هنا
 بتنسيق Photoshop وهو Sara25.psd.


وتعتبر إضافة نسخة من ألوان الصورة الأصلية إلى الطبقة الموجودة فى الصورة الرمادية فى غط Color من الأشياء العظيمة التى يقوم بها برنامج Photoshop، والملاحظ أنسا فى الخطوات السابقة لم نقم بإضافة أى ظلال إلى الصورة وذلك لأن الألوان الموجودة أصلاً فى الصورة الملونة غير موزعة بدقة. لذلك سوف نشرح فى الفقرة التالية كيفية تعديل الخلفية الرمادية لإضافة مزيد من التناغم والتفاعل بين صورة الطفلة الملونة مع خلفية هذه الصورة.

# شرح مستويات الألوان

يقوم النمط Color بإضافة درجة التشبع الموجودة فى الصورة الأصلية لإنشاء صورة جديدة بها مزيج من ألوان الطبقة وانسجام الخلفية، لذلك فالمناطق الأكثر إضاءة والمناطق الأكثر ظلاماً من صورة Sara لا تعرض أي ألوان لأن النمط Color لا يستطيع إضافة أي ألوان في المناطق الشديدة الإضاءة أو الشديدة الظلمة.

ويعتبر الحل المثالى فى هذه الحالة هو إضافة الألوان الأصلية إلى هذه المناطق لإعادة توزيعها مرةً أخرى. لأداء ذلك، تابع الخطوات التالية:

- 1. من لوحة الطبقات انقر الطبقة Background لتنشيطها ثم اضغط الاختصار Levels.
- ٢. اسحب المؤشر Midpoint إلى اليسار حتى تصل قيمة Input Levels الموجــود في
   ١ المنتصف إلى القيمة ٣٠. التقليل درجة تباين الخلفية (انظر شكل ٢٤-٣).



شكل ٢٤-٣ المربع الحواري Levels

- ٣. في منطقة Output اسحب مؤشر الزالق الأسود Black إلى اليمين حتى تصبح القيمة الموجودة في Output.
   ١ وهذا الإجراء يقلل درجة التباين وتأخذ النقاط السوداء في الصورة القيمة ١٥.
- ٤. اسحب مؤشر الزالق الأبيض ناحية اليمين حتى يصل للقيمة ٧٤٧، وهذه القيمة يستم تحديد القيم البيضاء للصورة بالقيمة ٧٤٧ بينما القيمة القصوى هي ٢٥٥. وإذا قمنا بزيادة القيم البيضاء، تمتزج الألوان الموجودة في المناطق المضيئة على الصورة بطريقة طبيعية وتصبح واضحة ومرئية في الطبقات التي تحتوى على هذه الألوان. وهذه التغيرات التي تظهر في الطبقات تعتبر تغيرات دقيقة للغاية.
  - انقر زر Ok لتطبيق خياراتك وإغلاق المربع الحوارى Levels.
     الكن ما تأثير كل من القيم Input و Output و Midpoint؟
- الدخل Input: عندما تقوم بسحب مؤشر الزالق للون الأسود (القاتم) ناحية السيمين

ومؤشر الزالق للون الأبيض (اللون الساطع) ناحية اليسار فإنك تقوم بضغط المستويات الديناميكية للألوان وتقوم بإضافة درجة تباين للصورة وذلك عن طريق ضغط العرض الموجود بين هذه القيم اللونية.

- المنطقة الوسطى Midpoint: تؤثر النقطة الوسطى Midpoint على قيمــة التبــاين. فتحريك مؤشر النقطة الوسطى إلى اليسار يقوم بزيادة التباين وتحريكه إلى اليمين يقلل هذا التباين.
- الخرج Output: تقوم قيم Output بفك أو عرض المستويات الديناميكية الألــوان للصورة.

# إحلاج ألوان الحورة

قمنا فى الفقرة السابقة بنسخ الألوان الأصلية للصورة، إلا أن هذه العملية لم تأتِ بالنتيجة المرجوة لأن الصورة الأصلية والتي تعتبر مصدر لألوان النسخة التي قمنا بنسخها غير سليمة لما مر عليها من وقت طويل أتلف في شكلها وأثر على ألوالها، للذلك أرى أن الحل الأمثل في هذه الحالة هو أخذ نسخة من الألوان الأصلية ثم إعادة تلوين المناطق الأكثر إظلاما (القاتمة) أو الأكثر إضاءةً (الفاتحة) أو المناطق المشوهة كما سنرى لاحقاً. تابع الخطوات التالية:

- 1. انقر الطبقة Color لتنشيطها ثم انقر رمز العين الموجود أمام طبقــة Color لاخفاء هذه الطبقة.
- ٢. نشط الأداة Brush أثناء النقر على الأماكن المطلوب أخـــذ عينـــات منــها . Pixel اضغط مفتاح Alt أثناء النقر على الأماكن المطلوب أخـــذ عينــات منــها لاستخدامها في الصورة فيمـــا بعـــد، يتحـــول مؤشــر الفـــأرة إلى رمـــز القطــارة . Eyedropper والذي يساعدك في أخذ عينة من اللون المطلوب واستخدامها فيمـــا بعد.

٣. حرر مفتاح Alt ثم ابدأ بالرسم على فستان الفتاة وكن حذراً فى الحدود الموجودة بين الفستان ويد الفتاة اليسرى وابدأ بالرسم بحرص حتى لا تشوه منظر الصورة (انظر شكل ٢٤-٤).




شكل ٢٤-٤ تلوين المناطق المطلوب إعادة تلوينها

- ٤. انقر رمز العين الله الموجود أمام طبقة Background لإظهارها مرةً أخرى ورؤيــة تأثير التلوين الذي أجريناه عليها.
- عندما تنتهى من إصلاح الرتوش الموجودة فى الفستان، احفظ ملفك حتى هذه الخطوة.
   ضبط المظهر Hue والتشبع Saturation

يعتبر المظهر Hue موجة ضوئية تعطى اللون طابعاً مميزاً بينما التشبع Saturation عبارة عن نقاء هذا المظهر، للتعرف على طريقة ضبط المظهر والتشبع، تابع الخطوات التالية:

- اضغط الاختصار Ctrl+U من لوحة المفاتيح لعرض المربع الحوارى.
   Hue/saturation.
- اسحب الزالق الموجود تحت خانة Saturation حتى يصل للقيمة +٣٣ تأكد من تنشيط مربع الاختيار Preview حتى تستطيع معاينة الشاشة لحظياً عند إجراء أى تعديل. ربما تحتاج أيضاً إلى تغيير قيمة الإضاءة Lightness إلى +٣ (انظر شكل ٢٥-٥).



إذا كانت هذه القيم تروق لك، انقر زر Ok لتطبيق خيارتك.

شكل ٢٤-٥ المربع الحواري Hue/saturation


٤. احفظ الملف حتى هذه الخطوة.

### وضع نمناصر جديدة فهي الصغدة

كن حريصاً أثناء إضافة أى عناصر جديدة للصورة والتي ربما لا تظهر الصورة بشكل جيد، لذلك سنقوم في الفقرة التالية بتغيير خلفية الصورة وإضافة ظل لها. تابع الخطوات التالية:

- 1. افتح الملف Clouds من على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- اضغط مفتاح Shift ثم اسحب الطبقة Background من لوحة الطبقات للصورة Shift وضعها على الصورة Sara (انظر شكل ٢٤-٦) ثم اغلق الصورة Clouds لعدم الحاجة إليها الآن.
- ٣. انقر الطبقة Background من لوحة الطبقات الخاصة بالصورة Sara نقراً مزدوجاً، يظهر المربع الحوارى New Layer. غير اسم الطبقة إلى Ok لإغلاق المربع الحوارى والعودة إلى الصورة.

  White
- ٤. انقر الطبقة Layer1 نقراً مزدوجاً وهي طبقة السماء التي أضفناه مؤخراً ثم اكتب Clouds لإعادة تسميتها وانقر زر Ok لتطبيق الاسم.
- ه. من لوحة الطبقات اسحب الطبقة Clouds إلى أسفل الطبقة Black and white.



شكل ٢٤-٦ سحب الطبقة Clouds

- ٦. تأكد من تنشيط الطبقة Clouds ثم اضغط مفتاح Alt أثناء نقر زر Clouds قم العجم الموبع الحوارى New layer قم اسفل لوحة الطبقات، يظهر المربع الحوارى New layer قم بتسمية هذه الطبقة باسم Shadow (انظر شكل ٢-٧).
- ٧. من لوحة القنوات اضغط مفتاح Ctrl أثناء نقر القناة Alpha1 لتحميل التحديد،
   نشط لوحة الطبقات مرةً أخرى ثم نشط الطبقة Black and White واضغط مفتاح لشط لوحة الطبقات. يمكننا الآن رؤيــة
   Delete (Backspace) خلف هذه الخلفية من لوحة الطبقات. يمكننا الآن رؤيــة
   خلفية الصورة (انظر شكل ٢٠-٧).



شكل ٢٠٢٤ إنشاء طبقة جديدة وحذف الخلفية من الصورة

- قم بحذف الطبقة Color .
- ٩. انقر الأداة Lasso واختر الأداة Polygonal Lasso وقم بعمل تحديد حــول
   صورة الفتاة .

- ١٠ قم بالضغط على Ctrl+J لعمل نسخ عبر الطبقات للصورة المحددة .
- ۱۱. تظهر طبقة جديدة اضغط على اسمها مرتين وقم بتسميتها Sara End (انظر شكل ١٠٠) . ( ٨-٢٤



شكل ٢٤-٨ لوحة الطبقات واختيار النمط Normal

11. افتح قائمة Filter ثم اختر أمر Blur ومن القائمة التابعة اختر Filter ثم اختر Gaussian Blur ومن القائمة التابعة اختر 0.9 ثم يظهر المربع الحوارى Blur أمام خانة Radius أدخل القيمــة 0.9 ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحوارى وتطبيق خياراتك، يتم تفتيح الظل ولا يصبح لونه اسوداً قاتم كما كان من قبل (انظر شكل ٢٤-٩).



شكل ٢٤-٩ تطبيق المرشح Gaussian Blur

### حذف هوامش الصورة

تعتبر هذه الفقرة هي آخر فقراتنا للتعامل مع هذه الصورة وإصلاحها وفيها نقوم بحــذف هوامش الصورة. لأداء ذلك، تابع معنا الخطوات التالية:

- ١. من لوحة الطبقات نشط الطبقــة Black and White ثم انقــر زر Add layer من لوحة الطبقات.
   ١٨ الموجود في أسفل لوحة الطبقات.
- اضغط مفتاح B للتبديل إلى أداة الفرشاة الفرشاة وليكن ١٣ وتأكد من مربع الأدوات) ومن شريط الخيارات حدد حجم الفرشاة وليكن ١٣ وتأكد من النسيط الخيار Normal داخل مربع السرد Mode. وأن قيمة Plow و Opacity وأن قيمة الخيار المحلفية هي ١٠٠ % وإذا لم تكن الألوان في النمط الافتراضي (اللون الأبيض للخلفية والأسود للمقدمة) اضغط مفتاح D للتبديل إلى وضع الألوان الافتراضي .
- ٣. ابدأ في استخدام الأداة Brush وارسم حول حدود الفتاة. إذا قمت بأى خطأ اضغط مفتاح X مرة أخرى مفتاح X لعكس الألوان ثم امسح الخطأ الذى قمت به ثم اضغط مفتاح X مرة أخرى لاستكمال العمل والعودة إلى الوضع السابق.
- ٤. اضغط على مفتاح Ctrl ثم اضغط على اسم الطبقة لتحديدها .(انظر شكل ٢٤-١٠)



شكل ٢٤-١٠ لوحة الطبقات وتحميل التحديد

- اضغط الاختصار Ctrl+shift+l من لوحة المفاتيح لعكس التحديد .
- . اضغط الاختصار Ctrl+D من لوحة المفاتيح لإلغاء التحديد ثم افتح قائمة Ctrl+D . واختر منها Layers ومن القائمة الفرعية اضغط Apply. (انظر شكل ٢٤ ١).



شكل ٢٤ - ١١ استخدام القناع الموجود في طبقة Black and white لحذف الهوامش

القر زر Create new layer الموجود فى أسفل لوحة الطبقات، لإنشاء طبقة جديدة يتم استخدامها فى تصفيف الشعر باستخدام الأداة Smudge. حاول تجربة ذلك بنفسك، فقط من شريط الخيارات حدد الخيارات التالية (لحجم الفرشاة اختسر ۱۹ ومن مربع السرد Mode حدد المسنمط Normal وقيمة Strength هيى ١٩ ومن مربع السرد على نتيجة مشابه لشكل ٢٠ - ١٦. إذا قمت بأى خطأ يمكنك ضغط الاختصار Ctrl+Z للتراجع عن آخر خطوة قمت بما كما يمكنك استخدام لوحة التاريخ History Palette للرجوع عدة خطوات إذا لزم الأمر ، أو اضغط على المفاتيح التالية عدة مرات Ctrl+Alt+Z.




شكل ٢٤-١٢ الشعر بعد تصفيفه

٨. عندما تنتهي من تصفيف الشعر، احفظ عملك.

همذا نكون قد انتهينا من العمل مع هذه الصورة على مدى فصلين متتابعين. يمكنك إجراء نفس هذه الخطوات على الصور الخاصة بك والقريبة إلى قلبك للاحتفاظ بها كما هي برونقها وشكلها الجميل (انظر شكل ٢٤-١٣).



شكل ٢٤-١٣ الشكل النهائي للصورة.











يخاطب هذا الفصل المتمرسين في Photoshop وفيه ستتعلم بعض المهارات الفنية الجاديدة سواءً في معالجة الصور أو في إنشاء صور جديدة.

في هذا الفصل ستتعرف على:

- ♦ اضافة عناصر من صورة إلى أخرى.
  - ♦ إصلاح عيوب الصورة.
    - ♦ إنشاء لوحة فنية.
  - حذف بعض عناصر الصورة.

# إخافة عناصر من صورة إلى أخرى

لم أكن أتخيل أن أتعامل مع هذا البرنامج الذكى لإنشاء هذه الخدع فمثلاً هل لأحد أن يتخيل أن هناك طفل يجلس فى الفراغ وكأنه يطير؟ لا أحد يستطيع تخيل ذلك، لكن مع برنامج Photoshop أمكننى إنشاء صورة طفل يجلس فى السماء وكأنه يحلم عن طريق دمج عناصر الصور (بمعنى آخر وضع صورة معينة فى أخرى) وبطبيعة الحال تعد هذه التقنية مفيدة جداً فى إنشاء الإعلانات والدعاية. تابع الخطوات التالية:

- افتح الصورة Clouds والصورة Abdalla الموجودين على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- ٢. باستخدام أداة Magic Wand حدد صورة الطفل عبد الله بدقة وقم بتركيز
   ١٤ الاختيار على صورة الطفل (انظر شكل ٢٥٠).



شكل ٢-١ قمت باختيار صورة الطفل لوضعها في الصورة الأخرى

- ٣. نشط أداة التحريك Move Tool شم اسحب صورة هذا الطفل إلى الصورة الأخرى وهي صورة السماء (بطريقة السحب والإفلات). اضغط فوق الصورة بالمؤشر واسحب إلى الصورة الأخرى.
  - أصبح عبد الله الآن يسبح في الهواء (انظر شكل ٢٥-٢).



شكل ٢٥-٢ أصبح الطفل يسبح في الهواء الطلق

كان هذا مثالاً مختصراً وبسيطاً يوضح لك كيف تستخدم PhotoShop في تحريك أو نسخ بعض العناصر من صورة إلى أخرى وإن كنا قد استخدمناه من قبل في بعض فصول هذا الكتاب. وقبل نسخ أى عنصر من ملف لآخر، يجب أن تضع في اعتبارك عدة عوامل، مثل تقارب حجم الصور واستخدام نفس نظام الألوان، ففي المثال السابق استخدمت صورتين من نوع RGB والأمر الثالث أن تكون Resolution متقاربة حتى لا يحدث تفاوت ملفت للنظر.

الأمر الذي يجب ملاحظته أن PhotoShop يقوم بإنشاء طبقة جديدة للكائن المنسوخ كيث تكون فوق طبقة Background Layer (انظر شكل ٢٥-٣).



الطبقة الجديدة المنسوخة

شكل ٢٥-٣ لوحة الطبقات وبما طبقة جديدة للصورة المنسوخة

لاحظنا في المثال السابق أن صورة الطفل كانت موجودة بمفردها (بمعنى عدم وجود أي

خلفية في هذه الصورة) مما سهل عملية الاختيار، لكن ماذا لو كانت هذه الصورة ليست بمفردها أي أن هناك أشياء أخرى في الصورة، في هذه الحالة ربما تحتاج إلى استخدام أداة الختيار أخرى غير Magic Wand، عندئذ ستجد بعض الأجزاء حول الصورة زائدة مما يجعل الصورة الجديدة مشوهة، لذلك يجب إزالة تلك الظلال ولكي تفعل ذلك يمكنك استخدام "قناع الطبقة" Layer Mask، والذي يعتبر من أساليب التحديد الجيدة والدقيقة في نفس الوقت، للتعرف على كيفية استخدام "قناع الطبقة" Layer Mask في التحديد، تابع المثال التالي:

- افتح الصورة Clouds1 والموجودة على القرص المدمج المرفق بالكتاب والتي ستعتبر الهدف (الخلفية Background) ثم افتح الصورة 1\_Omer وهي الصورة الثانية والتي سننقل منها صورة الطفل.
- 7. في الصورة الثانية Background حدد الكائن باستخدام أى أداة من أدوات الاختيار ولتكن أداة Lasso أو Rectangular Marquee من مربع الأدوات Toolbox (انظر شكل ٢٥-٤).




شكل ٢٥-٤ قم بتحديد الكائن في الصورة الثانية

٢. نشط أداة التحريك Move ألفر فوق الجزء المحدد في الصورة الثانية واسحب إلى صورة الخلفية، يتم نقل صورة الطفل إلى الصورة الأولى (انظر شكل ٢٥٥٥).



شكل ٢٥-٥ انتقل الكائن إلى صورة الخلفية وقد تم إنشاء طبقة Layer للكائن

- Add Layer Mask الموجود في أسفل لوحة الطبقات، يتم إضافة قناع Mask إلى هذه الطبقة. سنستخدم هذا القناع لإزالة المناطق حول الكائن حتى يصبح الكائن بمفرده فوق الخلفية، وستلاحظ وجود رمز القناع داخل لوحة الطبقات Layers (انظر شكل ٢٥٥).
- تأكد من وضع الألوان الافتراضي (أي أن لون المقدمة Foreground Color أسود، ولون الخلفية Background Color أبيض)، وإذا لم تكن كذلك اضغط مفتاح D من لوحة المفاتيح لتنشيط هذا الخيار.



شكل ٢٥-٦ لاحظ إضافة رمز Mask للطبقة النشطة

- 7. نشط أداة التلوين brush ومن شريط الخيارات اختر فرشاة ذات حجم مناسب ولتكن ١٣ مثلاً، قم بتحريك مؤشر أداة الرسم فوق المناطق الموجودة حول الكائن التي تريد تحويلها إلى ألوان وشكل الخلفية، وهي تلك المناطق التي انتقلت مع الكائن من الصورة الأولى ونريد إزالتها، لاحظ أن الرسم باللون الأسود فوق القناع Mask سيزيل تلك المناطق كما سنرى.
- ٧. هب أنك وأنت ترسم باستخدام أداة الرسم قمت بتحريك الفرشاة فوق أجزاء من الصورة فتم بإلغائها (جزء من اليد أو الرجل أو حتى الشعر تحت إزالته بالفرشاة)
   (انظر شكل ٢٥-٧).



شكل ٢٥٧ تم حذف جزء من الكائن (الصورة) بطريق الخطأ

لاستعادة هذا الجزء، قم بتحويل لون المقدمة إلى اللون الأبيض والخلفية إلى اللون

الأسود (أي إعكس اللونين)، يمكنك ضغط مفتاح X من لوحة المفاتيح، باستخدام فرشاة أدق قم بالرسم فوق الأجزاء المفقودة، ستعود كما كانت بعد أن ترضى عن الصورة والتي يجب أن تظهر كما في الشكل - X - X.



شكل ٢٥-٨ الصورة النهائية بعد تطبيق القناع

## إحلاج غيوب الحور


سنقوم فى المثال التالى بحذف أحد العيوب الموجودة فى الصور، والتى تتمثل فى اللون الأهر الموجود فى عين أحد الأشخاص. لمزيد من الإيضاح، تابع الخطوات التالية:

افتح الصورة Twins الموجودة على القرص المدمج المرفق بالكتاب (انظر شكل ٩-٢٥).



شكل ٢٥-٩ الصورة في البادية وتبدو العين حمراء كما نرى

- ٢. انقر أداة التكبير على ثم قم بتكبير منطقة العين كى نستطيع معالجتها. اضغط مفتاح D (إذا لزم الأمر) للعودة إلى خيارات الألوان الافتراضية (اللون الأسود للمقدمة والأبيض للخلفية). اضغط أيضاً مفتاح D للانتقال إلى نمط Quick المحدد هنا من تطبيق القناع هو تلوين المنطقة الحمراء مع الاحتفاظ بلون المنطقة التي حولها بنفس ألوالها الأصلية).
  - تأكد من تنشيط أداة الفرشاة ثم اختر حجم مناسب لها ولتكن 5 Soft Round 5.
     Pixel .
- قم برسم النقطة الحمراء في العين مع الحرص على عدم تلوين باقى المنطقة المحيطة حتى
   تبدو طبيعية.
- ومن القائمة التابعــة اختـ Blur ثم اختر Blur ومن القائمة التابعــة اختــر Blur ثم اختـر Blur ثم اختـ ومن القائمة العينين بعد تلوينها طبيعة)، يظهر المربع الحوارى Gaussian Blur. من خانة Radius حدد القيمة 0.5 ثم انقــر OK لإغلاق المربع الحواري (انظر شكل ٢٥-١٠).
- اضغط مفتاح Q مرةً أخرى للعودة إلى نمط Standard والخروج من نمط Quick
   ستظهر العين الحمراء محددة.



شكل ٢٥-١٠ المربع الحواري Gaussian Blur

٧. اضغط الاختصار Ctrl+j من لوحة المفاتيح لوضع التحديد في طبقة خاصة (أو اختر New من القائمة على Layer Via Copy). اضغط الاختصار Ctrl+Shift+U من لوحة المفاتيح (انظر شــكل Ctrl+Shift+U) ألا تبــدو الصورة الآن أفضل من ذى قبل؟



شكل ٢٥-١١ إظهار الصورة بشكل أفضل.

- ٨. تأكد من تنشيط الطبقة Layer1 من لوحة الطبقات، انقر زر Layer1 الموجود أعلى لوحة الطبقات، تأكد أن الأداة
   ٣. Transparent Pixels الموجود أعلى لوحة الطبقات، تأكد أن الأداة Brush مازالت نشطة ثم اختر حجم كبير للفرشاة ولتكن ١٧ بكسل ثم حرك مؤشر الزالق الموجود أمام خانة Flow حتى يصل إلى القيمة ٢٠ %، تأكد أن اللون النشط في المقدمة هو اللون الأسود.
- ٩. ثبت الفرشاة فى منتصف العين وعلى الجزء المطلوب تغميقه ثم انقر نقرةً واحدةً فقط.
   كرر هذه العملية فى العين الأخرى إذا وجدت نفسك فى حاجة لإضافة مزيد من الظلام داخل العين (انظر شكل ٢٥-١٢).



شكل ٢-٢٥ معالجة العين عن طريق استخدام القطارة

- .١٠ انقر زر Lock Transparent Pixels مرةً أخرى لفك الإغلاق، يمكنك تقليل حجم الفرشاة وإضافة مزيد من الألوان على العين وهذا يتوقف على رغبتك الشخصية في ذلك، حتى تصل إلى النتيجة المرجوة. سنحاول في الخطوات التالية إضفاء مزيد من الإشراق والإضاءة على العين. من شريط الخيارات الخاص بالأداة Brush قلل حجم الفرشاة ولتكن ٥ بكسل ثم اضغط مفتاح (]) من لوحة المفاتيح لتقليل حجم الفرشاة إلى ٤ بكسل واترك قيمة Flow كما هي ٦٠%. اضغط مفتاح الله شكل القطارة، اضغط مفتاح الله شكل القطارة، انقر المنطقة المشرقة في العين (منطقة انعكاس الضوء) مرةً واحدةً لتظهر عينة اللون هذه في مربع الألوان، انقر في المنطقة المطلوب معالجتها مرة أو اثنين حتى تطمئن إلى النتيجة (انظر شكل ٢٥-١٢).
- 11. لإنهاء المعالجة في هذه المنطقة سنضيف قليل من التشويش على منطقة العين حتى تبدو طبيعية، افتح قائمة Filter ثم اختر أمر Noise ومن القائمة التابعة اختر و Noise منطهر المربع الحواري Add Noise كما في شكل ٢٥-١٣. انقر ور Ok



شكل ٢٥-١٣ المربع الحواري Add Noise


11. قلل نسبة تركيز الألوان Opacity حتى تصل إلى ٨٥%. ألا تبدو منظر العينين

أفضل الآن.

#### إنشاء لوحة فنية

- افتح الصورة Vase الموجودة على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- ۲. اضغط مفتاح D لوضع الألوان في النمط الافتراضي لها(أبيض في الخلفية وأسود في المقدمة) ثم افتح قائمة Image واختر منها Canvas Size يظهر المربع الحوارى Canvas Size من خانة Anchor. أترك مربع التثبيب كما هو نشط في المنتصف، أمام خانة العرض Width أدخل القيمة ۸۰۰ بكسل، أمام خانة الطول Height أدخل القيمة عياراتك وإغلاق المربع الحوارى.
- ٣. تأكد أن لوحة الطبقات نشطه أمامك ثم انقر الطبقة Background نقراً مزدوجاً يظهر المربع الحوارى New Layer. أعد تسمية الطبقة باسم أنقر زر Ok يظهر المربع الحوارى. اضغط مفتاح W لتنشيط الأداة Wagic Wand ومن شريط الخيارات الخاص بهذه الأداة أدخل القيمة ٣٢ أمام خانة Tolerance.
- ٤. انقر الخلفية البيضاء الموجودة أمامك ثم افتح قائمة Select واختر Modify ثم اختر Expand واختر Expand أمام Expand من القوائم التابعة، يظهر المربع الحوارى Expand اكتب ٢ ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحوارى والعــودة إلى المستند.
- اصغط مفتاح Delete لإلغاء لون الخلفية الأبيض وإظهار الفازة بمفردها تماماً، أضغط الاختصار Ctrl+D من لوحة المفاتيح لإلغاء التحديد ثم اضغط الاختصار Ctrl+R لعرض المسطرة في نافذة الملف (يعد ظهور المسطرة من أسرع الطرق وأسهلها لإنشاء دليل بالملف).


- 7. اضغط مفتاح Alt أثناء نقر زر Create a new layer الموجود أسفل لوحة الطبقات، يظهر المربع الحوارى New Layer، قم بتسمية هذه الطبقة باسم Ledge ثم أنقر زر Ok لإخلاق المربع الحوارى.
- اسحب الطبقة Ledge أسفل الطبقة Vase من لوحة الطبقات، استحب من المسطرة الدليل الأفقي إلى أسفل الملف حتى يقطع منتصف الفازة تقريباً، اسحب من المسطرة الرأسية الدليل الرأسي إلى يسار الملف حتى تتقاطع هذه الأدلة على الشاشة.
   (انظر شكل ٢٥-١٤).



شكل ٢٥-١٤ رسم الأدلة وتقاطعها على الشاشة

٨. أزل رمز العين الله الموجود أمام الطبقة Vase لإخفائها من الملف. نشط الأداة

الأدوات. افتح قائمة View ثم اختر أمر Snap وذلك للاحتفاظ بالأداة يمين الدليل الأدوات. افتح قائمة View ثم اختر أمر Snap وذلك للاحتفاظ بالأداة يمين الدليل أثناء إنشاء التحديد. قم بإنشاء شكل سفلي كما بشكل ٢٥-١٥ ثم قم بتلوينه عن طريق استخدام الأداة Brush واختيار القيم R=130,G=134,B=226. بسنفس الطريقة قم بإنشاء شكل رأسي كما بشكل ٢٥-١٥ واختر القيم الطريقة قم بإنشاء شكل رأسي كما بشكل ١٥-١٥ واختر القيم الطريقة قم بإنشاء شكل رأسي كما بشكل الأفقى والرأسي قبم بإزالة التحديد.



شكل ٢٥-١٥ رسم الأشكال الأفقية والرأسية

- ٩. نشط الأداة Move ثم اسحب الدليل الأفقي والرأسي إلى خـــارج الملـــف
   واضغط الاختصار Ctrl+R من لوحة المفاتيح لإخفاء المسطرة.
- 1. نشط الأداة Gradient ثم حدد لون المقدمة بالقيم 124 هـ ولون المقدمة بالقيم 124 هـ Gradient الفعط مفتاح Alt اضغط مفتاح R=255,G=24,B=211 اضغط مفتاح الفيم اثناء نقر الزر Create new layer الموجود في أسفل لوحة الطبقات ثم قــم بتسمية الطبقة الجديدة باسم Sky ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحوارى.
- 1. اسحب الطبقة Sky إلى أسفل الطبقة Ledge ثم حدد النمط Linear من شريط الخيارات الخاص بالأداة Gradient وتأكد من تنشيط النمط Background الخيارات الخاص بالأداة بالمحب مؤشر التدريج من أعلى الصفحة إلى أسفل مع ضغط مفتاح Shift للمحافظة على إنشاء تدريج عمودى (انظر شكل ٢٥-١٦).



شكل ٢٥-١٦ إنشاء تدريج عمودى


11. نشط الطبقة Ledge وباستخدام الأداة Magic Wand. انقر داخل الشكل

- الرأسي الذي رسمناه لتحديده.
- 17. من لوحة القنوات انقر زر Create new Channel الموجود أسفل لوحة القنوات الإنشاء قناة جديدة.
- ١٤. افتح قائمة Filter ثم اختر Render ومن القائمة التابعة اختر Clouds لإنشاء عينة ذات تأثير مختلف في المنطقة المختارة داخل قناة Alpha1 (انظر شكل ٢٥- ١٧).
- 10. نشط لوحة الطبقات ثم نشط الطبقة Ledge للعودة مرةً أخرى إلى نمط 10 المحديد موجود في الشكل.



شكل ٢٥-١٧ لوحة Channel وبها القناة الجديدة

17. افتح قائمة Filter ثم اختر Render ومن القائمـــة التابعـــة اختــر Filter ثم اختر Lighting Effects. حدد خياراتك كما بشكل دولات الحربع الحوارى Lighting Effects. حدد خياراتك كما بشكل ما القر زر Ok لتطبيق هذه الخيارات وإغلاق المربع الحوارى والعودة إلى الملف. اضغط الاختصار Ctrl+D من لوحة المفاتيح لإلغاء التحديد.




شكل ٥٥ – ١٨ المربع الحواري Lighting Effects

10. نشط الطبقة vase ثم نشط الأداة Move وقم بتحريك الفازة إلى يمين الملف، احفظ العمل إلى هنا واتركه مفتوحاً لاستكمال باقى التمرين.

#### إضافة بعض العناصر الجاديدة إلى الرسم

- 1. اسحب الطبقة Vase إلى زر Create new layer الموجود أسفل لوحة الطبقات، يتم نسخ هذه الطبقة.
- ٧. قم بتنشيط الطبقة Vase الموجودة أسفل الطبقة Vase روسنعتبر هذه الطبقة كظل للفازة الأصلية. اضغط الاختصار Alt+shift+Delete من لوحة المفاتيح وذلك لملئ هذه الطبقة بلون المقدمة، يمكنك تكبير لوحة الطبقات لرؤية هذا التأثير على الطبقة Vase.
- 7. اضغط الاختصار Ttransform من لوحة المفاتيح (أو افتح قائمة Edit ثم اختر أمر Ctrl+ اضغط الاختصار Transform) وذلك للسماح بلف ودوران الفازة، اسحب من أحد أركان مستطيل التحديد ثم قم بتدوير الجسم بمقدار ° ۹۰ (إذا لم يظهر مؤشر الفأرة الدال على دوران الفازة، انقر بزر الفأرة الأيمن ومن القائمة الموضعية التي تظهر اختر Rotate ، يتغير شكل المؤشر ويسمح لك بتدوير الفازة).


- عد دوران الفازة، اسحب مقبض التحجيم الموجود في منتصف الحافة العليا للمستطيل الأسفل واسحب مقبض التحجيم الموجود في الناحية اليسرى إلى اليسار ذلك لجعل الظل رفيع وطويل.
- من السحب هذا الظل إلى أسفل وإلى اليسار، وعندما تتأكد من النتيجة اضغط مفتاح Enter لتطبيق هذا التحويل (انظر شكل ٢٥ ١٩). لاحظ من الشكل ظهور ظل غير مرغوب فيه عند أسفل الفازة. استخدم الأداة Lasso لتحديد الجنوء الغير مرغوب فيه من الظل ثم اضغط مفتاح Delete لحذف هذا الجزء. اضغط الاختصار Ctrl+D من لوحة المفاتيح لإلغاء التحديد.



شكل ٢٥-١٩ ضبط ظل الفازة

سنقوم في الخطوات التالية بإضافة شيء آخر يضيف للصورة لمسة جمالية أخرى.


- 7. سنقوم بوضع قمر في السماء يمين الصورة، استخدم الأداة Shift لرسم دائسرة في رسم تحديد في الشكل مع المحافظة على ضغط مفتاح Shift لرسم دائسرة منتظمة. ثم افتح قائمة Select واختر منها Inverse لعكس التحديد.
- اضغط مفتاح Q أو انقر زر Edit in Quick Mask للانتقال إلى نمــط القنــاع،
   سيصبح التحديد الآن دائرة حمراء.
- ٨. افتح قائمة Filter ثم اختر أمر Distort ومن القائمة التابعة اختر Glass، يظهر
   ١ المربع الحوارى Glass كما فى شكل ٢٠-٢٠. حدد الخيارات الموجودة فى الشكل



#### ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحوارى وتطبيق المرشح.

شكل ٢٥–٢٠ المربع الحواري Glass

- و. اضغط مفتاح Q للخروج من نمط Quick Mask يتحول القناع إلى تحديد. اضغط مفتاح Alt أثناء نقر زر Create new layer الموجود في أسفل لوحة الطبقات، لإنشاء طبقة جديدة، قم بتسمية هذه الطبقة باسم Moon ثم انقر زر Ok. اسحب هذه الطبقة الجديدة بين الطبقتين Ledge والطبقة من لوحة الطبقات.
- 10. نحتاج الآن لإضافة لون القمر الموجود فى الصورة، من مربع الأدوات انقر زر لون المقدمة، يظهر المربع الحسوارى Color Picker. حسدد القيم المقدمة، يظهر المربع الحسوارى R=177,G=205,B=123 ثم انقر أداة الفرشاة من مربع الأدوات، ومن شريط الخيارات الذى يظهر، اختر حجم مناسب للفرشاة وليكن ٦٥ بكسل.
- 11. قم بتلوين القمر الموجود، اضغط الاختصار Ctrl+D من لوحة المفاتيح لإلغاء التحديد ورؤية الشكل النهائي للصورة. ألا تبدو الصورة الآن جميلة؟ (انظر شكل 70-٢١).



شكل ٢٥-٢١ الشكل النهائي للصورة.

## مذفع بعض عناصر الصورة

في بعض الأحيان يكون من الضروري حذف شكل أو كائن من الصورة، والشيء الهام هو أن نحذف ما نريد مع الاحتفاظ ببيئة الصورة كما هي دون تغيير أو تشويه لمحتوى الصورة. وفي المثال التالي تجد صورة لطفل تحمله أيدي حتى يستطيع المصور التقاط الصورة، سنحاول إزالة هذه الأيدي بحيث يبدو الطفل وكأنه يقف دون مساعدة، بعد حذف الأيدي يجب أن تظهر الصورة عادية حتى لا نستشعر أن هناك عناصر مفقودة في الصورة قبل حذف الأيدي تجدها في شكل ٢٥-٢٢.



شكل ٢٥-٢٦ هل نستطيع حذف عناصر دون تشويه للصورة ؟

- في الخطوات التالية سنتوصل إلى صورة للطفل الصغير دون أيادي تساعدها:
- افتح الصورة Omar\_2 الموجودة على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- قم بتنشيط الأداة Clone Stamp من مربع الأدوات Tool Box ومن شريط الخيارات الذى يظهر تأكد أن التركيز %Opacity 100 وأن خانة Aligned نشطة.
- ٣. اختر فرشاة ذات حجم مناسب بحيث يمكنك التحكم في التلوين (من الأفضل اختيار حجم صغير للفرشاة رغم أن العمل قد يستغرق وقتاً أطول).
- ٤. دقق النظر في الكائن الذي تريد إزالته من الصورة وتفحص باقي الصورة لتختار المنطقة المناسبة التي تريد أن تنسخ منها الألوان التي تريد أن تضعها بعد إزالة الكائن بمعنى آخر سوف نقوم بنسخ منطقة من الصورة لنخفى بما منطقة أخرى.
  - ضع المؤشر فوق المنطقة التي سننسخها مع ضغط مفتاح Alt ثم انقر بزر الفأرة.

٦.

۸.

- توجه بالمؤشر إلى المنطقة المراد إزالتها وقم بالتلوين، ماذا حدث؟ سيختفي الكائن تدريجيا ويحل محله العينة المحددة في الخطوة السابقة.
- استخدم لوحة History من قائمة Window حتى يمكنك التراجع خطوة أو عدة
   خطوات فربما تحتاج إلى ذلك التراجع بسبب حدوث أخطاء أثناء حركة الفرشاة.
- في كل مرحلة من مراحل معالجة الصورة يمكنك الاحتفاظ بالمرحلة ككل فيما يسمى Snapshot. من قائمة لوحة التاريخ (تلك القائمة التي تظهر عند ضغط السهم الصغير الموجود أعلى يمين هذه اللوحة)، اختر New Snapshot ثم اختر اسماً مناسباً في المربع الحوارى الناتج، يتم الاحتفاظ بالصورة في هذه المرحلة.، وبعد العمل لعدة دقائق أخرى، قم بإنشاء Snapshot أخرى وهكذا وبالتالي يمكنك التراجع إلى مرحلة معينة وهذا في رأيي أسهل.
- بعد الانتهاء، تفحص الصورة للتأكد أن كل ما تريده بالضبط قد تم تنفيذه، أما صورة الطفل، فتراه وقد وقف دون مساعدة (انظر شكل ٢٥-٢٣).



شكل ٢٥ - ٢٣ هل يقف الطفل دون مساعدة من أحد ؟



# البابب السادس

٢٦. تصميم صفحة ويب.

٢٧. التعامل مع الشرائح

۲۸. استخادام Photoshop Extended لإضيافة

تأثيرات حركية

۲۹. مشاریع تخرج





سنقوم في هذا الفصل بإنشاء صفحة ويب من البداية، على أن تحتوى الصفحة على العناصر الجذابة والمؤثرة التي تجذب أكبر عدد من زوار الإنترنت.

بانتهاء هذا الفصل ستتعرف على :


- ♦ إنشاء صفحة ويب من البداية.
  - ♦ إنشاء العناصر الرأسية
    - ♦ إنشاء العناصر الأفقية

إذا كنت عزيزي القارئ ممن يتصفحون الإنترنت ويتجولون بين صفحاته ومواقعه المختلفة ويستمتعون به وبخصائصه فأجبني بالله عليك، مم تتكون صفحة الويب؟ الإجابة وبكل بساطة تتكون صفحة الويب من أزرار – ارتباطات – تبويبات ... الخ.

وقبل أن نخوض في كيفية إنشاء صفحة الويب، لابد أن تسأل نفسك سؤالاً هاماً عن الهدف من هذه الصفحة ولمن ستّعرض؟ فمثلاً إذا كانت الصفحة خاصة بمنتجات أطفال أو صممت من أجل الأطفال، فلابد أن تكون مليئة بالأشكال المبهرة والألوان الجذابة حتى تجذب أكبر عدد من الأطفال لزيارها ورؤيتها. أما إذا كان الهدف من الصفحة لمن هم أكبر سناً أي الأطفال في سن المراهقة فلابد أن تشتمل الصفحة على عدة ألعاب ترفيهية، لأن مثل هذه الألعاب تستهوى الطفل في هذه المرحلة، أما إذا كانت الصفحة من أجل فئة المثقفين فكلما كانت بسيطة كلما استهوت عدد أكبر من الزوار وفي نفس الوقت لابد أن تكون الصفحة هادفة وتخدم الغرض الذي صممت من أجله.

## إنشاء صغحة ويبب من البداية

يقدم لك Photoshop العديد الامكانات التي تساعدك في تصميم صفحة الويب. في هذا الفصل سنستخدم هذه الامكانات لتصميم صفحة ويب مثل التي تراها في الشكل ٢٦-١



شكل ٢٦-١ صفحة الويب المراد تصميمها باستخدام Photoshop

لإنشاء صفحة ويب من البداية، تابع معنا الخطوات الآتية:

- افتح قائمة File ثم اختر New (أو اضغط الاختصار Ctrl+n من لوحة المفاتيح)،
   يظهر المربع الحواري New.
- حدد عرض الملف ليكون ٥٥٠ بكسل والارتفاع ٤١٠ بكسل ودرجة النقاء
   ٧٢ Resolution حدد النمط
   RGB واترك خانة White مختارة داخل مربع السرد Background (انظر شكل



شكل ٢٦-٦ المربع الحواري New

٣. تأكد أن المسطرة ظاهرة أمامك (وإلا اضغط الاختصار Ctrl+R من لوحة المفاتيح)
 وتأكد أيضاً أن وحدة قياسها هي البكسل.



- إذا لم تكن وحدة قياس المسطرة هي البكسل، انقر المسطرة نقراً مزدوجاً، يظهر المربع الحواري Reference ويظهر التبويب الخواري Ok ويظهر التبويب النشط. نشط الخيار pixel من Rulers ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحواري.
- عكنك تغيير إعدادات المسطرة وتحويلها إلى البكسل عن طريق لوحة Info. لأداء ذلك، قم بالنقر على علامة + الموجودة أسفل اللوحة ومن القائمة الموضعية التي تظهر اختر Pixel (انظر شكل ٢٦-٣).



شكل ٢٦-٣ تحديد وحدة المسطرة بالبكسل


- قم بتكبير الشاشة حتى ٧٠٠٠% ثم نشط الأداة Hand وحرك الملف حتى تصل إلى الركن الأيسر العلوي من النافذة. حرك المؤشر إلى الركن الأيسر العلوي من الملف حتى تستطيع رؤية الرقم على كلتا المسطرتين الأفقية والرأسية.
- ٦. نشط أداة التحريك بن (يمكنك ضغط مفتاح ٧ من لوحة المفاتيح) ثم انقر داخل المسطرة الأفقية واسحب الدليل حتى تصل إلى القيمة ٥بكسل في المسطرة الرأسية واسحب الدليل حتى تصل إلى القيمة ٥ بكسل في المسطرة الأفقية (انظر شكل ٢٦-٤).



شكل ٢٦-٤ سحب الدليل في كلتا المسطرتين الأفقية والرأسية.

٧. اضغط مسطرة المسافات من لوحة المفاتيح لتنشيط الأداة Hand مرةً أخرى ثم حوك الملف حتى تستطيع رؤية الركن الأيمن السفلى، والهدف من هذا الإجراء هو رؤية لهاية المسطرة الأفقية والمسطرة الرأسية معاً. اسحب الدليل الأفقي حتى تصل إلى القيمة ٥٠٤ بكسل في المسطرة الرأسية واسحب الدليل الرأسي حتى تصل إلى ٥٤٥ في المسطرة الأفقية.

٨. قم بتصغير الملف بنسبة ١٠٠ % وانظر إلى الدليل الذي وضعته أفقياً ورأسياً. افتح قائمة View من اختر أمر New Guide يظهر المربع الحواري New Guide المدد الاتجاه الرأسي Vertical وأمام خانة الموضع Position أدخل القيمة ١٤٠ بكسل ثم انقر زر Ok لإخلاق المربع الحواري . افتح قائمة View مرةً أخرى ثم اختر أمر New Guide ولكن في هذه المرة حدد الاتجاه الأفقي New Guide وحدد الموضع بالقيمة ٨٠ بكسل (انظر شكل ٣٦- ٥).



شكل ٢٦-٥ المربع الحواري New Guide

٩. افتح قائمة View مرةً أخرى. وتأكد من تنشيط الخيار Snap. (يجب أن يظهر
 الملف الآن كما في شكل ٢٦-٦).




شكل ٢٦-٦ الشكل النهائي للملف بعد وضع الدليل

• 1. أصبح الآن الملف جاهزاً لوضع العناصر بداخله. احفظ الملف باسم المجاهرين My1face.psd واتركه مفتوحاً لاستكمال التمرين التالى.

## إنشاء العناصر الرأسية

سنقوم في البداية بإنشاء العناصر الرأسية، التي تعتبر العناصر الأساسية لتصفح الصفحة وهي عبارة عن ارتباطات وأزرار تصفح. لإنشاء هذه العناصر، تابع الخطوات التالية:

- 1. تأكد أن الوضع الافتراضي للألوان هو الوضع القائم حالياً (اللون الأسود لون المقدمة) ثم قم بإنشاء طبقة جديدة. افتح قائمة Layer ثم اختر New ومن القائمة التابعة اختر Layer، يظهر مربع New Layer الذي يطالبك بتحديد اسم الطبقة اكتب Button Base ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحواري وإنشاء طبقة جديدة.
- اختر الأداة Rounded Rectangle من مربع الأدوات (أو اضغط مفتاح للتبديل إليه مباشرة). ومن شريط الخيارات الخاص بهذه الأداة، قم بتغيير القطر Radius إلى ۲۰ بكسل وارسم مستطيلاً يبدأ عرضه من ٥ بكسل وحتى ١٥٠ بكسل وطوله من ٥ بكسل حتى ٤٠٥ بكسل (انظر شكل ٢٦ -٧).



شكل ٢٦-٧ إضافة طبقات جديدة


سنعتبر هذا المستطيل الشريط الرأسي في الصفحة الذي نضع فيه لاحقاً أزرار التصفح، وكما ترى شكل المستطيل بمفرده ليس بالشكل الشيق أو الجذاب، فدعنا نرى كيف نضفى عليه بعض اللمسات الجمالية.

- كرر الخطوة السابقة مرة أخرى لإنشاء طبقة جديدة باسم Cutout ثم نشط الطبقة
   لانشاء لانشيط الخيار Vertical Bracket
   Transparent Pixel
- ه. افتح قائمة Edit ثم اختر Fill يظهر المربع الحواري Fill (انظر شكل ٢٦ ٨).
   اختر gray % 50 من مربع السود Use ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحواري .



شكل ٢٦-٨ المربع الحواري Fill

- 7. لا تنزعج إذا لم تر نتيجة هذا الإجراء الآن، وتفسير ذلك هو وجود طبقة Cutout التي تحتوى على لون تعبئة أسود يقوم بالتغطية على اللون الرمادي الذي اخترناه في الخطوة السابقة. تعتبر هذه الطبقة مؤقتة والسبب الرئيسي في إنشاء طبقة Vertical هو أننا سنستخدمها في قص الشكل الذي قمنا برسمه من طبقة Bracket. سنقوم بتغيير هذه الألوان لاحقاً.
- ٧. نشط الطبقة Cutout ثم اختر الأداة Move أضغط مفتاح Shift ثناء ضغط مفتاح السهم العلوي ↑ مرتين، هذا الإجراء يقوم بتحريك المستطيل الأسود إلى أعلى مقدار ١٠ بكسل. حرر مفتاح Shift ثم اضغط مفتاح السهم الأيمن ٥ مرات (لابد أن تظهر النتيجة الآن كما في شكل ٢٦-٩).



شكل ٢٦-٩ استخدم أزرار الأسهم لتحريك الشكل

٨. اضغط مفتاح Ctrl مع نقر طبقة Cutout الموجودة في لوحة الطبقات لتحديد المستطيل الأسود.


سنضيف الآن بعض التأثيرات التي تضيف شكل جمالي للصفحة تابع الخطوات التالية:

- افتح قائمة File ثم اختر New (أو اضغط الاختصار Ctrl+N من لوحة المفاتيح)
   لفتح ملف جديد مؤقت، لذلك لا تعطى تسمية هذا الملف قدراً من الأهمية، حدد طول وعرض الملف ٤٠٠ بكسل ودرجة النقاء V۲ Resolution بكسل/بوصه وحدد النمط RGB ومن الخانة Background Contents حدد الخيار Ok ثم انقر زر Ok لتطبيق خياراتك.
- افتح قائمة Filter ثم اختر Noise ومن القائمة التابعة اختر Add Noise، غير القائمة التابعة اختر Amount ثم اختر Amount يل ١٥٠ عن طريق تحريك المنزلق ومن الجزء Amount انقر زر حدد الخيار Gaussian ثم نشط مربع الاختيار Ok



شكل ٢٦-١٠ المربع الحواري Add Noise

افتح قائمة Filter ثم اختر Blur ومن القائمة التابعة اختر Blur. مرة أخرى افتح قائمة Filter ثم اختر Stylize ومن القائم التابعة اختر Emboss، يظهر المربع الحواري Emboss. حدد قيمة الزاوية Angle بمقدار "۱۳٥ وأمام خانة الارتفاع Height حرك مؤشر المنزلق حتى تصل إلى القيمة ١ وقيمة Amount مرانظر شكل ٢٦-١١) ثم انقر زر Ok لتطبيق خياراتك.



شكل ٢٦-١١ المربع الحواري Emboss

- افتح قائمة Image اختر منها Image Size، يظهر المربع الحواري Image Size غير طول وعرض الملف إلى ٢٠٠ بكسل ثم انقر زر Ok. (لاحظ عدم تنشيط الخيار Constrain Properties لأن تنشيط هذا الخيار يسمح بتغيير الطول تبعاً للعرض)
- اضغط الاختصار Ctrl+A من لوحة المفاتيح ثم افتح قائمة Edit واختر

071


Pattern وغير التسمية إلى Pattern

- ٦. قم بإغلاق الملف المؤقت الذي قمنا بإنشائه بدون حفظ التغييرات، وسنعود مرةً أخرى للملف الأصلي . نشط لوحة الطبقات أمامك ما لم تكن نشطة وتأكد من تنشيط طبقة Background.
- افتح قائمة Edit ثم اختر Fill، يظهر المربع الحواري Fill. اختر Pattern من مربع السرد Use ثم افتح لوحة Custom Pattern واختر Use مربع السرد Background Pattern الذي أنشأناه في الخطوة السابقة (انظر شكل ٢٦ ٢٦).



شكل ٢٦-٢٦ الخيارات المختلفة في مربع Fill


- ٨. انقر زر Ok لتطبيق خياراتك يجب أن تظهر الصفحة الآن كما في شكل ٢٦-١٣.
  - ٩. احفظ الملف حتى هذه الخطوة واتركه مفتوحاً الستكمال باقى التمارين.



شكل ٢٦-١٣ الصفحة بعد إضافة بعض التأثيرات الخاصة بالخلفية


بعد إضافة هذه اللمسة للخلفية نحتاج الآن لإضافة مزيد من العمق والألوان للصفحة، تابع الخطوات الآتية:

الطبقة Button Base من لوحة الطبقات ثم انقر يمين اسم الطبقة نقـراً مزدوجاً، يظهر المربع الحواري Layer style من الجزء Styles نشـط الخيـار (انظر شكل ٢٦-١٤).




شكل ٢٦- ٢٤ تنشيط الخيار Gradient Overlay من المربع الحواري Layer style

- نشط مربع الاختيار Preview ثم انقر خانة Gradient لفتح المربع الحسواري.
   Gradient Editor.
- ٣. انقر زر Color Stop الموجود أسفل يسار شريط التدريج ثم انقــر عينــة الألوان الموجودة أمام خانة Color أسفل المربع الحواري ، يظهر مربع حواري آخر بعنوان Select Step Color حدد القيم التالية (R=80,G=80,B=80) ثم انقر زر Ok لتطبيق خياراتك.
- . انقر زر Color Stop الموجود أسفل يمين شريط التدريج ثم انقر عينــة الألــوان الموجودة أمام خانة Color الموجودة أمام خانة (Color Picker مربع Color Picker مرق أخرى. حدد القــيم المتالية (R=145,G=145, B=145) ثم انقر زر Ok لإغــلاق المربــع الحــواري Select Step Color والعودة مرة أخرى إلى مربع Gradient Editor انقر زر Ok لإغلاق المربع الأخير ثم قم بتغيير الزاوية Angle (انظر شــكل ٢٦- ١٨٠ (انظر شــكل ٢٦-



شكل ٢٦-١٥ اضبط خياراتك كما هي موجودة بالشكل

ع. انقر زر Ok لإغلاق المربع الحواري Layer Style وتطبيق خياراتك. تلاحيظ أن لون المستطيل قد تغير وأخذ التدريج الذي قمنا بإضافته من التأثير المستطيل قد تغير وأخذ التأثير سيعود المستطيل إلى لونه الأصل وهو الأسود (انظر شكل ٢٦-١٦).



شكل ٢٦-٢٦ شكل الصفحة بعد الانتهاء من تطبيق التدريج

Add a Layer Style أسفل لوحة الطبقات، ومن القائمة المنسدلة الحتر (Gradient Overlay). يظهر المربع الحواري Layer Style مرةً أخسرى. انقر الخيار Bevel and Emboss حتى تظهر الخيارات الخاصة بهذا النمط، مسن

الجزء Structure ومن القائمة المنسدلة Style اختر Inner Bevel، ومن مربع الجزء Structure ومن القائمة المنسدلة Style اختر Smooth واترك قيمة Depth كما هيي ١٠٠ % واجعل الاتجاه Direction لأعلى Up. وأمام خانة Size حدد ١٥ بكسل وأمام خانة Soften حدد ١٦ بكسل وحدد الزاوية Angle حدد ١٦ وأمام خانسة حدد الزاوية ٣٠٠ وحدد باقي خياراتك كما بشكل ٢٦-١٧.



شكل ٢٦-١٧ خيارات المربع الحواري Layer Style

البنامة Styles نشط مربع الاختيار Drop Shadow. فير المسافة Styles. في المسافة Styles. و من الجزء Styles إلى 10 والحجم Size إلى 10 ثم قم بتعطيل مربع الاختيار الله و خانة Spread إنظر شكل ١٦٠-١٨). انقر زر Ok لتطبيق خياراتك.




شكل ۲٦-۱۸ خيارات Drop Shadow.

سنقوم الآن بإضافة بعض الألوان والعمق إلى طبقة Vertical Bracket عماماً مثلما فعلنا

في طبقة Button Base. تابع معنا الخطوات الآتية:

- 1. انقر نقراً مزدوجاً يمين الطبقة Vertical Bracket الموجودة في لوحة الطبقات لفتح المربع الحواري Layer Style. نشط مربع الاختيار Layer Style الموجود في الجزء Styles يسار المربع الحواري لتظهر الخيارات الخاصة بــــــ Gradient Overlay يمين المربع الحواري .
- ۲. انقر خانة تحرير Gradient فتح المربع الحواري Gradient قم انقر زر Color Stop الموجود يسار شريط التدريج أسفل المربع الحواري وانقر مربع Select Step Color فتح المربع الحواري Stops ثم حدد الحيارات R:128,G:128,B:128 وانقر زر Ok لتطبيق خياراتك.
- ۳. من المربع الحواري Gradient Editor انقر زر Color Stop الموجود يمين شريط التدريج أسفل المربع الحواري ثم انقر مربع Color من خانة Stop لفتح المربع الحواري Color ثم حدد الخيارات R:190,G:190,B:190 (انظر شكل الحواري P:190,G:190,B:190).



شكل ٢٦- ١٩ اختيار قيم RGB من المربع الحواري Picker

٤. انقر زر Ok لإغلاق المربع الحواري Color Picker ثم انقر زر Ok مرةً أخــرى


- لإغلاق المربع الحواري Gradient Editor والعودة إلى مربع Layer Style.
- من مربع Layer Style حدد قيمة الزاوية Angle بمقدار ١٨٠ ثم اتـرك بـاقي
   الخيارات كما هي .
- 7. من المربع الحواري Layer Style نشط النمط Bevel and Emboss وحسرك مؤشر المنزلق الموجود أمام خانة Size حتى يصل إلى القيمة ٣ بكسل. وأمام خانسة Soften حرك مؤشر المنزلق حتى يصل للقيمة ٥ بكسل ثم قم بتعطيل مربع الاختيار Use Global Light
- V. نشط النمط Drop Shadow من الجزء Styles يمين المربع الحسواري Distance وقم بتعطيل مربع الاختيار Use Global Light وأمام خانة Style حدد القيمة 0، وفي خانة Spread ضع القيمة 5% وخانة Size القيمة ٥ بكسل ثم اترك باقى الخيارات الافتراضية كما هي .
- ٨. انقر زر Ok لتطبيق جميع خياراتك وإغلاق المربع الحواري . وستصبح صفحتك الآن
   أكثر جمالاً مما سبق وسنقوم الآن بإضافة مكونات الصفحة.

#### تجهيز مكونات الصفحة

- Vertical ثم انقر المربع الصغير الموجود يسار الطبقة Button Base ثم انقر المربع الصغير الموجود يسار الطبقة على ربط Bracket لربطها بطبقة على وبط Button Base حيث يظهر الرمز الطبقة مع الطبقة النشطة.
- ٢. نشط الأداة Move من مربع الأدوات ومن لوحة المفاتيح اضغط مفتاح السهم
   ١ المتجه لليمين ٥ مرات وذلك لتحريك الطبقتين بمقدار ٥ بكسل ثم حسرك السدليل
   ١ الرأسي الموجود عند القيمة ١٤٠ بكسل بعيداً عن الشكل لحذفه.
- ۳. افتح قائمة View ثم اختر New Guide، يظهر المربع الحسواري View شمط الخيار Ok لإغلاق المربع محدد القيمة ١٥٠ بكسل وانقر زر Ok لإغلاق المربع الحواري والعودة إلى الصفحة مرةً أخرى، ستلاحظ ظهور دليل رأسي جديد عند

القيمة ١٥٠بكسل. افتح مربع New Guide مرةً أخرى بنفس الطريقة السابقة ولكن في هذه المرة حدد الخيار Horizontal لإنشاء دليل أفقي جديد ثم حدد القيمة ١٤٠ بكسل وانقر زر Ok. افتح مربع New Guide مرةً ثالثة ثم حدد الخيار Horizontal والقيمة ٤٠ بكسل وانقر زر ok لإغلاق المربع الحواري والعودة إلى الصفحة الرئيسية وقد تم تعيين جميع الأدلة التي سنستخدمها في ضبط عناصر الصفحة.

- انقر مربع لون المقدمة الموجود في أسفل مربع الأدوات، يظهـــر المربـــع الحـــواري
   (R=160,G=160,B=160). غير قيم الألوان لتأخذ القيم التالية (Color Picker)
   ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحواري .
- o. نشط الطبقة Vertical Bracket ثم اضغط مفتاح Alt أثناء نقر زر Vertical Bracket ه. الطبقة الجديدة الطبقات، قم بتسمية الطبقة الجديدة Ok باسم Screen Base ثم انقر زر
- جتر الأداة Rounded Rectangle أصن شط الخيار Fill Pixels مصن شريط الخيارات الخاص بهذه الأداة وتأكد أن القيمة الموجودة أمام خانــة Radius هي ٢٠ بكسل ثم ارسم المستطيل الدائري بين الدليل ٥ و ١٥٠ بكسل رأسي و ٥ و ١٤٠ بكسل أفقي (يجب أن يظهر الشكل الآن كما بشكل ٢٦-٢٠).




شكل ٢٠-٢٦ ارسم المستطيل الدائري في طبقة Screen Base

انقر نقراً مزدوجاً يمين طبقة Screen Base الموجودة في لوحة الطبقات، يظهر المربع الحواري Layer Style. نشط النمط Gradient Overlay الموجود تحت الحروري Styles ثم انقر خانة Gradient لعرض المربع الحروري Gradient يسار المجزء Styles ثم انقر مربع المربع الحرض الموجود أسفل يسار شريط التدرج ثم انقر مربع Color من الجزء Stops، يظهر المربع الحواري Ok شريط التدرج ثم انقر مربع Color أدخل القيم التالية Color Base ألى مربع Gradient Editor ثم انقر زر Gradient Editor والمعودة إلى مربع Color Picker ثم انقر زر Color Picker الموجود أسفل يمين شريط التدريج ثم انقر مربع Color الموجود أسفل يمين شريط التدريج ثم انقر مربع Color Picker يظهر المربع الحواري Color Picker مرب كالتالية وتطبيق المربع الحواري وتطبيق المربع الحواري وتطبيق المربع الحواري وتطبيق المربع الحواري وتطبيق كناراتك.

انقر زر Ok مرةً أخرى لإغلاق المربع الحواري Gradient Editor والعــودة إلى مربع layer Style حدد القيمة الموجودة أمام الزاوية Angle ثم اترك باقي خيارات Gradient Overlay كما هي .

- 9. نشط الخيار Bevel and Emboss من خانة Style ثم حدد الحجم Size بقيمة Use Global من كال وقم بتعطيل مربع الاختيار Soften بكسل وقم بتعطيل مربع الاختيار Highlight ثم حدد قيمة تركيز الألوان Opacity الموجودة أمام خانة Light و خانة Shadow Mode بالقيمة ٥٠ % ثم اترك باقي خيارات المربع كما هي .
- ١٠. من الجزء Style نشط النمط Drop Shadow مرةً أخرى ثم قم بتعطيل مربع
   Spread بكسل و Use Global Light الاختيار Use Global Light الجعل قيمة OK بكسل و OK بكسل ثم اترك باقي الخيارات كما هي ثم انقر OK لإغلاق المربع الحواري (راجع شكل ٢٦-١٨).
- 11. نشط الأداة Move أو اضغط مفتاح V من لوحة المفاتيح) ثم اسحب الدليل الرأسي الموجود عند القيمة ١٥٠ بكسل والدليل الأفقي الموجود عند القيمة ١٤٠ بكسل إلى المسطرة لحذفهما.
- 11. افتح قائمة View أختر New Guide لإضافة دليل رأسي Vertical عند القيمة ١٦٠ بكسل وإضافة دليل أفقي Horizontal عند القيمة ١٦٥ بكسل وآخر عند القيمة ١٦٥ بكسل.
- 17. اضغط مفتاح Alt أثناء انقر الزر Create New Layer الموجود في أسفل لوحة الطبقات. قم بتسمية الطبقة الجديدة باسم screen ثم انقر زر Ok.
- 11. نشط الأداة Rounded Rectangle أصلى ثم اسحب مؤشر هذه الأداة لرسم المستطيل الدائري بين الأدلة التي أنشأناها في الفقرة السابقة (بين قيمة 10 و170 بكسل رأسي و10 و170 بكسل أفقي) كما في شكل ٢٦-٢١.




شكل ٢٦-٢٦ رسم المستطيل الدائري بين الأدلة الجديدة

10. انقر نقراً مزدوجاً يسار الطبقة Screen لفتح المربع الحواري Layer Style ومن الجزء Styles اختر النمط Drop Shadow ثم قم بتعطيل مربع الاختيار Styles الجزء Styles اختر النمط Distance ثم المام خانة Global Light وأدخل القيمة 0 أمام خانة Size ثم اترك باقي خيارات المربع كما هي . انقر Spread والقيمة ٦ أمام خانة Size ثم اترك باقي خيارات المربع كما هي . انقر زر Ok لإخلاق المربع الحواري والعودة إلى الصفحة، ثم احفظ الملف حيى هذه الخطوة واتركه مفتوحاً لاستكمال التمرين التالي .

#### إنشاء عناصر الصفحة

- اسحب الطبقة Screen إلى زر Screen إلى الموجود أسفل الوحة الطبقات الإنشاء طبقة جديدة. أنقر نقراً مزدوجاً أسم الطبقـة الجديــدة ثم اكتب Screen window واضغط مفتاح Enter لتثبيت الاسم الجديــد. إذا كانت الأنماط غير ظاهرة في طبقة Screen window. انقر الســهم الصــغير الموجود بجانب هذه الطبقة لعرض الأنماط الموجودة بما ثم اسحب الــنمط Drop الموجود بجانب هذه الطبقة لعرض الأنماط الموجودة بما ثم اسحب الــنمط shadow إلى زر Slash إلى زر Slash المناط الخيار Lock Transparent، يتم إغــلاق
- اضغط مفتاح Slash (/) لتنشيط الحيار Lock Transparent، يتم إعسلاق هذه الطبقة حيث تعرف الطبقة المغلقة بوجود الرمز أمامها.

٣. افتح قائمة Edit ثم اختر Fill، يظهر المربع الحواري Fill اختر Gray % 50 من
 مربع السرد Use ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحواري (انظر شكل ٢٦-٢٦).




شكل ٢٦-٢٦ صفحة الويب والمربع الحواري Fill

- اضغط مفتاح Ctrl ثم انقر طبقة Screen window لتحميل محتويات الطبقة
   كما لو كانت تحديد Selection.
- ه. نشط لوحة Channels (افتح قائمة Window ثم اختر أمر Channels) ثم اضغط مفتاح Alt أثناء نقر الزر Create new channel الموجود أسفل لوحة القنوات، يظهر المربع الحواري New channel. تأكد من تنشيط الخيرار لوحة القنوات، يظهر المربع الحواري Masked Areas من الجزء Color indicates ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحواري ، تحصل على قناة جديدة Alpha 1 ممتلئة باللون الأسود، ولأن لون الخلفية لابد أن يكون اللون الأبيض، اضغط الاختصار Ctrl+Delete من لوحة المفاتيح لملء التحديد بلون الخلفية وهو اللون الأبيض. اضغط الاختصار Ctrl+D من لوحة من لوحة المفاتيح لحذف التحديد.
- ٦. افتح قائمة Filter ثم اختر Other ومن القائمة التابعة اختر Minimum، يظهر المربع الحواري Minimum ومنه غير قيمة Radius إلى ١٠ بكسل ثم انقر زر Ok.

تعتبر مرشحات القيمة العظمى والصغرى Minimum & Maximum هامة جداً خاصةً في عملية إعادة تحجيم الأشكال، فمثلاً في المثال الذي نحن بصدده الآن استخدمنا المرشح Minimum لتصغير حجم المستطيل، وهو عكس استخدام المرشح Maximum المستخدم لتكبير الحجم إذا لزم الأمر.

- ٧. من لوحة الطبقات نشط الطبقـة Screen window ثم اضغط الاختصار كلاحة من لوحة المفاتيح لتحميل القناة Alpha1 كما لو كانت تحديــد (يمكنك الاستعاضة عن هذا الإجراء باختيار أمر Load Selection من قائمــة Select ومن المربع الحواري الذي سيظهر اختر تحميل القناة (Alpha1)، اضغط مفتاح Delete لملء هذا التحديد باللون الأسود ثم اضغط الاختصـــار Delete لإلغاء التحديد.
- ٨. نشط الأداة Move ثم احذف الدليل الرأسي الموجود عند القيم ١١٥ عن طريق
   ١٦٥ بكسل. واحذف الدليل الأفقي القابع عند القيم ١١٥ عن طريق سحبهما إلى خارج حدود الملف (انظر شكل ٢٦-٢٣).



شكل ٢٦-٢٦ تحميل قناة Alpha1 لتحديد وحذف المناطق المحددة

9. انقر نقراً مزدوجاً يمين الطبقة Screen window، يظهر المربع الحواري Pevel and Emboss، يظهر المربع الحواري Bevel and Emboss مسن


الجزء Style، اترك خيارات المربع الافتراضية كما هي ، فقط غير القيم الموجودة الله Use إلى و بكسل ، وقم بتعطيل مربع الاختيار Use أمام خانة Global Light ثم غير قيمة Opacity الموجودة أسفل مربعي السرد Highlight و Shadow إلى ٥٠ %.

• ١. احفظ الملف حتى هذه الخطوة لمتابعة التمرين التالى .

## إنشاء العناصر الأفتية


سنقوم الآن بوضع الأزرار الأفقية في الصفحة، تابع معنا الخطوات الآتية:

- 1. نشط لوحة القنوات Channels ثم انقر القناة Alph1 ثم اضغط الاختصار Alt+Delete من لوحة المفاتيح لمليء هذه القناة بلون المقدمة وهو اللون الأسود.
- ۲. افتح قائمة View من اختر New Guide وحدد دليل رأسي عند القيمة ٢٢٠ بكسل.
- ٢. نشط أداة التحديد المستطيل □ من مربع الأدوات ثم ارسم تحديد بين الدليل الرأسي ٥ و ٢٠٠ بكسل والدليل الأفقي عند ٥ و ٨٠٠ بكسل. اضغط الاختصار Alt+Delete
   ١ كالم عند ١ كالم المستطيل بلون الخلفية وهو اللون الأبيض (انظر شكل Ctrl+D)، أضغط الاختصار Ctrl+D لإلغاء التحديد.



شكل ٢٦-٢٦ تظهر القناة Alph1 مليئة باللون الأبيض لون الخلفية

- عند أن أداة التحديد المستطيل الله ما زالت نشطة أمامك ثم ارسم تحديداً آخر عند القيم ٥ إلى ٥٥ من الدليل الرأسي و ٥ إلى ٥٠ من الدليل الأفقي واضغط الاختصار Alt+Delete من لوحة المفاتيح لملء هذا المستطيل بلون الخلفية (اللون الأبيض) واضغط الاختصار Ctrl+D لإلغاء التحديد.
- ومن القائمة التابعة Gaussian blur ومن القائمة التابعة Gaussian blur، يظهر المربع الحواري Gaussian blur. حدد قيمة Radius ولتكن 10 بكسل ثم انقر زر Ok لتطبيق المرشح وإغلاق المربع الحواري.
- اضغط الاختصار Ctrl+L لفتح المربع الحواري Levels ثم أدخل القيم التاليـــة في مستويات الإدخال Input levels بالترتيب (119&1.00&129) (انظر شـــكل مستويات الإدخال 27–70).




شكل ۲۶-۲۹ تطبيق المرشح Gaussian blur

أصبح الآن شكل الصفحة أفضل بكثير من ذي قبل، لاحظ أن جميع الأركان تم تدويرها وتأخذ شكل منحني وليس زاوية حادة كما كانت قبل استخدام المرشح.

- ٧٠ افتح قائمة View څم اختر New guide وقم بإنشاء دليل رأسـي عنــد القيمــة
   ٢٨ وبكسل.
- ٨. تأكد من تنشيط أداة تحديد المستطيل 🛄 ثم ارسم تحديداً بين القيم ٢٢٠ و ٢٨٥

بكسل من الدليل الرأسي والقيم ٥ إلى ٤٠ بكسل من الدليل الأفقي واضعط الاختصار (Ctrl+Delete(Backspace لملء هذا المستطيل باللون الأبيض. اضغط الاختصار Ctrl+D لإلغاء التحديد.

اضغط الاختصار Shift+M للتبديل إلى استخدام أداة التحديد البيضاوي Elliptical Marquee أداة تحديد المستطيل في والموجودة ضمن مجموعة أداة تحديد المستطيل في مربع الأدوات. قم بتكبير الركن الأيمن العلوي من الصفحة ثم اضغط مفتاح وارسم دائرة محدودة، أبدأ من عند تقاطع الدليل الأفقي عند القيمة ٥ بكسل مع الدليل الرأسي عند القيمة ٥ ٤ ٥ بكسل ثم اسحب لأسفل في اتجاه اليمين حتى تصل إلى القيمة ٤ بكسل من الدليل الأفقي . ربحا تحتاج إلى ضغط مسطرة المسافات لإعادة وضع هذه الدائرة مع الاحتفاظ بضغط زر الفأرة أثناء إعادة وضع الدائرة رضغط مسطرة المسافات يعمل على إعادة وضع الدائرة بنفس حجمها ونقلها إلى الكان المطلوب). اضغط الاختصار (Ctrl+Delete(Backspace للحديد بلون الخلفية (انظر شكل ٢٦-٢٦).




شكل ٢٦-٢٦ رسم الدائرة وملئها باللون الأبيض

- ١٠. اضغط الاختصار Ctrl+D لإلغاء التحديد ثم اضغط الاختصار (-)+Ctrl لتصغير الشاشة إلى ما كانت عليه.
- 11. نشط لوحة الطبقات ثم انقر الطبقة Vertical Bracket لتنشيطها. اضغط مفتاح الله الطبقات ثم التناء نقر زر Create a new Layer وانقر زر Ok.

  قم بتسمية هذه الطبقة Header Bar وانقر زر

11. اضغط الاختصار 4-Ctrl+Alt من لوحة المفاتيح لتحميل القناة Alpha1 كتحديد ثم اضغط الاختصار Alt+Delete لملء هذا التحديد باللون الأسود واضغط الاختصار Ctrl+D لماء هذا التحديد ثم استخدم أداة التحريك للها السحب الدليل الموجود عند القيمة ٢٨٥ لحذفه (انظر شكل ٢٦-٢٧).




شكل ٢٧-٢٦ إنشاء الطبقة الجديدة Header Bar

## تنسيق الشريط الأفقى

- انقر نقراً مزدوجاً يمين الطبقة Header bar، يظهر المربع الحواري Styles من الجزء Styles انقر مرتين الخيار Gradient، فيظهر المربع الحواري من الجزء Styles انقر زر Color Stop الموجود أسفل يسار مسطرة التدريج ثم انقر اللون الموجود أمام خانة Color في خانة Stop لفتح المربع الحواري Picker ثم انقر اللون الموجود أمام خانة 100,G=100,G=100,B=100 ثم انقر زر Ok لإغلاق مربع Picker أدخل القيم (Color stop) ثم انقر زر Ok لإغلاق مربع مسطرة التدريج، حدد القيم (R=160,G=160,B=160). انقر Ok مرة أخرى لإغلاق المربع الحواري Color Editor، والعودة إلى مربع Layer Style ستجد أن القيمة الافتراضية للزاوية Angle هي م (راجع شكل ٢٦ ١٨).
- من الجزء Styles اختر Bevel and Emboss ثم غير قيمة Styles حتى تصل إلى Use Global ثم غير الاختيار Soften ، بكسل وخانة Shadow بكسل و قم بتعطيل مربع الاختيار Opacity أسفل مربعي السرد Light


- Mode و Highlight Mode حتى يصل للقيمة ٠٥ % ثم اترك باقي الخيارات كما هي .
- ٣. نشط النمط Drop Shadow من الجزء Styles ثم قم بتعطيل مربع الاختيار Use Global Light وحدد خانة Distance لتأخذ القيمة ٥ بكسل وخانــة size لتأخذ القيمة ٥ بكسل ثم اترك باقي الخيارات كما هي . انقر زر Ok لإغلاق المربع الحواري والعودة إلى صفحة ويب مرة أخرى.
- 4. تأكد من تنشيط الطبقة Header bar واضغط مفتاح Alt أثناء نقر الزر Header bar الموجود أسفل لوحة الطبقات. حدد اسم الطبقـة الجديـدة ولتكن a new layer ثم انقر زر Ok. اضغط مفتاح Ctrl أثناء نقـر طبقة Header bar Bracket من لوحة الطبقات لتحميل المحتويات كتحديد.
- افتح قائمة Edit ثم اختر Stroke، يظهر المربع الحواري Stroke. حدد خانسة العرض Width بالقيمة ٥ بكسل، ومن خانة Color اترك اللون الأسود كما هو، من الجزء Location نشط الخيار Inside. اترك باقي الخيارات الافتراضية الستي يتيحها لك البرنامج كما هي ثم انقر زر Ok لتطبيق خياراتك وإغلاق المربع الحواري.
- ٦. اضغط الاختصار Ctrl+D لإلغاء التحديد وتأكد من تنشيط أداة التحريك ثم اسحب الدليل الرأسي عند القيمة ٢٢٠ بكسل لخارج حدود الملف وحذفه وكذلك الدليل الأفقي عند القيمة ٤٠ و ٨٠ بكسل (يجب أن يظهر الملف الآن كما في شكل ٢٢-٢٦.
- ٧. افتح قائمة View ثم اختر New Guide وحدد الدليل الأفقي Horizontal عند القيمة ١٥ بكسل وحدد الدليل الرأسي Vertical عند القيمة ٥٠ بكسل.
- ٨٠. نشط أداة التحديد المستطيل الله ثم ارسم تحديداً بين هذه الأدلة التي حددلها عند.





شكل ٢٦-٢٦ التأثيرات المختلفة التي أضيفت على الطبقة Header bar

- ٩. نشط أداة التحريك بحريك مم احذف الأدلة الأفقية عند ١٥ و ٩٥ والرأسية عند ٥٠ و ٥٣٠ بكسل وقم بتكبير أعلى يمين الملف.
- ١٠. افتح قائمة View شم اختر New guides شم حدد أدلة أفقية عند القيم ٢٦ و ٤٤ بكسل،
   بكسل، ورأسية عند القيمة ٢٨ وبكسل.
- 11. نشط أداة Polygonal lasso أمن مربع الأدوات، الهدف من ذلك هـو رسم مثلث مثل الموجود بشكل ٢٦-٢٩. انقر التقاطع بين الدليل الرأسي عنــد ٥٤٥ والأفقي عند ٢٦ بكسل ثم انقر مرةً أخرى التقاطع عند ٤٤ أفقــي و٥٤٥ رأسي ، ومرةً ثالثة أخرى عند تقاطع ٤٤ أفقي و٥٢٥ رأسي ثم قم بإغلاق هــذا المسار واضغط مفتاح Delete لحذف الجزء المختار.
- 11. قم بتصغير النافذة مرة أخرى ثم اضغط الاختصار Ctrl+D واستخدام أداة التحريك للم المحدد الأدلة الموجودة بالصفحة.



شكل ٢٦-٢٩ رسم تحديد على شكل مثلث

18. انقر بزر الفأرة الأيمن الطبقة Header bar ومن القائمة الموضعية التي تظهر اختــر Header bar Bracket . انقر بزر الفأرة الأيمن الطبقــة Copy layer Style . انقر بزر الفأرة الأيمن الطبقــة Paste Layer Style (انظر شــكل ٢٦ – ومن القائمة الموضعية التي تظهر اختر Paste Layer Style (انظر شــكل ٣٠).

1 ٤. احفظ الملف إلى هنا واتركه مفتوحاً لاستكمال باقي التمارين.



شكل ٢٦-٣٠ نسخ الأنماط المختلفة في الطبقة


إنهاء تصميم شريط الرأس

لإنماء تصميم شريط الرأس (الشريط الأفقي ) ، تابع معنا الخطوات الآتية:

- Alt لتنشيطها واضغط مفتاح Vertical Bracket لتنشيطها واضغط مفتاح الحجود أسفل لوحة الطبقات ثم قسم اثناء نقر زر Create a new layer وانقر زر Ok.
- New Guide أمّ اختر View فقى View عند افتح قائمة View مند

القيم ۲۰ و ۹۵ بكسل، ودليل رأسي Vertical عند القيم ٥٠ و ٥٢ م بكسل.

٣. نشط أداة رسم المستطيل من مربع الأدوات ثم قم برسم مستطيل دائري بين
 الدليل الرأسي ٥٥و ٢٥ والدليل الأفقى ٢٠ و ٩٥ (انظر شكل ٢٦-٣١).



شكل ٢٦- ٣١ رسم مستطيل دائري جديد بين خطوط الدليل التي حددناها

- افتح قائمة View ثم اختر Clear Guides لحذف الأدلة الموجودة بالملف. انقـــر
   بزر الفأرة الأيمن الطبقة Header base ثم اختر Paste Layer.
- header base الموجود أسفل الموجود أسفل الموجود أسفل الموجود أسفل الموجود أسفل الموجود الموجود أسفل الموجود الموجة الموجة الموجة الموجة الموجة الموجة أخرى من المجتلفة الموجة المو
- اضغط مفتاح V للتبديل إلى أداة التحريك على المناع الطبقة مناع المناع الطبقة Shift واضغط مفتاح السهم المتجه لليسار من لوحة المفاتيح مرتين متتاليتين. وهذا الإجراء يتسبب في إزاحة المستطيل الدائري الموجود في طبقة Cutout بمقدار ۲۰ بكسل لليسار. حرر مفتاح Shift ثم اضغط مفتاح السهم


المتجه للأعلى ٥ مرات متتالية من لوحة المفاتيح لتحريك طبقة Cutout بمقدار ٥٠ بكسل.

اضغط مفتاح Ctrl أثناء نقر الطبقة Cutout لتحميل محتوياتها كما لو كانت تحديداً Selection.
 اضغط مفتاح Delete لحذف الجزء المختار ثم اضغط الاختصار Trash لإلغاء التحديد واحذف هذه الطبقة عن طريق سحبها إلى رمــز Ctrl+D للوجود أسفل لوحة الطبقات ثم احفظ الملف إلى هنا.

## إنهاء تحميم واجمة صغحة الويب

سنقوم الآن بالانتهاء من تصميم صفحة الويب وإضافة بعض الأزرار لها، تابع معنا الخطوات التالية:

- ١. افتح قائمة View څم اختر New Guide وحدد دليل رأسي عند القيم ٢٥ و ١٦٥ بكسل.
   بكسل ودليل أفقي عند القيم ١٥٠ و ١٧٨ بكسل.
- من لوحة الطبقات نشط الطبقة Screen Window ثم اضغط مفتاح Alt أثناء نقر زر Create a new layer محدد اسم الطبقة الجديدة ولتكن button1 ثم انقر زر Ok.
- ٣. نشط أداة رسم المستطيل الدائري ال ثم ارسم مستطيل دائري بين خطوط الدليل
   التي حددناها سابقاً وهي ١٥٠ و ١٧٨ بكسل أفقي و ٢٥ و ١٦٥ بكسل رأسي
   (انظر شكل ٢٦-٣٣).
  - افتح قائمة View ثم اختر Clear guides لحذف الأدلة الموجودة بالملف.



شكل ٢٦-٣٣ رسم أول زر من أزرار صفحة الويب


Add a إذا لم تكن قائمة الأنماط الخاصة بالطبقة 1 Button ظاهرة أمامك، انقر زر Bevel and Emboss من Layer Style أسفل لوحة الطبقات ثم اختر Layer Style انقر القائمة المنسدلة لفتح المربع الحواري Layer Styles، انقر القائمة المنسدلة Rolling slop- Descending ثم اختر Gloss Counter ثم اختر وانظر شكل ٢٦–٣٣).



شكل ٢٦-٣٣ المربع الحواري Layer Style

٧. من الجزء Styles نشط النمط Styles ومن الخيارات الخاصة بهــذا النمط ومن أمام خانة Distance، اكتب ٢ بكسل ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحواري والعودة إلى صفحة الويب مرة أخرى.

- لفط الطبقة 1 Button ثم اضغط مفتاح Alt أثناء نقر زر Button 1 Bracket ثم انقر زر Button 1 Bracket ثم اكتب اسم الطبقة الجديدة وليكن layer ثماناء نقر طبقة 1 Button لتحميل المحتويات كتحديد.
   Ok
- افتح قائمة Edit ثم اختر Stroke، يظهر المربع الحواري Stroke. حدد خانة العرض Width ولتكن ٤ بكسل ثم انقر زر Ok لتطبيق خياراتك وإغلاق المربع الحواري Stroke. قم بإنشاء دليل رأسي عند القيمة ٣٥ كما تعلمت سابقاً ونشط أداة تحديد المستطيل وارسم تحديداً يبدأ عند ٣٥ بكسل رأسي كما في شكل أداة تحديد المستطيل المستطيل



شكل ٢٦–٣٤ رسم تحديد عند الدليل ٣٥ رأسي


- . ١. اضغط مفتاح Delete ثم اضغط الاختصار Ctrl+D لإلغاء التحديد.
- Vertical Bracket ومن القائمة الموضعية اختر. ١١. انقر بزر الفأرة الأيمن الطبقة Copy Layer Style . ١١
- 1 \ Paste Layer Style ثم اختر Button 1 Bracket ثم اختر Button 1 Bracket من القائمة الموضعية.
  - ١٣. افتح قائمة View ثم اختر Clear guides لحذف الأدلة الموجودة بالملف.
  - 14. احفظ الملف حتى هذه الخطوة. واتركه مفتوحاً لاستكمال الخطوات التالية.
  - سنقوم الآن بإضافة باقى الأزرار الأخرى لاستكمال الصفحة. تابع معنا الخطوات التالية:

- 1. تأكد من تنشيط الطبقة Button 1 Bracket ثم انقر زر الارتباط الموجــود يســار الطبقة 1 Button لربط هاتين الطبقتين معاً. انقر السهم الصغير الموجود أعلى يمــين لوحة الطبقات، ومن القائمة التي تظهر اختر Button Layer قــم بتسمية المجموعة الجديدة باسم Button 1 set ثم انقر زر Ok.
- ٧. تأكد من تنشيط المجموعة Button 1 Set ثم انقر السهم الصغير الموجود أعلى يمين لوحة الطبقات مرةً أخرى ومن القائمة التي تظهر اختر Duplicate Group، سيظهر المربع الحواري Duplicate Group. قم بتسمية المجموعة باسم Button 2 Set ثم انقر زر Ok لإغلاق المربع الحواري والعودة إلى صفحة الويب مرةً أخرى.
- ٣. نشط أداة التحريك بيضاً من مربع الأدوات وتأكد من تنشيط المجموعة 2 Button من لوحة الطبقات. اضغط مفتاح Shift أثناء ضغط زر السهم المتجه لأسفل من لوحة المفاتيح أربع مرات لتحريك المجموعة Button 2set بمكسل (انظر شكل ٢٦ ٣٥).



شكل ٢٦-٣٥ صفحة الويب بعد وضع الزر الثاني

- كرر الخطوات رقم ۲و۳ أربع مرات أخرى لإنشاء أربعة أزرار أخرى بالصفحة،
   وبذلك يكون لديك ستة أزرار.
- قم بإضافة النصوص التي ترغب فيها لترى الشكل النهائي لصفحة الويب كما في شكل
   ٣٦-٢٦.
  - ٦. احفظ الملف إلى هنا ثم قم بإغلاقه.



شكل ٢٦-٣٦ الشكل النهائي لصفحة الويب





سنقوم في هذا بالتعرف علي الشرائح وكيفية إنشاءها واستخدامها والتعامل معها وكذلك ستعرف كيفية استخدام الصور في صفحات الويب وتقسيم تلك الصور إلي شرائح لعرضها في صفحة الويب.

بانتهاء هذا الفصل ستتعرف على :

- ♦ مفهوم الشرائح.
  - ♦ إنشاء الشرائح.
- Photoshop تخصيص الشرائح في
- ♦ إدراج صورة في صفحة ويب وتقسيمها إلى شرائح .

# مغموم الشرائح


الشرائح Slices عبارة عن مناطق (مساحات) معينة يتم تعريفها إما بواسطة أدوات التحديد أو باستخدام الأدلة أو باستخدام الأداة Slice وعندما تقوم بتعريف شريحة داخل الصورة، يقوم برنامج Photoshop بإنشاء جدول HTML لاحتواء وضبط هذه الشريحة، كما يمكنك عمل العكس أى إنشاء ملف HTML يحتوى على عدة شرائح من الصور التي لديك. بالإضافة إلى ذلك يمكنك تخصيص هذه الشرائح كما لو كانت صور ويب منفصلة.


## إنشاء الشرائع

سنقوم فى الفقرة التالية بإجراء تدريب بسيط للتعرف على إنشاء الشرائح Slice وكيفية استخدامها، ليس هذا فحسب بل سنتعلم الفرق بين استخدام الشرائح والشرائح التلقائية، تلك الشرائح التى يقوم البرنامج بإنشائها بشكل تلقائى.

فالشرائح Slice هي تلك المساحات التي قمنا بتحديدها باستخدام الأداة Slice، أما الشرائح التلقائية Auto Slice فهي تلك المساحات المتبقية خارج حدود استخدام الشرائح التلقائية Slice. للتدريب على الشرائح وكيفية إنشائها، تابع الخطوات الآتية:

- ۱. ابدأ بتشغيل برنامج Photoshop.
- ٢. افتح قائمة File ثم اختر New، وانقر زر Ok للموافقة على الإعدادات الافتراضية للبرنامج (كما ذكرنا سابقاً أن الهدف من هذه الخطوات هو التدريب فقط على استخدام الشرائح ليس أكثر).
- ٣. افتح قائمة View ثم اختر Show ومن القائمة التابعة اختر Slice، تظهر علامة √
   أمام الخيار Slices دلالة على تنشيطه.
- عن مربع الأدوات انقر أداة إنشاء شريحة Slice لمسلم أمريع الأوشر لرسم مستطيل صغير في أي جزء من أجزاء الصفحة. وبذلك قمنا بإنشاء شريحة معرفة من قبل المستخدم User Slice (انظر شكل ٢٧-١).






شكل ١-٢٧ إنشاء شريحة باستخدام الأداة Slice.


- و. لاحظ أن المستطيل مازال مختاراً أمامك ودلالة ذلك ظهــور مقــابض التحجــيم
   الموجودة حول المستطيل. لاحظ أيضاً أن هناك شرائح Slices أخرى كل منها لــه
   لون معين وتسمى شرائح تلقائية Auto Slices.
- آنشئ شریحة أخرى عن طریق سحب المؤشر لرسم مستطیل بعیداً عن المستطیل
   السابق (انظر شكل ۲۷-۲).

ستلاحظ من الشكل أن الشرائح تم ترقيمها بالترتيب، حيث بدأت من آخر ترقيم تم تخصيصه للشريحة السابقة، بمعنى أنك فى كل مرة تقوم فيها برسم شريحة. يتم إعادة ترقيم الشرائح.



- من مربع الأدوات نشط الأداة (اختيار شريحة) Slice Select والموجودة ضمن مجموعة الأداة كما يلي:
- اختر أحد المربعات التي حددناها سابقاً ثم اسحبه إلى أى موقع آخر. اسحب احدى نقاط التثبيت (أو مربعات التحجيم) لإعادة تحجيم هذه الشرائح (انظر

شکل ۲۷-۳).



شكل ٣-٢٧ استخدام الأداة Slice Select لتحريك الشريحة إلى مكان آخر

- اختر واحدة من الشرائح التلقائية، والتي تم إنشاؤها عقب إنشاء الشريحة السق استخدمنا فيها أداة Slice، وحاول تحريكها وإعادة تحجيمها. ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أنك تستطيع تحديد نوعي الشرائح سواءً التلقائية أو المعرفة من قبل المستخدم إلا إنك تستطيع فقط تحريك وتحجيم الشرائح المعرفة من قبل المستخدم أى التي تقوم بإضافتها بنفسك. بينما لا تستطيع تحريك الشرائح التلقائية أو إعادة تحجيمها نظراً لأنها لا تحتوى على مقابض تحجيم.
- ٨. اختر واحدة من الشرائح الكبيرة (سواءً التلقائية أو المعرفة من قبل المستخدم) ثم
   حاول استخدام شريط الخيارات الخاص بهذه الأداة (الأداة هـي Slide Select
   التي اخترنا الشرائح عن طريقها) ، والذي يحتوى على الخيارات التالية:
- يعتبر زر Hide Auto Slices زر مفصلى حيث يسمح لك بإخفاء الشرائح التلقائية التى ينشئها البرنامج بمجرد نقر هذا الزر، وحينئذ يتحول عنوانه إلى Show Auto Slices لإظهار هذه الشرائح، انقر هذا الزر مرة أخرى (انظر شكل ٢٧-٤).



يستخدم زر Divide لتقسيم الشريحة. نقر هذا الزر يتسبب في فــتح المربــع

الحوارى Divide Slice. وفيه تأكد من تنشيط مربع الاختيار Preview لرؤية تأثير التغييرات التى تقوم بها على الملف، حدد خانة Divide Vertically Into أدخل قيمة أكبر من القيمة الموجودة ولتكن ٨، تلاحظ تقسيم الشريحة إلى ثمان شرائح رأسية. ونفس الشيء بالنسبة للخانة الأفقية Divide Horizontally عندما تنتهى من اختبار هذا المربع أغلقه بدون تطبيق لهذه الخيارات.

- يستخدم آخر زر علي يمين Set Options for the Current Slice لإظهار
   مربع Slice Options .
  - ٩. افتح قائمة File ثم اختر Close لإغلاق الملف بدون حفظ.

## استخدام الأداة Slice في إنشاء الشرائح

للتعرف على طريقة استخدام الأداة Slice في إنشاء الشرائح من خلال مثال عملى، تابع معنا الخطوات الآتية:

- 1. افتح الملف Compunet الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب.
- افتح قائمة View ثم اختر Show و تأكد من تنشيط كل من Slice و Slice.
- ٣. افتح قائمة View مرة أخرى ثم اختر Snap To ومن القائمة التابعة اختر .
   Guides.
- ٤. افتح قائمة View مرة ثالثة ثم اختر أمر Snap To وفى هذه المرة اختر Slice من
   القائمة الناتحة.
- اختر أداة إنشاء شريحة لك من مربع الأدوات ثم ارسم شريحة تحتوى على كلمة
   Compuscience (انظر شكل ۲۷-٥).




شكل ۲۷-٥ ارسم شريحة على كلمة designs

- ج. كرر الخطوة السابقة لرسم شرائح تحتوى على الكلمات Books و Hardware و Hardware و Visit us
  - ٧. احفظ عملك إلى هنا.

#### الخيارات المختلفة للشرائح

قبل تخصيص هذه الشرائح كصور ويب، يمكنك تغيير إعداداتها الخاصة مثل تسميتها أو ربطها مع عنوان URL. في الخطوات التالية، سنقوم بتسمية الشرائح التي قمنا بإنشائها في البند السابق وربطها بصفحات ويب أخرى وإضافة المزيد من المؤثرات إليها. لأداء ذلك، تابع معنا الخطوات التالية:

- نشط أداة اختيار شريحة عمد الشريحة الشريحة Compuscience.
- ۲. من شریط الخیارات الحاص بهذه الأداة، انقر زر Slice Options، یظهر المربع الحواری Slice Options.
- URL وأمام خانة الاسم أدخل الاسم Compuscience\_button وأمام خانــة URL -black أدخل العنوان Compuscience.html وأمام خانة Target أكتــب Ok أدخل العنوان Ok انظر شكل ۲۷-۲). انقر زر Ok لتطبيق خياراتك وإغلاق المربع الحوارى.



شكل ۲۷- المربع الحواري Slice Options

- ٤. بنفس الطريقة أدخل باقى القيم بالنسبة لشرائح الأزرار الثلاثة المتبقية كما يلى:
- اختر شريحة Books ثم حدد الاسم Books\_button وأمام خانــة Books\_button اكتب Books.html وأمام خانة Target
- اختر شريحة Hardware ثم حدد الاسم Hardware\_button وأمام خانــة Hardware\_button
   اكتب Hardware.html وأمام خانة Target اكتب URL\_.
- اختر شريحة Contact ثم حدد الاسم Visit us\_button وأمام خانــة URL
   اكتب Visit us.html وأمام خانة Target اكتب
  - ٥. احفظ الملف إلى هنا

يمكنك في مربع Message Text في المربع الحواري السابق Message Text إدخال النص الذي سيظهر في شريط المهام الخاص بالمستعرض، أدخل النص المطلوب عرضه مسع الصور داخل هذا المربع وإذا لم يظهر النص في المستعرض، حاول مراجعة أبعاد الشسريحة وأعد تحجيمها من جديد إذا لزم الأمر.

# تخصيص الشرائع في Photoshop

يمكنك استخدام الشرائح في برنامج Photoshop لتخصيص مساحات معينة من الصورة، وهذا الإجراء في غاية الأهمية في عدة حالات أهمها تلك الحالات التي تتطلب فيها الصورة درجة نقاء عالية حيث يمكنك تخصيص شريحة أو اثنين عن طريق حفظ الصورة كصفحة ويب Save for web يمكنك اختيار

إعدادات التخصيص وسيقوم برنامج Photoshop بإنشاء مجلد خاص لهذه الصورة. للتعرف على كيفية تخصيص الشرائح، تابع الخطوات التالية:


- 1. افتح قائمة File ثم اختر Save For Web & Devices من القائمة المنسدلة، يظهر المربع الحوارى Save for Web & Devices
- ۲. من شريط الأدوات الأيسر لهذا المربع، اختر أداة "اختيار الشريحة" Slice Select
   ۲. من شريط الأدوات الأيسر لهذا المربع، اختر أداة "اختيار الشريحة"
   ۲. من شريط الأدوات الأيسر لهذا المربع، اختر أداة "اختيار الشريحة"
- ٣. تأكد من تنشيط التبويب Optimized ثم اضغط مفتاح Shift أثناء اختيار
   الشرائح الأربعة التي أنشأناها من قبل.



شكل ۲۷-۷ المربع الحواري Save for Web Devices

- عن مربع السرد Presets اختر GIF 128 Dithered ثم انقر زر Save، يظهر المربع الحوارى Save Optimized As حدد الخيارات التالية:
- من مربع السرد Save as type، انقر السهم المنسدل ثم اختر Save as type من القائمة المنسدلة.
- من مربع السرد Slices اختر Selected Slices واتــرك مربــع الســرد
   Save كما هو على الإعدادات الافتراضية ثم انقــر زر Save (انظــر شكل ٢٧-٨).


ه. يقوم Photoshop بحفظ هذه الصور في مجلد خاص، احفظ هذا الملف إلى هنا.



شكل ۲۷ - ۸ المربع الحواري Save Optimized As

إدراج صورة في صفحة ويب وتقسيمها إلي شرائح


١٠. افتح ملف جديد واجعل العرض ٨٠٠ بكسل والارتفاع ٢٠٠ بكسل علي أن تكون
 درجة الوضوح ٧٢ بكسل /بوصة. (انظر شكل ٢٧ -٩)



شكل ۲۷-۹ فتح ملف جديد

٢. قم بإنشاء طبقة جديدة بالضغط علي رمز Create a new layer في لوح الطبقات
 وقم بتسميتها BG. ثم اضغط علي أداة Paint Bucket
 باللون المحدد ، انقر لون المقدمة سيظهر مربع حوار Color Picker المعتاد، في خانة #

أدخل القيمة 1e528c لتحديد اللون المراد التعبئة به. (انظر شكل ٢٧-١٠) ثم أغلق المربع الحواري وانقر الطبقة BG لتلوينها.



شكل ۲۷-۱۰ اختيار لون للخلفية

- ٣. قم بإدراج الصورة "1" الموجودة في مجلد التمارين الخاص بهذا الفصل الموجود على القرص المدمج المرفق بالكتاب، وضعها في طبقة منفصلة بسحبها إلى الملف الحالي الذي تعمل فيه، بشرط أن تكون أعلى طبقة BG.
- 2. قم بإنشاء طبقة جديدة باسم Base، انقر الأداة Rectangular Marquee ومن شريط الأدوات أمام Style اختر النمط Fixed size وضع القيم كما في (شكل الأدوات أمام Paint Bucket وضع القيم كما في (شكل المحديد باللون الأبيض عن طريق أداة Paint Bucket أم اضغط على مفتاحي Ctrl+D لإلغاء التحديد.




اضغط علي Ctrl+A لتحديد الكل، ثم انقر أداة Move ثم انقر Ctrl+A لتحديد الكل، ثم انقر 17-۲۷).
 د centers من شريط الخيارات، (انظر شكل ۲۷-۲۷).



شكل ٢٧-١٢ لمحاذاة محتويات المستند

٦. غير اللون الأبيض إلي درجة من اللون الأصفر بقيمة F4DFB1 ثم قم بتعبئة التحديد

- باللون الجديد عن طريق أداة Paint Bucket مرة أخري.
- المنقوم الأن بعمل عنوان للصفحة ، قم بإنشاء طبقة باسم Header واختر نمط Header واختر نمط Size وبعرض ٠٠٧بكسل وبارتفاع ٠٥٠ بكسل وقم بملئها باللون الأبيض، ثم اضغط على Ctrl+A ثم انقر Move ثم انقر Ctrl+A ثم انقر الأداة من شريط الخيارات ثم أزل التحديد .
- ٨. قم بفتح الصورة "2" من مجلد التمارين وانسخ جزء من الصورة وضعها علي المستطيل الأبيض العلوي ، ثم أضغط علي ctrl+T لجعل الصورة فوق المستطيل الأبيض بالضبط وبعد ضبطه اضغط مفتاح Enter لتثبيت الصورة في الوضع الجديد وقم بتسمية تلك الطبقة باسم My Lovely Site . (انظر شكل ٢٧-١٣)




شكل ٢٧-١٣ وضع صورة في عنوان الصفحة


٩. حدد طبقة My lovely site ثم انقر زر Add layer style وقم بتغيير القيم الموجودة أمام كل نمط طبقاً للخيارات الموضحة بالأشكال ٢٧-١٥ و ١٥-٢٧ و ١٤-٢٧
 ٢٧-٢٧ ثم انقر OK لإغلاق المربع الحواري Layer Style .



شکل ۲۷-۱۴ خیارات Drop Shadow




شکل ۲۷ – ۱۰ خیارات Outer Glow



شکل ۱۹-۲۷ خیارات Inner Glow

• ١. لإنشاء شريط لقوائم صفحة الويب أسفل عنوان الصفحة. قم بإنشاء طبقة جديدة باسم Menu ، واختر الأداة Fixed size واكتب القيم التالية: • ٧٠ بكسل الخيارات الخاص بالأداة اختر نمط Fixed size واكتب القيم التالية: • ٧٠ بكسل عرض، ٢٥ بكسل طول، وقم بتعبئتها باللون الأسود ، ثم الغي التحديد.

١١٠ اكتب أسماء القوائم كما هو في شكل ٢٧-١٧.



شكل ٢٧-٢٧ عمل قوائم للصفحة




ولربط القوائم الموجودة علي الشريط يتم ذلك باستخدام برنامج Dream من خلال لغة HTML و CSS .

1 . قم بفتح الصورة "3" من مجلد التمارين الخاص بالفصل وضعها أسفل القوائم الموجود بالصفحة، أضغط علي Ctrl ثم انقر اسم طبقة الصورة لتحديدها. ثم أختر أداة Gradient واختر اللون #f4dfb1 ، اختر من شريط الخيارات من داخل مربع Edit the Gradient الخيار Foreground to Transparent ثم اضغط علي Shift واسحب من أعلي لأسفل لتحصل علي الشكل التالي. (انظر شكل ۲۷ – ۱۸) كرر ذلك مرتين حتي تصبح الصورة كعلامة مائية للكتابة عليها.




17. نظرا لأن الصورة حجمها كبير فيجب تقسيمها إلي شرائح مستطيلة بحيث يمكن تحميلها وعرضها علي الويب علي مراحل ، حدد طبقة الصورة ثم انقر أداة SLICE الموجودة داخل أداة Crop . ثم انقر واسحب لتقسيم الصورة كما تريد . (انظر شكل ١٩-٢٧)



شكل ٢٧-١٩ تقسيم الصورة إلى شرائح Slices


١٤. ولحفظ الصورة في تنسيق يتوافق مع الويب قم بفتح قائمة File واختر Save
 ٢٠ - ٢٧ )
 ٢٠ - ٢٧ )



شكل ٢٧-٢٠ حفظ الصور لعرضها على الويب

انقر زر Save ومن الشاشة التالية حدد المجلد المطلوب حفظ الصورة بداخله ثم انقر زر Save.

١٥. سوف يتم حفظ الصور كلها وبعد أن تم تقسيمها ألي شرائح بهذا الشكل. ( انظر شكل ٢٧-٢١ )



شكل ٢٧- ٢١ الصور بعد تقسيمها إلى شرائح

17. اكتب العناوين الجانبية بنفس الطريقة السابقة، واكتب النص المطلوب إدراجه في صفحة الويب، ثم احفظ عملك وتحول إلى أحد البرامج الخاصة بتحرير صفحات الويب مثل Dream Weaver لإضافة الإرتباطات التشعبية Hyperlink للعناوين المدرجة

في الصفحة.

- 1۷. لإدراج أزرار جانبية لمحتويات صفحة الويب قم بإنشاء طبقة جديدة باسم 'Nectangular Merquee وارسم مستطيلا علي اليسار ثم املأه بأحد التدرجات اللونية. ثم افتح قائمة Edit وانقر علي أمر Stroke وأجعل الحجم ٢ بكسل.
- 11. حدد طبقة Buttons وأضغط بالزر الأيمن علي اسم الطبقة وأختر أمر Duplicate layer ، قم بنقل المستطيل أسفل المستطيل الموجود، كرر العملية عدة مرات حتي تحصل علي عدد الأزرار المطلوبة.
- 19. حدد طبقة 'Buttons ثم أضغط علي أداة Text وأكتب النص المطلوب وهكذا في كل طبقة من طبقات الأزرار حتى تحصل علي الشكل التالي. (انظر شكل ٢٧-٢٧)



شكل ٢٧-٢٢ إدراج أزرار للصفحة





نتعرض في هذا الفصل لبعض المفاهيم التي تعتبر متقدمة إلي حد كبير ولكنها هامة وقد تفيد كثيراً في التعامل مع برنامج Photoshop واستخدامه في عمل الأفلام وتحريك الصور كما تفيد في التعامل مع الأشكال ثلاثية الأبعاد وكيفية قياس الصور والتعامل مع الأفلام الخارجية وتحويلها إلي صور. بانتهاء هذا الفصل ستتعرف على الموضوعات التالية:

- الحركة في Photoshop.
- جولة داخل Photoshop CS4 Extended
  - دمج الصور
  - العمل مع الصور ثلاثية الأبعاد
    - تعديل الفيديو
    - إضافات جديدة للحركة

#### المركة في Photoshop

قبل أن نشرح المفاهيم والتسهيلات التي يمكنك الحصول عليها باستخدام Photoshop سنتعرض أولاً لمفهوم الحركة في Photoshop .

الحركة عبارة عن صور متتابعة أو إطارات متتالية تتحرك خلال وقت معين ، ويتحرك كل إطار معبرا عن تغير في الصور خلال فترة زمنية يتم تحديدها .

لإظهار لوح الحركة Animation افتح قائمة Window واختر Animation ، يظهر اللوح أسفل مساحة العمل. (انظر شكل ٢٨–١)



شكل ٢٨-١ لوح الحركة وبما الصور المراد عمل حركة لها

والرموز الموجودة أسفل لوح الحركة هي من اليسار بالترتيب:

- الانتقال إلي أول إطار .
- الانتقال إلى الإطار السابق للإطار المحدد .
  - لتشغيل الحركة
  - الانتقال إلي الإطار التالي للإطار المحدد.
    - إضافة إطارات حركة
    - إنشاء نسخة من الإطار المحدد
- سلة المهملات لحذف إطار أو إطارات محددة بسحبها إلي الرمز.
- Photoshop ) . Frame أو Timeline للتحول بين نمطي الحركة (Extended

### عمل حركة في نمط الإطارات Frame Animation

لعمل حركة في نمط الإطارات اتبع الخطوات التالية :

١. قم بإدخال الصور التي تريد أن تجمعها معا في حركة واحدة ، وضع كل صورة في

- طبقة ورتب الصور حسب الترتيب التسلسلي الذي تريده لظهور حركتها المتتابعة.
- ۲. حدد الطبقات في لوحة الطبقات ، انقر قائمة للوحة الحركة ثم اختر أمر
   Frames From Layers .
- ٣. إذا كان ترتيب الصور لا يروقك يمكن لك تغيير ترتيبها في لوح الحركة بالنقر علي
   الصورة وسحبها إلى المكان المطلوب .
- فيط توقيت كل صورة أثناء ظهورها عند تشغيل الحركة، انقر علي السهم الصغير أسفل الصورة في لوح الحركة تظهر قائمة فرعية اختر منها الوقت المناسب (مثلا نختار النفل الصورة في كرر ذلك مع كل صورة علي حدة. (انظر شكل ٢٨-٢)



- التشغيل الحركة للصور انقر علي زر تشغيل الحركة في لوحة الحركة .
- 7. يمكنك الاستعانة بالتمرين الموجود علي القرص المدمج المرفق مع الكتاب، افتح الملف Animation End.gif لتري تحرك الصور صورة تلو الأخرى كل ثانية حسب الوقت الذي اخترناه.

عمل حركة في خط الوقت Timeline Animation (Photoshop Extended ) لعمل حركة في خط الوقت اتبع الخطوات التالية :

- 1. أدخل الصور المطلوب عمل حركة لها ، وضع كل صورة في طبقة منفصلة .
- ۲. للانتقال إلي نمط الوقت، انقر رمز Convert to Timeline Animation
   ۱للوجود يمين لوحة الحركة، يظهر لوح الحركة بالشكل التالي. ( انظر الشكل ۲۸ ۳)



شكل ۲۸ - ۳ لوح الحركة في غط خط الوقت Timelline


٣. تظهر أسماء الطبقات علي اليسار ، لعمل حركة للصور يجب ضبط التوفيت لكل صورة، ولعمل ذلك انقر القائمة الفرعية للوح الحركة واختر Document Timeline Settings ( انظر Settings ، سيظهر المربع الحواري Duration اكتب عدد الثواني التي تريدها شكل ٢٨-٤)، أمام خانة التوقيت Duration اكتب عدد الثواني التي تريدها لحركة الصور كلها، في مثالنا نكتب ٥ ثواني ويمكن زيادة هذه المدة إذا رغبت أن تظل كل صورة مدة عرض أطول.



شكل ٢٨-٤ ضبط التوقيت للصور في المربع Document

- افتح مربع السرد معدل الإطارات Frame Rate واختر Custom .
- في خانة عدد الإطارات المقابلة اكتب ١ ثانية لكل إطار، ثم انقر OK لإغلاق المربع الحواري.
- ٦. قم بعد ذلك بتحديد الطبقات الخمس للصور عن طريق ضغط مفتاح Shift أثناء نقر

الطبقات، ثم افتح القائمة الفرعية للوح الحركة واختر Make Frames From الطبقات، ثم افتح القائمة الفرعية للوح الحركة واخركة ( أنظر شكل - Layers فيظهر تسلسل الوقت أمام كل طبقة في لوحة الحركة ( أنظر شكل - ك).



شكل ٢٨-٥ لوحة الحركة بعد ضبط الوقت

## حفظ الحركة في صورة

بعد الانتهاء من عمل حركة للصور ولحفظها في ملف بامتداد gif اتبع الخطوات التالية :

1. افتح قائمة File واختر Save Devices سيظهر المربع الحواري Save افتح قائمة File أواحتر For Web & Devices وانظر الشكل ٢٨-٦) اترك الخيارات كما هي ، ثم انقر Save . Save



شکل ۲۸-۲ مربع حوار Save for Web & Devices


7. يظهر مربع الحوار Save Optimized As أمام Save In حدد المجلد الذي سيتم الحفظ بداخله ، وأمام File Name ضع اسما مناسبا للملف ، ثم انقر Save .

## حفظ حركة الصور في ملف فيديو

يمكن حفظ الحركة التي قمنا بعملها بدلا من ملف صورة لكن في ملف فيديو لعرضه علي أجهزة العرض .

لحفظ الحركة في ملف فيديو قم بعمل الآتي :

افتح قائمة File واختر أمر Export ومن القائمة الفرعية اختر أمر File ومن القائمة الفرعية اختر أمر Y-۲۸ ).
 انظر الشكل ۲۸-۷).



شكل ۲۸-۷ المربع الحوارى Render Video

- ٢. أمام Name اكتب اسما للملف، ثم انقر Select Folder لتحدد المجلد الذي ستحفظ الملف بداخله.
- ٣. يظهر مربع Browse for folder (شكل ٢٨-٨) حدد المجلد الذي تريد حفظ الملف فيه ثم انقر OK لإغلاق المربع الحواري Browse for folder والعودة إلي المربع السابق.



شکل ۲۸-۸ مربع Browse for folder

٤. أمام Quick Time Export اختر الامتداد لملف الفيلم مثلا اختر AVI ثم انقر أمر

Render ، سيقوم البرنامج بعمل فيلم المكون من الصور المحددة.


انتقل إلي المكان الذي حفظت فيه الفيلم علي جهازك ثم شغل الفيلم عن طريق النقر المردوج عليه، فيتم فتح برنامج Windows Media Player ويقوم بعرض الصور.

#### جولة حاجل Photoshop CS4 Extended

منذ صدور النسخة الأولي من برنامج Photoshop حتى الإصدار CS2 كانت هناك نسخة واحدة من البرنامج للتعامل مع الصور . لكن ابتداء من الإصدار CS3 ظهرت نسخة إضافية للنسخة الأصلية أطلق عليها Photoshop Extended واحتوت النسخة الثانية على سمات ذات تقنية عالية ومتخصصة لاستخدامها في مجال العلوم والأبحاث وبرامج الصور ثلاثية الأبعاد 3D ، وتحرير لقطات الفيديو.

فإذا لم تكن بحاجة إلي هذه السمات الجديدة والمتخصصة فلا داعي لشراء النسخة Extended العادية .

فعند فتح Photoshop Extended ستجد تغيرا بسيطا في واجهة النافذة مع ظهور قائمتين جديدتين في شريط القوائم هما Analysis و 3D . (انظر الشكل ٢٨ – ٩ )



شكل ٢٨-٩ الإضافة الجديدة في شريط القوائم

ومن السمات الجديدة في نسخة Extended الآتي :


### حمج الصور

تعاملت النسخ العادية من Photoshop مع الصور ٨ بت و ١٦ بت ، ومع التقدم التقني في آلات التصوير يمكن التقاط صور شديدة الدقة وتستخدم الملايين من الألوان

والتي عرفت بـ ٣٢ بت . ويمكن من خلال هذه النسخة إنشاء طبقات ورسم وتكوين هذه الصور الجديدة . والصور الـ ٣٢بت يتم تصويرها من خلال كاميرات مثبتة علي حامل ذو قوائم ثلاثية مع ضبط نسبة تعرض الضوء للقطة واحدة ثم تغيير سرعة باب الكاميرا لالتقاط اللقطة التالية ثم يتم بعد ذلك دمج اللقطتين بدءا من أعمق نسبة تعرض للضوء إلى أفتح نسبة في صورة واحدة.


ويمكن إنشاء صور تعرف بــ 32Bit/ channel بدمج صورتين بنفس المقاس ووضعهما في صورة واحدة ، لعمل ذلك قم بالآتى :

- افتح الصورتان وتأكد أن حجمها واحد بالضبط دون زيادة ولو بمقدار ١ مليمتر ثم
   أغلقهما ، على أن تكون درجة وضوح Resolution الصورتين واحدة .
- افتح قائمة File واختر منها أمر Automate ومن القائمة الفرعية اختر الأمر
   Merge to HDR ( انظر الشكل ۲۸ ۱۰).
- ٣. يظهر المربع الحواري Merge to HDR، انقر Browse يظهر مربع Open المعتاد
   لاختيار ملفات الصور المطلوب التعامل معها، حدد اسم ومكان الصورتين السابقتين .
   ثم انقر OK.



شکل ۲۸-۱۰ مربع حوار Merge to HDR

٤٠. إذا كان هناك فرق بين حجمي الصورتين تظهر لك الرسالة التالية ( انظر شكل ٢٨ ١١)



شكل ٢٨-١١ رسالة الخطأ التي تظهر عند عدم تساوى الحجم للصورتين

انقر OK لإغلاق المربع الحواري Merge to HDR إذا كانت الصورتان بنفس المقاس ونفس درجة الوضوح Resolution يظهر المربع Manually Set EV ( انظر شكل ۱۲-۲۸)



انقر السهم للتنقل بين الصورتين

شكل ١٢-٢٨ ظهور مربع Manually Set EV قبل بدأ عملية الدمج وتظهر الصور في لوح الطبقات

تنقل بين الصورتين بالضغط علي السهم الجانبي ثم اضغط علي OK سيظهر المربع
 الحواري Merge to HDR. (انظر شكل ٢٨-١٣)



شكل ٢٨-١٣ الصورة النهائية بعد دمج الصورتين بتنسيق ٣٢ بت


٧. تظهر الشاشة الصورتين المطلوب دمجهما علي اليسار، وفي الوسط الصورة الجديدة الناتجة من دمجهما، ويكون تنسيق الصورة ٣٢بت. انقر OK . تظهر الصورة الجديدة أمامك . ( انظر شكل ٢٨-١٤)





شكل ۲۸-۱۵ مربع حوار Color Picker مع الصور ذات ۳۲ بت

الصور ذات العمق 32-Bit لا يمكن تطبيق طبقات التحكم كلها عليها بل بعضها فقط، فعند فتح قائمة Layer واختيار Adjustment Layers تظهر بعض الأدوات في القائمة الفرعية غير نشطة لتدل علي عدم إمكانية استعمالها مع هذا النوع من الصور. وهكذا مع باقي القوائم سوف تجد العديد من الوظائف لا يمكن التعامل معها مع هذه الصور. افتح قائمة Filter ستجد العديد من المرشحات غير فعال ( انظر شكل ٢٨-١٦).




شكل ٢٨-١٦ العديد من المرشحات لا يمكن استخدامها مع الصور ذات التنسيق ٣٢ بت

#### العمل مع الصور ذات الأبعاد الثلاثية 3D

يمكن من خلال Photoshop Extended التعامل مع الصور ثلاثية الأبعاد التي تم تصميمها بالبرامج الخاصة بذلك مثل 3D Max Studio أو Auto Cad وتكون امتدادات الملفات التي يتعامل معها obj و 3ds و 3ds . ويتم التعامل مع طبقات ثلاثية الأبعاد 3D Layers دون التأثير على درجة الصورة أو تغيير حجمها .

لفهم تعامل فوتوشوب مع الصور الثلاثية الأبعاد اتبع الآتي :

افتح قائمة 3D واختر أمر New Layer From 3D File تظهر شاشة. حدد الملف
 انظر شكل Window واختر 3D. (انظر شكل 5.3ds)



شكل ٢٨-١٧ لوحة 3D للتعامل مع الصور ثلاثية الأبعاد

- لن تتمكن من تكبير أو تصغير الصورة باستخدام أوامر Transform السابق شرحها،
   ولكن يمكن ذلك من خلال الأداتين الجديدتين داخل Photoshop Extended و
   الموجودتين قبل أداة Hand وهما 3D Orbit .
- ٣. عند الضغط على الأداة الأولي يظهر شريط الخيارات بالشكل التالي ( انظر شكل

#### $\Lambda \Upsilon - \Lambda \Lambda$



شكل ۲۸-۱۸ شريط الخيارات للأداة 3D Rotate

يحتوي شريط خيارات 3D Rotate على الرموز التالية من اليسار بالترتيب:

- Return to Initial Object Position : ويستخدم لإعادة الصورة إلى وضعها
   الأول لإلغاء كل التعديلات التي أجريت عليها .
  - Rotate the 3D Object : لتدوير الشكل ثلاثي الأبعاد .
  - Roll the 3D Object : لتدوير الصورة جهة اليمين أو اليسار.
  - Drag the 3D Object : لسحب الصورة إلى اي مكان على النافذة .
- Slide the 3D Object : عند الضغط والسحب يتم تصغير أو تكبير الصورة وتحريكها أفقيا .
  - Scale the 3D Object : يتم تصغير وتكبير الصورة وهي في نفس المكان .

ويحتوي شريط الخيارات 3D Orbit الموجود في ( شكل ٢٨–١٩) على الرموز التالية :



شكل ۲۸-۱۹ شريط الخيارات للأداة 3D Orbit

- Return to Initial Object Position : ويستخدم لإعادة الصورة إلي وضعها الأول لإلغاء كل التعديلات التي أجريت عليها .



شكل ۲۰-۲۸ الشكل بعد استخدام أداة ۲۰-۲۸ الشكل

- Roll the 3D Camera : لتدوير الصورة حول النقطة اليمني السفلي منها
  - Pan THE 3D Camera : لتحريك الصورة في الاتجاه المعاكس .
- Walk with the 3D Camera : لتصغير وتكبير الصورة مع تحريكها في أى اتحاه.
  - Zoom the 3D Camera : لتصغير وتكبير الصورة وهي في مكالها .

وفي الشريط نجد أمام View عدة خيارات لعرض الصورة من كل جوانبها من أعلي أو أسفل أو اليسار أو من الخلف أو من الأمام.

ويمكن من لوحة 3D تعديل الإضاءة حول الصورة.

كما يمكن مع هذه النسخة الرائعة وهي نسخة Photoshop Extended تلوين الصور ثلاثية الأبعاد، وتحويل الطبقات ثنائية الأبعاد 2D إلي ثلاثية الأبعاد 3D كما يمكن دمج الطبقات ثلاثية الأبعاد في طبقة واحدة ، وتحويل خريطة رمادية اللون إلي خريطة ثلاثية الأبعاد .

#### هياس الصور

يمكن من خلال Photoshop Extended إجراء العديد من القياسات العلمية بشكل دقيق ، حيث يمكن قياس أى شيء على صورة مهما صغر حجمه مما يعد من الأدوات الهامة

للعلماء والباحثين.

ويجب في البداية ضبط نظام القياس أولا قبل إجراء عملية القياس وذلك بفتح قائمة Set Measurement Scale ومن القائمة الفرعية اختر أمر Analysis ومن القائمة الفرعية اختر أمر Custom سيظهر المربع الحواري Measurement Scale، يمكنك من هذا خلال المربع ضبط نظام القياس الذي ستستخدمه وضبط نسب القياسات والوحدات المختلفة للقياس. ( انظر شكل ٢٨-٢١)



شكل ٢٨ – ٢٦ ضبط نظام القياس

لعمل قياس علي صورة أو خريطة قم بتحديد الجزء المطلوب قياسه ثم افتح قائمة Measurement log واختر Measurement log تظهر اللوحة Record Measurement أسفل الصورة ، انقر زر Record Measurement فيقوم بإضافة العديد من القياسات مثلا الطول ، العرض ، والزاوية والعديد من القياسات العلمية الدقيقة . ( انظر شكل ٢٨ – ٢٢)



شكل ٢٨-٢٨ القياسات التي تم أخذها من الصورة

ويمكن عند عمل قياسات عديدة أن يتم حفظ هذه القياسات في ملف نصي لاستخدمها في أحد برامج الجداول الالكترونية مثل Excel أو Access .

لعمل ذلك انقر رمز Export Selected Measurements وهو الرمز الذي يسبق

رمز سلة المهملات في لوح القياسات ، سيظهر مربع Save المعروف، حدد مكان حفظ الملف واكتب اسما له ثم انقر Save .

#### تعديل الغيديم

يمكن من خلال Photoshop Extended تحرير الأفلام بالإضافة والكتابة والحذف وتغيير الألوان والعديد من الوظائف ولكن يشترط أن يكون برنامج Quick Time 7.1 أو نسخة أعلى منه موجودة على الحاسب .

لاستيراد فيديو وتحويل إطاراته إلي طبقات داخل Photoshop افتح قائمة File واختر أمر Import ومن القائمة الفرعية اختر Video Frames to Layers .

يظهر المربع الحواري Load وهو يشبه مربع Open المعروف، حدد ملف الفيديو المطلوب ثم اضغط على مفتاح Load .

افتح قائمة Window واختر Layers ستجد أن Photoshop قام بتقسيم إطارات الفيديو إلى طبقات . ( انظر الشكل ٢٨-٢٣ ) .



شكل ٢٨-٢٨ تحويل لقطات الفيلم إلى طبقات عند استيرادها

ولتعديل لقطات الفيديو افتح قائمة Layer واختر أمر Video Layers ومن القائمة الفرعية ستجد العديد من الأوامر الخاصة بإدراج لقطات فيديو واستبدال اللقطات الحالية

وحذف لقطات معينة من الفيديو أو نسخ لقطات من فيديو آخر ووضعها في الفيديو الموجود. ( انظر شكل ٢٨-٢٢ ) .

Video Layers	New Video Layer from File
Rasterize  New Layer Based Slice	New Blank Video Layer Insert Blank Frame Duplicate Frame
Group Layers Ctrl+G	Delete Frame
Ungroup Layers Shift+Ctrl+G	Replace Footage
Hide Layers	Interpret Footage
Arrange	Hide Altered Video
Align Layers To Selection	Restore Frame
Distribute	Restore All Frames
Lock All Layers in Group	Reload Frame
Link Layers	Rasterize

شكل ۲۸ – ۲۶ أوامر Video Layers

إذا كان أمر Video layers غير نشط افتح قائمة Window واختر Animation ثم تحول إلي نمط خط الوقت Timeline .

#### إخافات جديدة للمركة

تضم نسخة Photoshop Extended العديد من المزايا التي تمت إضافتها للتعامل مع الحركة نناقشها فيما يلى :

إظهار أو إخفاء خصائص الطبقة في نمط خط الوقت :

يمكن في Photoshop Extended إضافة طبقات إلى الفيلم في أي وقت ، وكما لاحظت فإن الطبقات تظهر في نمط Timeline كمسارات كمسارات علي يسار لوح الحركة. ويمكن توسيع مسارات الطبقة لرؤية خصائص الطبقة المحددة .

لإظهار أو إخفاء خصائص الطبقة قم بنقر المثلث الموجود علي يسار اسم الطبقة. ( انظر الشكل ٢٨-٢٥ )



شكل ٢٨-٢٥ إظهار خصائص الطبقة

#### إظهار أو إخفاء الطبقات في نمط خط الوقت :

في Photoshop Extended تظهر كل طبقات الملف كوضع افتراضي داخل نمط خط الوقت Timeline ،

ويمكن أن تقوم بإظهار الطبقات المطلوب التعامل معها فقط وإخفاء الباقي بإتباع الخطوات التالمة :

المجلوب إظهارها في لوحة الحركة ، افتح قائمة لوح الحركة واختر أمر
 Set Favorite Layers .

ولإظهار كل الطبقات المخفية اختر من الأمر Show الأمر All Layers

#### التحكم في معدل الإطارات والوقت في نمط خط الوقت


عند العمل مع نمط خط الوقت Timeline يمكن التحكم في معدل الإطارات Timeline والوقت للمستند سواء كان حركة أو فيديو. والوقت مقصود به وقت تشغيل الحركة من أول إطار إلي آخر إطار . أما معدل الإطارات فيعنى عدد الإطارات في الثانية Frames ويتم ضبط الاثنان حسب وسيلة الإخراج التي ستعرض عليها هذه الأعمال.

فنظام الفيديو NTSC معدل الإطارات به هو ٢٩.٩٧ (fps). ونظام PAL معدله هو الم الفيديو NTSC معدله هو الإطارات هو الم الإطارات هو الم الإطارات وعند التعامل مع ملف جديد يكون الوضع الافتراضي للوقت هو ١٠ ثواني . لتغيير معدل الإطارات والوقت اختر Document Settings من قائمة لوح الحركة وضع القيم للوقت ومعدل الإطارات كما تريد . (راجع شكل ٢٨-٤)

#### حذف مقاطع من الحركة من البداية أو النهاية

يمكن أن تقوم بحذف مقاطع من الحركة التي قمت بإنشائها للملف بشرط أن تكون في بداية العمل أو آخره. لعمل ذلك قم بأحد الخطوات التالية:

• اسحب شريط مساحة العمل Work Area الموجود في أول أو آخر الشريط العلوي . ( انظر الشكل ٢٨-٢٦)



- او Set Start of Work Area أو Set End of أو Set Start of Work Area
- Trim Document . لإزالة ما قمت به من تغييرات افتح لوح الحركة واختر أمر Duration to Work Area

التجول خلال نمط خط الوقت

يمكن خلال نمط خط الوقت Timeline القيام بأحد الأعمال التالية:

- سحب مؤشر الوقت الحالي بالفأرة.
- النقر بالفأرة علي أي رقم داخل مسطرة الوقت لنقل مؤشر الوقت بسرعة إليه.
- سحب عارض الوقت الحالي بالفأرة وهو الموجود في الركن الأيسر العلوي من نمط خط الوقت ( انظر الشكل ٢٨-٢٧ ) وبذلك يمكن معاينة الصورة وحركتها بشكل



• اضغط مرتين علي عارض الوقت الحالي وأدخل الوقت وعدد الإطارات في مربع حوار Set Current Time.



نشرح في هذا الفصل بعض الأمثلة والمشاريع العملية التي تصلح كمشاريع للتخرج لطلبة المعاهد والكليات والتي يمكنك الاستعانة بجا في إنشاء نصوص وصور وعمل البوسترات بأشكال جذابة لاستخدامها في الدعاية والإعلان وغير ذلك من الاستخدامات. يشتمل هذا الفصل علي الأمثلة التالية:

- عمل نص محترق
- كتابة نص بنور النيون
- وضع صورة داخل نص
- قص صورة ووضعها علي صورة أخري
  - عمل بوستر

#### عمل نص محترق

مطلوب عمل نص تشتعل النار منه مثل النص التالى الموجود في الشكل ٢٩-١.



شكل ٢٩-١ النص المحترق المراد إنشاءه

لعمل ذلك اتبع الخطوات التالية:

- افتح ملف جدید من نوع RGB وحدد الطول والعرض المناسبین لحجم النص الذي تنوي إنشاءه ، ثم اكتب النص المطلوب على خلفية سوداء و بخط أبيض .
- ۲. افتح قائمة Filter واختر منها Stylize ثم من القائمة الفرعية اختر Wind.
   تظهر رسالة تحذيرية تخبرك أنه لن يمكنك التغيير في النص أو تعديله بعد تطبيق المرشح Wind عليه ، انقر OK. (انظر شكل ۲۹-۲)



شكار ٢٩-٢ رسالة تخبرك بتغيير طبيعة النص الذي تقوم بتعديله

٣. سيظهر المربع الحواري Wind ، قم بضبط إعداداته وخياراته ليظهر كما في الشكل
 ١ التالي .(انظر شكل ٢٩-٣)




شكل ٢٩-٣ المربع الحواري Wind وضبط خياراته

- 90° أفتح قائمة Image أثم اختر Image Rotation و من القائمة الفرعية اختر 90°
   ك. افتح قائمة Image أشعط مفتاحي CTRL+ F لتطبيق مرشح Wind مرة ثانية .
- قم بتدویر النص مرة ثانیة ۹۰ درجة ثم اضغط کل مرة علی مفتاحی CTRL+ F
   الی أن تصل إلی الوضع الأساسي للنص ، والذی يظهر بالشكل التالی. (انظر شكل ۲۹)




شكل ٢٩-٤ شكل النص بعد تطبيق المرشح Wind عدة مرات عليه

7. افتح قائمة Filter واختر منها مرشح Blur ثم من القائمة الفرعية اختر Gaussian Blur . سيظهر المربع الحواري Gaussian Blur . كما تظهر في الشكل 0 - 0. ثم انقر 0 - 0 لإغلاق المربع الحواري.



شكل ۲۹-۵ المربع الحواري Gaussian Blur

٧. افتح قائمة Filter واختر منها موشح Distort ثم من القائمة الفرعية اختر
 Ripple. سيظهر المربع الحواري Ripple ، اضبط خياراته كما تظهر في الشكل
 ٢-٢٩ ، سوف يظهر النص كما في شكل ٢-٢٩



شكل ٢٩-٦ المربع الحواري Ripple




شكل ٢٩-٧ النص بعد تطبيق العديد من المرشحات عليه

 $\Lambda$ . افتح قائمة  $\Gamma$  Image من القائمة الفرعية اختر Mode  $\Lambda$ . افتح قائمة  $\Gamma$  النظر شكل  $\Gamma$   $\Gamma$  اضغط على Flatten. (انظر شكل  $\Gamma$   $\Gamma$ 



شكل ٢٩-٨ الرسالة التحذيرية

- ٩. افتح قائمة Image ثم اختر Mode ومن القائمة الفرعية اختر Indexed Color.
- افتح قائمة Image ثم اختر Mode ومن القائمة الفرعية اختر Image ثم اختر Black اختر الخيار Table اختر الخيار Color Table اختر الخيار Black انظر شكل ٢٩-٩)



شكل ٩-٢٩ المربع الحواري Color Table سيظهر لك النص كما في الشكل التالي (انظر شكل ٩٦٩-١٠)



شكل ٢٩-١٠ النص بعد الانتهاء من تنفيذ التمرين عليه

#### كتابة نص بنور النيون

سوف نقوم الآن بعمل تمرين لكتابة نص بنور النيون كما فى الشكل ٢٩-١١. لعمل ذلك اتبع الخطوات التالية:




شكل ٢٩-١١ كتابة نص بنور النيون

افتح ملف جدید من نوع RGB ثم اکتب النص المطلوب علی خلفیة سوداء و بخط أبيض . (شكل ٢٩-١٠)

## Compuscience


شكل ٢٩-١٢ كتابة النص بخط ابيض على خلفية بيضاء

افتح القائمة الفرعية من لوحة الطبقات واختر أمر Duplicate Layer سيظهر المربع الحواري Duplicate Layer لنسخ الطبقة النشطة التي نعمل عليها ، من هذا المربع الحواري أنقر OK لنسخ تلك الطبقة وإغلاق المربع الحواري .(انظر شكل ٢٩ – ١٣).



شكل ٢٩-١٣ المربع الحواري Duplicate Layer

٣. حدد هذه الطبقة ثم انقر أداة Paint Bucket Tool من مربع الأدوات (من مجموعة الأداة Gradient) ثم انقر النص وذلك لتحويل طبقة النص إلي طبقة يمكن تحريرها كالتلوين والتحجيم ...الخ. تظهر رسالة تحذيرية، انقر OK . (انظر شكل 1٤-٢٩)



شكل ٢٩-١٤ رسالة تخبرك بتغيير طبيعة النص الذي تقوم بتعديله


٤. افتح قائمة Edit واختر منها أمر Stroke ، يظهر المربع الحواري Stroke. (انظر شكل ٢٩ – ١٥)



شكل ٢٩-١٥ المربع الحواري Stroke


٥. انقر خانة Color في المربع الحواري السابق ، سيظهر المربع الحواري Select

Stroke Color. من خانة # الموجودة أسفل المربع الحواري اكتب القيمة اللونية O299fd ثم انقر OK مرتين لإغلاق المربعات الحوارية المفتوحة . (انظر شكل ٢٩–١٦)



شكل ٢٩-١٦ المربع الحواري Select Stroke Color


٦. افتح قائمة Layer واختر منها أمر Layer Style ثم من القائمة الفرعية اختر
 ٢٩ سيظهر المربع الحواري Blending Options (انظر شكل ٢٩ – ١٧)



شكل ۲۹-۱۷ المربع الحواري Layer Style

اختر من المجموعة Outer Glow Styles واضبط باقي الإعدادات كما تظهر في

الشكل السابق ، انقر خانة اللون سيظهر المربع الحواري Color Picker، في الخانة # أسفل المربع الحواري اكتب القيمة اللونية 0299fd. (انظر شكل ٢٩–١٨)



شكل ٢٩- ١٨ كتابة القيمة اللونية في المربع Color Picker

٨. انقر OK مرتين لإغلاق المربعات الحوارية والعودة إلي الصورة لتظهر كما في الشكل ٢٩-١٩.



شكل ٢٩-١٩ الصورة بعد ضبط ألواها

٩. اسحب طبقة النص الأساسي أعلى الطبقة النسخة ، ثم اختر من لوح الطبقات النمط
 ٥ Overlay تحصل على الشكل النهائي التالي (انظر شكل ٢٩-٢٠) .



شكل ٢٩-٠١ الصورة في وضعها النهائي

#### وضع حورة حاخل نص

يمكن كتابة نص وملئه بصورة كما فى الشكل ٢٩-٢٦ التالي .

### COMPUSCIENCE

شكل ٢٩-٢٩ النص بعد ملئه بصورة

لعمل ذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح ملف جدید من نوع RGB ثم اکتب النص المطلوب . (انظر شکل ۲۹-۲۲)

### COMPUSCIENCE

شكل ٢٩-٢٦ كتابة النص المراد ملئه بالصورة

٢. افتح الصورة المطلوب ملء النص بها. (انظر شكل ٢٩-٣٣)



شكل ٢٩-٢٣ الصورة التي سنستخدمها لملء النص

٣. افتح القائمة الفرعية من لوحة الطبقات واختر أمر Duplicate Layer ثم حدد
 هذه الطبقة . ثم اضغط على أداة Paint Bucket Tool من مربع الأدوات (من

مجموعة الأداة Gradient) ثم انقر النص وذلك لتحويل طبقة النص إلي طبقة يمكن تحريرها كالتلوين والتحجيم ...الخ. تظهر رسالة تحذيرية، انقر OK (انظر شكل ٢٤-٢٩)



شكل ٢٩-٢٩ رسالة تخبرك بتغيير طبيعة النص الذي تقوم بتعديله

- انتقل إلي ملف الصورة ثم حدد طبقة الصورة من لوح الطبقات ثم اضغط على مفتاحى Ctrl+C لنسخ الصورة في الذاكرة.
- انتقل مرة أخري للنص ثم انقر على طبقة النص لتحديها في لوح الطبقات ، واضغط على مفتاح Ctrl باستمرار ، ثم اضغط مرة أخري على نموذج معاينة طبقة النص لتحديدها ، ستلاحظ تحديد جميع الحروف الموجودة في النص وظهور خط منقط متحرك حولها. (انظر شكل ٢٩-٢٥)




شكل ٢٩-٥٦ تحديد حروف النص استعداداً لملئه بالصورة

7. افتح قائمة Edit واختر أمر Paste Into ، فتظهر الصورة داخل النص ، اضغط على أداة النقل Move وحوك الصورة داخل النص حتى تحصل على الشكل الذى تريده .

## COMPUSCIENCE

شكل ٢٩-٢٦ النص بعد إضافة الصورة له

٧. افتح قائمة Layer واختر منها أمر Layer Style ومن القائمة الفرعية اختر
 Outer Glow وضع القيم كما هو موضح بالشكل ٢٩-٢٧



شكل ۲۹-۲۷ مربع Layer Style وضبط إعداداته

يجب أن يظهر النص كما بالشكل ٢٩-٢٨

## COMPUSCIENCE

شكل ٢٩-٢٨ الشكل النهائي للنص

#### قص حورة ووضعما على حورة أخرى

يمكنك تركيب الصور مع بعضها بحيث تأخذ جزء أو شخص من صورة وتضيفه إلي صورة أخري وذلك للوصول إلي نتيجة أفضل أو حتي للتغير من شكل الصورة كلياً. لعمل ذلك تابع الخطوات التالية:

1. افتح الصورة المطلوب قص جزء منها . (انظر شكل ٢٩-٢٩)




شكل ٢٩-٢٩ الصورة المطلوب قص جزء منها

- ٢. تأكد أن الطبقة غير محمية أو قم بإلغاء الحماية من على الطبقة. قم بعمل نسخة من الطبقة عن طريق النقر على السهم العلوى للوحة الطبقات واختيار أمر Duplicate ، ثم اسحب الطبقة النسخة أسفل الطبقة الأصلية . وقم بإخفاء الطبقة الأصلية .
   الأصلية .
- ٣. لقص صورة طفل من هذه الصورة انقر على أداة Pen-Tool وقم برسم إطار حول
   الصورة المطلوب قصها . (انظر شكل ٢٩-٣٠)



شكل ٢٩-٣٠ رسم إطار حول الجزء المطلوب قصه

بعد الانتهاء من تحدید الصورة یجب تحویل هذا المسار إلی تحدید وذلك بالنقر علی الجزء المحدد بالزر الأیمن واختیار أمر Selection Make. سیظهر المربع الحواري Selection
 انظر شكل ۲۹–۳۱)



شكل ٣١-٢٩ المربع الحواري Make Selection

- تأكد من وجود القيمة صفر في خانة Feather Radius وتأكد من تحديد الخيار
   Anti-aliased . ثم اضغط على OK لإغلاق المربع الحواري .
- ج. قم بعكس التحديد ، افتح قائمة Select واختر أمر Inverse وتأكد أن الطبقة النسخة هي المحددة ، ثم اضغط على مفتاح Delete تحصل على الصورة التالية .
   (انظر شكل ٢٩-٣٧)




شكل ٢٩-٣٢ قص الجزء المطلوب من الصورة فقط

افتح الصورة المطلوب وضع الصورة عليها ، وبأداة النقل Move اسحب صورة الطفل وضعها على الصورة الجديدة . للتحكم في حجم الصورة اضغط على مفتاحى الطفل وضعها على الصورة في نمط تعديل الأبعاد ستلاحظ ظهور شريط خيارات في أعلي الشاشة تستطيع منه التحكم في حجم الصورة الأفقي والرأسي . (انظر شكل ٢٩-٣٣)



شكل ٢٩-٣٣ التغيير في ابعاد الصورة ومقاسها لتتناسب مع الخلفية التي ستوضع عليها

٨. أدخل قيم أقل من ١٠٠ في تلك الخانتين للوصول بصورة الطفل إلى الحجم المناسب للخلفية الموجودة وراءه كما تريد ، ستحصل علي الصورة كما في الشكل التالي. (انظر شكل ٢٩–٣٤)



شكل ٢٩-٣٤ وضع الصورة على خلفية مختلفة

#### عمل بوستر

لعمل بوستر كما بالشكل ٢٩-٣٥ اتبع الخطوات التالية :



شكل ۲۹–۳۵ الشكل النهائي للبوستر المراد عمله 1. قم بفتح صورة الخلفية والصورة المطلوبة وضعها على الخلفية . (انظر شكل ۲۹–۳۲)





شكل ٢٩-٣٦ فتح ملف الخلفية وملف الصورة المطلوب القص منها

- ٢. انتقل إلي ملف صورة الطفل ، انقر الأداة Magnetic Lasso Tool وحدد الجزء المطلوب قصه .
- سحب الصورة التي تم استخلاصها بأداة  $\mathbf{Move}$  إلى صورة الخلفية . (انظر شكل  $\mathbf{TV-Yq}$



شكل ٢٩-٣٧ الصورة بعد وضعها على الخلفية


٤. لحذف الخلفية البيضاء والأجزاء الغير مرغوب فيها انقر رمز Magic Wand Tool

ثم انقر الأماكن البيضاء لتحديدها ثم نضغط على مفتاح Delete لحذف الخلفية البيضاء ، وتظهر بالشكل التالى . (انظر شكل ٢٨-٣٨)



شكل ٢٩-٣٨ الصورة بعد حذف الأجزاء الغير مرغوب فيها

ه. افتح قائمة Layer واختر منها أمر Layer Style ومن القائمة الفرعية اختر Outer Glow سيظهر المربع الحواري Layer Style ، اضبط إعدادات المربع كما يظهر في الشكل التالي ثم انقر OK لإغلاق المربع الحواري . (انظر شكل OK OK يظهر في الشكل التالي ثم انقر OK




شكل ۲۹-۳۹ ضبط إعدادات ۲۹-۲۹

- ٦. انقر أداة التحديد البيضاوى ومن شريط الخيارات الخاص بتلك الأداة اجعل قيمة
   ٦. انقر أداة التحديد البيضاوى ومن شريط الخيارات الخاص بتلك الأداة اجعل قيمة جديدة
   ١٥ Feather بكسل ، ثم حدد الوجه ، ثم اضغط على Ctrl+J لإضافة طبقة جديدة
   للجزء المحدد .
- انقر رمز العين الموجودة أمام Effects في لوحة الطبقات لتلك الطبقة الجديدة لإخفاء
   التأثير الذي طبقناه على الصورة .
- ٨. اضغط مفتاح Ctrl باستمرار واسحب الجزء المحدد من الصورة إلى المكان المختار عن طريق أداة النقل. (انظر شكل ٢٩-٤)



شكل ٢٩-٠٤ الصورة بعد نقل جزء منها

9. من لوحة الطبقات اختر النمط Hard Light ، ثم افتح قائمة Layer واختر الأمر Hue/Saturation ومن القائمة الفرعية اختر أمر New Adjustment Layer سيظهر المربع الحواري New Layer ، انقر OK لإغلاق المربع الحواري. (انظر شكل ١-٢٩)



شكل ٢٩- ٤ المربع الحواري New Layer إضافة طبقة صورة الوجه فقط

١٠. ستظهر اللوحة Adjustment ، اضبط القيم الموجودة بما كما فى الشكل ٢٩ –

٤٢. سيظهر الوجه خلف السحاب كما في شكل ٢٩-٤٣.



شكل ٢٩-٢٩ ضبط الإعدادات في لوحة Adjustment



شكل ٢٩-٣٤ الصورة في الوضع النهائي لها ١١. أضف النص المطلوب ليظهر البوستر كما في الشكل ٢٩-٤٤



شكل ٢٩-٤٤ البوستر بعد إضافة النص إليه





#### المرجع الأساسي لمستخدمي Windows Vista

يشرح هذا الكتاب واحداً من أحدث بــرامج التشــغيل وهــو Windows Vista ، ويتناول الكتاب الموضوعات التالية:

- المزايا الجديدة في Windows Vista.
- كيفية التعامل مع النوافذ والقوائم والحصول علي تعليمات المساعدة.
  - استخدام قائمة "ابدأ" وشريط المهام والشريط الجانبي.
- التعامل مع البرامج والملفات والصور والافلام وتعديلها وإضافة مؤثرات وخلفيات صوتية.
- التعامل مع ميزة التحكم الأبوي لحماية أطفالك من المواقع الهدامة والإباحية.
- كيفية الاتصال بالانترنت واستخدام مستعرض الانترنت لتصفح المواقع، واستخدام مركز المفضلة وتقييد المحتوي المثير للاعتراض وطباعة صفحات الويب أو إرسالها إلي الآخرين وكيفية استخدام بريد ويندوز (Windows Mail) .
  - كيفية إعداد شبكة الاتصالات لتوصيل مجموعة أجهزة داخل منزلك أو شركتك.
- تحقيق الأمان عن طريق حماية جهازك من برامج التجسس والبرامج الخبيشة بواسطة User والمسطة (Firewall)، والتحكم في حسابات المستخدمين Defender وتحديث البرنامج من خلال Windows Update .
- حماية بياناتك عن طريق النسخ الاحتياطي للبيانات واسترجاعها أو حتي النسخ الاحتياطي للجهاز كله وتعين نقاط استعادة النظام.
- تحقيق أقصي كفاءة للأقــراص الصــلبة وإدارةـــا عـــن طريـــق اســـتخدام بـــرامج الفراغـــات (Defragmentation) وضغط البيانات وتشفيرها.
- كيفية نسخ (Burn) الأفلام والصور وملفات الصوت إلى الأقراص المدمجة وكيف تنسخها (Rip) من الأقراص المدمجة إلى جهازك.


## 

#### تیسیــر Windows Vista

يعتبر كتاب تيسير Windows Vista دليـــل ســـهل ويغطـــى الموضوعات الآتية:

- خلفية ضرورية تشمل التعامل مع الأطر والقوائم والمربعات الحوارية والحصول على تعليمات المساعدة.
  - استعراض وإدارة الملفات والمجلدات والبرامج.
- استخدام البرامج الملحقة والتعامل مع الصور والأفلام وملفات الصوت.
- التحكم في الطابعات والاتصال بالانترنت واستخدام

المراقبة الأبوية لحماية الأطفال وبرامج الحماية فيه.



#### الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL

هذا هو الكتاب الذي يؤهلك للتقدم لأي من اختبارات شهادة الرخصة الدولية ECDL/ICDL. وهو الكتاب المعتمد من منظمة اليونسكو للتدريس في الدول العربية وهو يشتمل علي سبع وحدات كل وحدة في كتاب مستقل. هذه الوحدات هي:

• ٧ المفاهيم الأساسية لتكنولوجيا المعلومات


Concepts of Information Technology (IT)

Using Computer استخدام الحاسب والتعامل مع الملفات and Managing Files

٧ العروض التقديمية Presentations

🗸 الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Information and Communications

مرفق مع المجموعة قرص مدمج CD يحتوي علي الأمثلة والتمارين الواردة بالكتاب بالإضافة إلي نماذج للاختبارات السبعة للحصول على شهادة ICDL .




#### المرجع الأساسي لنظام التشغيل Windows XP

- یشرح هذا الکتاب نظام التشغیل Windows XP و یتناول ما یلی:
  - السمات الجديدة في Windows XP.
- إعداد Windows XP وتشغيله وضبط وتوفيق إعدادات Windows XP.
- استخدام نظام الملفات NTFS والنسخ الاحتياطي للبيانات وتحسين أداء الحاسب وزيادة فعالياته.
- استخدام جدول السجلات Registry والعمل مع الصور والفيديو والملفات الصوتية وإنشاء الأفلام. واستخدام الإنترنت من خلال Windows XP.

#### المرجع الأساسى لمستخدمى Word 2007

يشرح هذا الكتاب واحداً من أهم بـرامج مجموعــة Office يشرح هذا الكتاب الموضوعات التالية:

- المزايا الجديدة في Word 2007.
- مفاهيم تحرير المستندات وتنسيقها وتعديلها ومراجعتها وطباعتها.
- تصميم ونشر صفحات Web وإدراج الارتباطات
- تصميم مستنادات تشتمل على الصور والرسوم والجداول ومربعات النص. وكيفية إنشاء المظاريف.
- استخدام Word 2007 في النشر المكتبي لأغراض الفهارس وجداول المحتويات وتقسيم المستندات إلي مقاطع وتجميعها وتجزئتها وإدراج رءوس وتذييل الصفحات وترقيمها.



#### تيسيــر Word 2007

يعتبر كتاب تيسير Word 2007 دليل سهل لتعليم Word ويغطى الموضوعات الآتية:


- إنشاء المستناء وتعديل محتوياته والتعامل معه.
   وإضافة لمسات جمالية له.
  - إنشاء الجداول وإجراء تعديلات عليها وتنسيقها.
- الدمج البريدي وطباعة الخطابات. والتصحيح التلقائي.
- إدراج التاريخ والوقت وإسقاط الأحرف الاستهلالية.
  - إدراج الصور والرسوم بالمستند.



#### المرجع الأساسي لمستخدمي Excel 2007

يشرح هذا الكتاب أحد برامج Office 2007 وهـو 2007 ويشرح هذا الكتاب الموضوعات:

- تصميم وبناء أوراق العمل والتخطيطات البيانية وتنسيقها وطباعتها.
  - استخدام المعادلات والدوال.
- التعامل مع الصور والكائنات الرسومية واستخدام أدوات Excel لرسم الأشكال والكائنات.
- تصميم وإنشاء قواعد البيانات وترتيبها وتصفيتها والبحث فيها واستيرادها وتصديرها.
- تجميع البيانات وتلخيصها باستخدام الجداول والتخطيطات المحورية.
- كيفية تسجيل الماكرو وإعادة تشغيله وتوظيفه لتسهيل أعمالك المتكررة.
- نشر البيانات والتخطيطات علي صفحة الويب وإدراج الارتباطات وتحويل البيانات إلي صفحات ويب تفاعلية.



#### تـيسـيـــر 2007 Excel

يعتبر كتاب تيسير Excel 2007 دليل سهل لتعليم Excel 2007 لمن لا يجدون الوقت الكافي لقراءة المراجع المطولة ويغطى الموضوعات الآتية:


- أساسيات برنامج Excel.
- كيفية التعامل مع الأوراق وتعديلها وتصحيح الأخطاء وتجميع
   الأعمدة والصفوف.
- تنسيق النصوص والبحث والاستباءال وتنسيقات والصيغ واستخدام اللدوال.
  - التخطيطات وقواعد البيانات.



#### المرجع الأساسي لمستخدمي Access 2007

يضع هذا المرجع بين يديك بإسلوب تعليمي منظم أسرار وخبايا الإنطلاق إلى القمة مع Access 2007. ويشمل على:

- المزايا الجديدة في Access 2007.
- كيفية إنشاء قاعدة بيانات وتعديلها وربطها واستيراد
- جداو لها.
- طرق مختلفة للبحث عن البيانات وترتيبها وتصفيتها والاستعلام عنها.



- تصميم نماذج وتقارير متقدمة تشتمل علي عناصر تحكم وصور وتبويبات وتستخدم مفاهيم متقدمة في
   الربط والتضمين.
  - نشر البيانات والتقارير على صفحات الويب. وإدراج الارتباطات التشعبية ومقدمة إلى لغة VBA.
- استخدام قاعدة البيانات داخل شبكة اتصالات وكيفية تحويــل تطبيقــات Access إلي تطبيقــات "الخادم/العميل" ومشروعات البيانات (DAP).

#### تـيسـيـــر Access 2007

يعتبر كتاب تيسير Access 2007 دليل سهل لتعليم Access 2007 ويغطى الموضوعات الآتية:

- مفهوم قواعد البيانات وتنظيم ملفاتما.
- المزايا والتحسينات الجديدة في Access 2007.
- إنشاء الجداول وتعديلها. والبحث والاستعلام عن البيانات وإعادة ترتيبها. وتبادل البيانات مع قواعد البيانات والبرامج الأخرى. ونشاء قواعد البيانات واستعراض محتوياتما والتحكم في


إظهار بياناتما.


• تصميم النماذج والتقارير وبطاقات العنونة وربط الجدول.

#### المرجع الأساسي لمستخدمي Power Point 2007

يضع هذا المرجع بين يديك بأسلوب تعليمي منظم أسرار وخبايا الانطلاق إلى القمة مع Power Point 2007. وتساعد هذه الأسرار والنصائح في تعلم واستخدام Power Point. وتشمل:

- انشاء عروض وشرائح قوية.
- إنشاء عروض تشتمل على تقنيات "المالتيمديا" وتشمل الصوت والصورة والحركة.
  - إضافة النصوص والجداول والرسوم إلى الشرائح.
  - التحكم في التأثيرات الانتقالية بين الشرائح وتوقيتها.
- تسجيل الماكرو وإعادة تشغيله وتوظيفه لتسهيل أداء عروضك.
- تطويع Power Point 2007 وتوفيقه ليتناسب استخداماتك الخاصة وكيفية التحكم في خيارته.
  - تقديم العروض وتجهيزها لتشغيلها في مكان آخر أو على جهاز آخر.





#### تيسيــر Power Point 2007


يعتبر كتاب تيسير Power Point 2007 دليل سهل لتعليم Power ويغطى الموضوعات الآتية:

- كيفية تشغيل البرنامج وإنهائه والمزايا الجديدة فيه.
- كيفية استخدام نظام المساعدة وإنشاء عروض وشرائح قوية.
  - التعامل مع النصوص والصور والجداول.
  - و إدراج الأشكال والكائنات والوسائط المتعددة.
- ضبط تأثيات الانتقال بين الشرائح وتقديم العروض وطباعتها.

#### تيسيـــر Outlook 2007

يعتبر كتاب Outlook 2007 دليل سهل لمن لا يجــدون الوقــت الكافى لقراءة المراجع المطولة ويغطى الموضوعات الآتية:

- أساسيات برنامج Outlook وتشغيله وإنمائه وضبط اعدادات Outlook لتلقى البريد الإلكتروني الوارد وإرسال البريد الصادر وضبط خيارات قوائم الاتصال.
- استخدام ودارة البريد الوارد، وكتابة تنظيم البرياد الصادر.
- ترتيب وتخطيط الاجتماعات. وإنشاء قائمة الاتصالات




وقائمة المهام.

و تسجيل بيانات الصحيفة وعروض استخدام الملاحظات.

#### تيسير Office 2007

يعتبر كتاب Office 2007 دليل سهل لمن لا يجدون الوقـــت الكافى لقراءة المراجع المطولة ويغطى الموضوعات الآتية:

- و انشاء مستندات باستخدام Word وتنسيقها واضافة لمسات جمالية تشمل الخطوط والظلال والحسدود والأعمدة والجداول والصور.
- إنشاء أوراق عمل باستخدام Excel وتجميلها وتنسيق محتوياتها،
   إنشاء واستخدام قواعد البيانات باستخدام



#### Access


- تصميم شرائح العرض وتنسيقها وعرضها باستخدام Power Point .
- تنظيم مواعيدك وإرسال واستقبال البريد الإلكتروني والتخطيط للاجتماعات باستخدام Outlook .

#### المرجع الأساسي لمستخدمي Word 2003

يشرح هذا الكتاب واحد من أهم برامج مجموعـــة 2003 Word ويتناول الكتاب الموضوعات التالية:

- المزايا الجلايلة في Word 2003.
- مفاهیم تحریر المستندات و تنسیقها و تعدیلها و تصحیحها و طباعتها.
- تصميم مستندات تشتمل على الصور والرسوم ومربعات النص. وكيفية إنشاء المظاريف.
- التعامل مع المستندات الكبيرة وتقسيم المستند إلى مقاطع وإدراج التعليقات التوضيحية والإشارات المرجعية.





#### تعلم Word 2003 في يوم واحد


يعتبر كتاب تيسير Word 2003 دليل سهل لتعليم Word ويغطى الموضوعات الآتية:


- إنشاء المستند وتعديل محتوياته والتعامل معه. وإضافة لمسات جالية له.
  - إنشاء الجداول وإجراء تعديلات عليها وتنسيقها.
  - الدمج البريدي وطباعة الخطابات. والتصحيح التلقائي.
  - إدراج التاريخ والوقت وإسقاط الأحرف الاستهلالية.
    - إدراج الصور والرسوم بالمستند.

#### المرجع الأساسي لمستخدمي Excel 2003.

يشرح هذا الكتاب أحد برامج Office 2003 وهو Excel 2003 ويتناول الكتاب الموضوعات التالية:

- تصميم وإنشاء قواعد البيانات وترتيبها وتصفيتها والبحث فيها.
  - استخدام المعادلات والدوال.
- تصميم وبناء أوراق العمل والتخطيطات البيانية وتنسيقها وطباعتها.
- تجميع البيانات وتلخيصها باستخدام الجداول والتخطيطات المحورية.
  - التعامل مع الصور والكائنات الرسومية واستخدام أدوات Excel لرسم الأشكال والكائنات.





#### تعلم Excel 2003 في يوم واحد


يعتبر كتاب تعلم Excel 2003 في يوم واحمد دليل سهل لتعلـــيم Excel 2003 ويغطى الموضوعات الآتية:


- أساسيات برنامج Excel.
- كيفية التعامل مع الأوراق وتعديلها وتصحيح الأخطاء
- وتجميع الأعمارة والصفوف. • تنسيق النصوص والبحث والاستبارال وتنسيقات
  - والصيغ واستخدام الدوال. التخطيطات وقواعد البيانات.

#### المرجع الأساسي لمستخدمي Access 2003

يضع هذا المرجع بين يديك بإسلوب تعليمي منظم أسرار وخبايا الإنطلاق إلى القمة مع Access 2003. ويشمل على:

- المزايا الجديدة في Access 2003.
- طرق مختلفة للبحث والاستعلام وتعريف الاستعلام الإجرائي
- نشر البيانات والتقارير على صفحات الويب. وإدراج
   الارتباطات التشعبية ومقدمة إلى لغة VBA.
- تعريف المبادئ الأساسية لتأمين قواعد البيانات. وخصائص مشروعات البيانات والسمات الجديدة في كل من SQL Server و





#### تعلم Access 2003 في يوم واحد

يعتبر كتاب تعلم Access 2003 دليل سهل لتعليم Access ويغطى الموضوعات الآتية:

- مفهوم قواعد البيانات وتنظيم ملفاها.
- المزايا والتحسينات الجديدة في Access 2003.
- إنشاء الجداول وتعديلها. والبحث والاستعلام عن البيانات وإعادة ترتيبها. وتبادل البيانات مع قواعد البيانات والبرامج الأخرى.
- إنشاء قواعد البيانات واستعراض محتوياة والتحكم فى اظهار بياناة.
  - تصميم النماذج والتقارير وبطاقات العنونة وربط الجدول.

#### تيسير Office 2003

يعتبر كتاب Office 2003 دليل سهل لمن لا يجدون الوقت الكافى لقراءة المراجع المطولة ويغطى الموضوعات الآتية:

- المفاهيم العامة والأساسية لبرامج Office 2003 .
- إنشاء مستندات باستخدام Word وتنسيقها وإضافة لمسات جمالية تشمل الخطوط والظلال والحدود والأعمدة والجداول والصور.
- و انشاء أوراق عمل باستخدام Excel وتجميلها وتنسيق محتوياتها،
  - إنشاء واستخدام قو اعد البيانات باستخدام Access.



- . تصميم شرائح العرض وتنسيقها وعرضها باستخدام Power Point.
- ، تنظيم مواعيدك وإرسال واستقبال البريد الإلكتروني والتخطيط للاجتماعات باستخدام Outlook .

# Microsoft ACCESS 2007

#### البرمجة المتقدمة باستخدام Access 2007

يشرح الكتاب برمجة Access باستخدام VBA الــــق على: تستخدمها Access 2007 ويشتمل على:

- مفاهيم البرمجة اللازمة لتصميم وإدارة قواعد البيانسات وتشمل أساسيات قواعد البيانات وأنواعها وخطوات تطويرها.
- الطرق المختلفة لإنشاء التعبيرات وتعيين قواعد التحقق من الصحة ومعايير الاستعلام.
  - التعرف على الأحداث والاستنجابة لها وفهم كانسات الوصول إلى البيانات.

كيفيــة تثبيــت SQL Server 2005 Express

Edition و تحويل تطبيقات Access إلى تطبيقات "الخادم/ العميل".

العمل مع مشروعات البيانات (DAP).


## SQL Server 2000 SYBASE MYSQL ORACLE

#### استخدام نظم إدارة قواعد البيانات SQL

يضع هذا الكتاب بين يديك كل ما تحتاج إليه لكى تستخدم بكفاءة لغة SQL من أربعة نظم إدارة قواعد البيانات الشهيرة وهى My SQL-Oracle و SQL Server 2000

و Sybase، سوف تجد في هذا الكتاب معلومات وافية تشمل:

- مقدمة عن نظم إدارة قواعد البيانات RDBMS وكيفية تثبيتها والتعامل معها.
- معالجة الجداول وقواعد البيانات ويشمل ربط الجداول وإنشائها والضوابط التي تضمن سلامة البيانات.
- مفاهيم متقدمة تشمل استخدام استعلام آخر والتحكم في وحدة العمل واستخدام الجداول التخيلية
   وفهرسة البيانات.،
  - مشروعات تطبيقية عن استخدام SQL مع كل من JAVA و C#NET.



المرجع الاساسي لمستخدمي Visual C++ 2005 مستظم أسرار يضع هذا المرجع بين يديك بإسلوب تعليمي مستظم أسرار وخبايا الإنطلاق إلى القمة مع 2005 ++Visual C++ 2005 ويشمل على:

- فتح بيئة تطوير Visual Studio 2005 والتعرف علي
   مكو ناقما واستخدمتها لإنشاء التطبيقات الجديدة.
- إنشاء المربعات الحوارية بنوعيها واستخدام أدوات التحكم المختلفة لتبادل البيانات بين المستخدمين والتطبيق إلى جانب التحقق من صحة البيانات.
- إنشاء الصور والرموز ورسم الخطوط والأشكال المركبة
   عن طريق أقلام الرسم وفرش الألوان واستخدامها داخل المربعات الحوارية.

## المرجع الاساسي لمستخدمي Visual C++ .Net يضع هذا المرجع بين يديك بإسلوب تعليمي منظم أسرار وخبايا الإنطلاق إلى القمة مع Visual C++.Net ويشمل على: Visual C++.Net والسمات الجديدة في NET .

- تعریف الکود الحکم والکود التقلیدي وتعریف أساسیات قواعد البیانات واستخدام SQL.
  - استخدام كائنات ADO وإعداد مشروع المساعدة.
- برمجة الانترنت وإنشاء خدمات الويب ومفهوم XML ومفهوم تعدد المهام.



تحزيم التطبيقات وإعدادها للتوزيع.